

## Guida all'installazione di Solaris 9

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A.

N. di parte: 817-0111-10 Gennaio 2003 Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diretti riservati.

Questo prodotto o documento è protetto da copyright ed è distribuito sotto licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte di questo prodotto o documento può essere riprodotta, in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi eventuali concessori di licenza. I prodotti software di terze parti utilizzati in questo prodotto, incluse le tecnologie dei font, sono protetti da copyright e concessi in licenza dai fornitori di font Sun.

Alcune parti di questo prodotto possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, distribuiti su licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito in licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management e Solaris sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK e l'interfaccia utente grafica  $Sun^{TM}$  sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i propri utenti e licenziatari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visiva per l'industria informatica. Sun detiene una licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface (Interfaccia utente grafica Xerox); tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le interfacce utente grafiche Sun00 e che rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun0.

Acquisizioni federali: Software commerciale- Gli utenti governativi sono soggetti a termini e condizioni di licenza standard.

QUESTA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA SENZA ALCUNA CONDIZIONE O GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE RESPONSABILITÀ RICONOSCIUTE DALLA LEGGE.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et  $Sun^{TM}a$  été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.





## Indice

## Prefazione

19

2	Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Sola 25	ris (panoramica)
	Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris	25
	Installazione iniziale o aggiornamento 27	

Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (argomenti)

Installazione iniziale 27 Aggiornamento 27 Metodi per l'aggiornamento di Solaris 28

29 Requisiti di sistema Requisiti di memoria

Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9 30 Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD

Uso del DVD

Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server 32 IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE

#### Metodi di installazione di Solaris (panoramica) 35

Programma di installazione Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Funzione di installazione Solaris Flash 37 Metodo Solaris Live Upgrade

23

4	Preparazione per	l'installazione o	l'aggiornamento di	Solaris (argomenti)	39
---	------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----

## 5 Indicazioni per l'allocazione dello spazio su disco e dello spazio di swap (pianificazione) 41

Allocazione dello spazio su disco 41

Criteri generali per la pianificazione dello spazio su disco 41

Spazio su disco consigliato per i gruppi software 42

SPARC: Allocazione dello spazio di swap 43

## 6 Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione) 45

Lista di controllo per l'installazione 45

Foglio di lavoro per l'installazione 46

Lista di controllo per l'aggiornamento 51

Foglio di lavoro per l'aggiornamento 52

#### 7 Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure) 57

Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema 57

Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema 58

Preconfigurazione con il file sysidcfg 59

Regole di sintassi per il file sysidcfg 60

Parole chiave del file sysidcfg 61

▼ Creare un file di configurazione sysidcfg 63

SPARC: Esempio di file sysidcfg 64

IA: Esempio di file sysidate 64

Preconfigurazione con il servizio di denominazione 65

- ▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS 65
- ▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+ 67

SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi 68

#### 8 Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris (pianificazione) 71

Aggiornamento 7

Metodi per l'aggiornamento di Solaris 72

Uso di Solaris Live Upgrade 73

4 Guida all'installazione di Solaris 9 • Gennaio 2003

9	Preparazione per l'installazione in rete (argomenti) 77
10	Preparazione per l'installazione in rete (panoramica) 79 Pianificazione dell'installazione in rete 79 Server richiesti per l'installazione in rete 79 Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete 81
11	Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure) 83  Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD 83  Creazione di un server di installazione con il DVD 84  ▼ Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o IA 85  ▼ IA: Creare un server di installazione IA con un DVD SPARC o IA 88  Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD 91  ▼ Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD 92  Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD 93  ▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete da un server con add_install_client 94
12	Preparazione per l'installazione in rete con un CD (procedure) 97  Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD 98  Creazione di un server di installazione SPARC con un CD 99  ▼ SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC 99  Creazione di un server di installazione IA con un CD 104  ▼ IA: Creare un server di installazione IA con un CD IA 104  Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD 109  ▼ Creare un server di installazione IA su un sistema SPARC con CD IA 109  ▼ Creare un server di installazione SPARC su un sistema IA con un CD SPARC 114  Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD 120  ▼ Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD 120  Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD 122  ▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete da un server con add_install_client 123
	Indice

Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco

Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento

74 74

5

#### 13 Preparazione per l'installazione in rete (riferimenti sui comandi) 127

#### 14 Uso del programma Solaris Web Start (procedure) 129

Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando 129 SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 130

SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start 131

▼ SPARC: Esecuzione di un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 131

IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 135

IA: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start 136

▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 136

Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start 142

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento 142

#### 15 Uso del programma suninstall di Solaris (procedure) 145

Programma suninstall di Solaris 145

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris 146

SPARC: Mappa delle attività: esecuzione di un'installazione con il programma suninstall di Solaris 146

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris 147

IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris 149

IA: Esecuzione di un'installazione con suninstall: mappa delle attività 150

▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris 150

Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris 155

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento 156

#### 16 Funzione di installazione Solaris Flash 157

17	Solaris Flash (descrizione e pianificazione) 159
	Introduzione a Solaris Flash 159
	Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash 160
	Preparazione dell'installazione del sistema master 160
	Personalizzazione dell'installazione di Solaris sul sistema master 160
	Creazione di archivi per i sistemi SPARC e IA 161
	Supporto di periferiche non presenti sul sistema master 161
	Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash 162
	Personalizzazione dei file e delle directory degli archivi Solaris Flash 162
	Sezioni degli archivi Solaris Flash 163
	Dove memorizzare l'archivio Solaris Flash 164
	Compressione dell'archivio 165
	Pianificazione dell'installazione degli archivi Solaris Flash 165
	Scelta del metodo di installazione degli archivi Solaris Flash 165
18	Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure) 167
	Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash 167
	Procedure per la creazione degli archivi Solaris Flash 168
	▼ Installare il sistema master 168
	▼ Creare un archivio Solaris Flash 168
	Creazione di un archivio - Esempi 169

#### 19 Installazione e amministrazione degli archivi Solaris Flash (procedure) 173

Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash 173 Amministrazione degli archivi Solaris Flash 174 Divisione di un archivio Solaris Flash 174

Unione di un archivio Solaris Flash 175

Estrazione di informazioni da un archivio 176

#### 20 Solaris Flash (riferimenti) 179

Parole chiave di Solaris Flash 179

Parole chiave generali 179

Parole chiave usate nella sezione di identificazione 180

Comando flar create di Solaris Flash 182

21	Installazione JumpStart personalizzata (procedure) 187
22	Installazione JumpStart personalizzata (panoramica) 189
	Introduzione al metodo JumpStart personalizzato 189 Procedimento di installazione con il programma JumpStart 190
	Procedimento di installazione con il programma JumpStart 190
23	Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure) 195
	Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata 196
	Creazione di un server dei profili per una rete 197
	▼ Creare una directory JumpStart su un server 198
	▼ Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili 200
	Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone 201
	▼ SPARC: Creare un dischetto dei profili 202
	▼ IA: Creare un dischetto dei profili 204
	Creazione del file rules 206
	Sintassi del file rules 207
	▼ Creare un file rules 207
	Esempio di file rules 209
	Creazione di un profilo 210
	Sintassi dei profili 210
	▼ Creare un profilo 210
	Esempi di profilo 211
	Prova di un profilo 214
	▼ Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo 215
	▼ Provare un profilo 215
	Esempi di prova dei profili 217
	Verifica del file rules 218
	▼ Verificare il file rules 219
24	Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure) 221

222

Creazione di uno script iniziale

Informazioni importanti sugli script iniziali 222 Creazione di profili derivati con uno script iniziale

Creazione di uno script finale 223
Informazioni importanti sugli script finali 223
▼ Aggiungere file con uno script finale 224
Aggiunta di package e patch con uno script finale 224
Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale 226
Impostazione della password di root con uno script finale 226
Installazione di prodotti software con Web Start e script finali 228
Creazione di un file di configurazione compresso 228
▼ Creare un file di configurazione compresso 229
Esempio di file di configurazione compresso 229
Creazione di un file di configurazione dei dischi 230
▼ SPARC: Creare un file di configurazione dei dischi 230
SPARC: Esempio di file di configurazione dei dischi 231
▼ IA: Creare un file di configurazione dei dischi 232
IA: Esempio di file di configurazione dei dischi 233
Uso di un programma di installazione dedicato 235
Creazione di parole chiave personalizzate (procedure) 237
Parole chiave non operative 237
Creazione di un file custom probes 238
Sintassi del file custom probes 238
Sintassi dei nomi delle funzioni in custom probes 239
▼ Creare un file custom probes 239
Esempio di un file custom_probes con parole chiave personalizzate 239
Verifica del file custom_probes 241
▼ Verificare il file custom probes 241
F
Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure) 243  SPARC: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata 243
, in the second
SPARC: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata 243
▼ Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il
metodo JumpStart personalizzato 245
▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart
personalizzato 246
IA: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata 248
IA: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione
JumpStart personalizzata 248

▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato 250

#### 27 Installazione JumpStart personalizzata (esempi) 255

Configurazione del sito di riferimento 255

Creare un server di installazione 257

IA: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing 258

Creare una directory JumpStart 259

Condividere la directory JumpStart 259

SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione 259

IA: Creare il profilo per il gruppo di marketing 260

Aggiornare il file rules 260

Verificare il file rules 261

SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete 261

IA: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete 262

SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e Installare Solaris 9 263

IA: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9 263

#### 28 Installazione JumpStart personalizzata (riferimenti) 265

Parole chiave e valori usati nelle regole 265

Parole chiave e valori usati nei profili 270

Sommario delle parole chiave usate nei profili 270

Descrizione ed esempi delle parole chiave usate nei profili 272

Parola chiave archive location 272

Server NFS 272

Server HTTP 272

Server FTP 274

Unità nastro locale 275

Dispositivo locale 275

File locale 276

Parola chiave backup media 277

Parola chiave boot device 278

Parola chiave client\_arch 279

Parola chiave client root 280

Parola chiave client\_swap 280

Come viene determinata la dimensione dello spazio di swap 281

Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software) 281
Parola chiave cluster (aggiunta o eliminazione di cluster) 282
Parola chiave dontuse 283
IA: Parola chiave fdisk 283
Parola chiave filesys (attivazione di file system remoti) 285
Parola chiave filesys (creazione di file system locali) 286
Parola chiave geo 288
Parola chiave install_type 289
Parola chiave isa_bits 289
Parola chiave layout_constraint 290
Parola chiave locale 292
Parola chiave num_clients 292
Parola chiave package 293
Parola chiave partitioning 293
Parola chiave root_device 294
Come viene determinato il disco di root del sistema 295
Parola chiave system_type 296
Parola chiave usedisk 296
Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata 296
Parole chiave non operative e valori 299

#### 29 Solaris Live Upgrade (argomenti) 303

#### 30 Solaris Live Upgrade (panoramica) 305

Descrizione di Solaris Live Upgrade 305

Processo Solaris Live Upgrade 306

Creazione di un ambiente di boot 306

Introduzione ai file system 306

Copia dei file system 307

Aggiornamento di un ambiente di boot 311

Attivazione di un ambiente di boot 313

Ripristino dell'ambiente di boot originale 315

Manutenzione di un ambiente di boot 317

#### 31 Solaris Live Upgrade (pianificazione) 319

Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade 319 Requisiti di spazio per Solaris Live Upgrade 320

Gestione dei package e	delle patch con Solaris	s Live Upgrade	320
------------------------	-------------------------	----------------	-----

Package richiesti 321

▼ Verificare i package presenti sul sistema 321

Verifica del livello delle patch del sistema 322

Indicazioni per la creazione dei file system con il comando lucreate 322

Indicazioni per la selezione delle slice per i file system 323

Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/) 323

Scelta delle slice per i mirror e i metadevice da usare come file system radice (/) 324

Indicazioni per la scelta della slice per il file system swap 325

Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili 325

Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto 326

#### 32 Uso di Solaris Live Upgrade per creare un ambiente di boot (procedure) 327

Le interfacce di Solaris Live Upgrade 327

Uso dei menu di Solaris Live Upgrade 328

Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot 329

Installazione di Solaris Live Upgrade 329

▼ Installare Solaris Live Upgrade 329

Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri) 330

- ▼ Aprire i menu di Solaris Live Upgrade 330
- ▼ Chiudere i menu di Solaris Live Upgrade 331

Creazione di un nuovo ambiente di boot 331

- ▼ Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 332
- ▼ Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando) 337
- ▼ Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando) 339
- ▼ Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando) 341
- ▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando) 343
- ▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando) 345
- ▼ Creare un ambiente di boot e copiare un file system condivisibile (riga di comando) 347
- ▼ Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando) 349
- ▼ Creare un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando) 350

33	Aggiornamento con	<b>Solaris Live</b>	Upgrade (	(procedure)	353

Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot 354 Aggiornamento di un ambiente di boot 354

Aggiornamento di metadevice e volumi 355

Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade 356

- ▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 357
- ▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando) 358
- ▼ Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando) 358
- ▼ Creare un profilo per Solaris Live Upgrade 360
- ▼ Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade 362
- ▼ Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando) 363

Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot 364

Aggiornamento di metadevice e volumi 365

- ▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 366
- ▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando) 368
- ▼ Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando) 368
- ▼ Installare un archivio Solaris Flash con una parola chiave di un profilo (riga di comando) 369

Attivazione di un ambiente di boot 370

- ▼ IA: (Opzionale) Aggiornare il dischetto di boot prima dell'attivazione 371
- ▼ Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 371
- ▼ Attivare un ambiente di boot (riga di comando) 373
- ▼ Attivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando) 373

Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando) 375

- ▼ Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot 375
- ▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente 375
- ▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete 377
- ▼ IA: Ripristinare l'ambiente di boot da un disco differente 378
- ▼ IA: Ripristinare l'ambiente di boot dallo stesso disco 379

34	Manutenzione degli ambienti di boot con Solaris Live Upgrade (procedure) 381
	Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade 382
	Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot 383
	▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (interfaccia a caratteri) 383
	▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (riga di comando) 384
	Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato 384
	▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (interfaccia a caratteri) 385
	▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando) 385
	Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia 386
	<ul> <li>▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (interfaccia a caratteri) 386</li> </ul>
	▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (riga di comando) 387
	Confronto tra due ambienti di boot 387
	▼ Confrontare due ambienti di boot (interfaccia a caratteri) 387
	▼ Confrontare due ambienti di boot (riga di comando) 388
	Eliminazione di un ambiente di boot inattivo 389
	▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri) 389
	▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (riga di comando) 389
	Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo 390
	▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (interfaccia a caratteri) 390
	▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando) 390
	Rinomina di un ambiente di boot 391
	▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri) 391
	▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (riga di comando) 391
	Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot 392
	▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot in formato testo 392
	▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot con un file 393
	▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione in formato

▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione contenuta in un

394

▼ Determinare la descrizione di un ambiente di boot in base al nome

Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot

file

▼ Visualizz	are la configurazione degli ambienti di boot inattivi (interfaccia a
caratteri)	395
▼ Visualizz	are la configurazione di un ambiente di boot (riga di comando)

#### 35 Solaris Live Upgrade (esempi) 397

Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (riga di comando) 397 Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo 397

Creare un ambiente di boot 398

Aggiornare l'ambiente di boot inattivo 398

Controllare che l'ambiente di boot possa essere avviato 399

Attivare l'ambiente di boot inattivo 399

Ripristinare l'ambiente di boot di origine 399

Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot 399

SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente 400

SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete 400

Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri) 400

Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo 401

Creare un ambiente di boot 401

Aggiornare l'ambiente di boot inattivo 403

Attivare l'ambiente di boot inattivo 403

#### 36 Solaris Live Upgrade (riferimenti sui comandi) 405

#### 37 Riferimenti su Solaris (argomenti) 407

#### 38 Organizzazione dei supporti di Solaris 9 (riferimenti) 409

SPARC: Supporti di Solaris 9 409

SPARC: Organizzazione delle directory nei supporti di Solaris 9 410

SPARC: Struttura di directory del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition 411

SPARC: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9 412

SPARC: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software SPARC Platform

Edition 412

SPARC: Struttura di directory del CD Solaris 9 SPARC Platform Edition

Languages 414

395

IA: Supporti di Sola	aris 9 41	6
----------------------	-----------	---

IA: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9 417

Struttura di directory del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition 418

IA: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9 419

IA: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software Intel Platform Edition  $420\,$ 

IA: Struttura di directory del CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages 421

#### 39 Nomi delle piattaforme e gruppi (riferimenti) 425

#### 40 Versioni locali (riferimenti) 427

#### A Soluzione dei problemi (procedure) 435

Problemi nella configurazione delle installazioni in rete 435

Problemi nell'avvio di un sistema 436

Messaggi di errore relativi al boot dai supporti 436

Problemi generali relativi al boot dai supporti 437

Messaggi di errore relativi al boot dalla rete 440

Problemi generali relativi al boot dalla rete 443

Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9 444

▼ IA: Controllare i blocchi di un disco IDE 444

Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9 446

Messaggi di errore relativi all'aggiornamento 446

Problemi generali relativi all'aggiornamento 447

▼ Continuare l'aggiornamento dopo un'interruzione del processo 448

Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas  $VxVm - 448\,$ 

#### B Installazione o aggiornamento remoto (procedure) 451

SPARC: Uso di Solaris Web Start per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto 451

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto 452

#### C Altri requisiti per i package SVR4 (riferimenti) 455

Requisiti per i package 455

Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade 456

Differenze tra \$PKG\_INSTALL\_ROOT e \$BASEDIR 457

Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade 458

Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato 460

#### D Installazione di una release di aggiornamento di Solaris (procedure) 463

Installazione di una release di aggiornamento di Solaris 463

- ▼ Eseguire lo script analyze\_patches 464
- ▼ Esaminare i risultati dell'analisi delle patch 464

## E IA: Preparazione del boot dal Solaris 9 Device Configuration Assistant o dalla rete (procedure) 467

IA: Copia del software di boot su un dischetto 467

▼ IA: Copiare il software di boot su un dischetto 468

IA: Boot in rete con PXE 469

#### F Aggiornamenti di Solaris 9 471

Solaris 9 9/02. 471 Solaris 9 12/02. 471

Glossario 473

Indice analitico 485

## Prefazione

La *Guida all'installazione di Solaris* 9 descrive le procedure da seguire per installare e aggiornare l'ambiente operativo Solaris<sup>TM</sup> 9 su sistemi SPARC<sup>TM</sup> e IA (Intel Architecture) in rete o non in rete.

Il manuale non include le istruzioni relative alla configurazione dell'hardware o delle periferiche.

**Nota –** L'ambiente operativo Solaris può essere eseguito su due tipi di piattaforma hardware, SPARC e IA. Se non specificato diversamente nel contesto, il contenuto di questo documento si riferisce a entrambe le piattaforme.

**Nota –** In questo documento, il termine "IA" si riferisce all'architettura dei processori Intel a 32 bit Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium II Xeon, Celeron, Pentium III, Pentium III Xeon, Pentium 4 e dei microprocessori compatibili prodotti da AMD.

## A chi è destinato questo documento

Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili dell'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Vengono forniti due tipi di informazioni:

 Informazioni sulle procedure di installazione avanzate per gli amministratori di sistemi aziendali che devono gestire un numero elevato di sistemi Solaris in un ambiente di rete. ■ Informazioni sulle procedure di installazione di base per gli amministratori che devono eseguire solo occasionalmente l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.

### Altri manuali

La Tabella P–1 elenca i documenti di riferimento che contengono informazioni utili per l'installazione di Solaris.

#### TABELLA P-1 Documenti correlati

Informazioni	Descrizione
System Administration Guide: Basic Administration	Descrive le procedure per il backup dei file di sistema
Note su Solaris 9 12/02	Contiene informazioni sui problemi noti, sul software non più supportato e sulle patch di Solaris
SPARC: Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide	Contiene informazioni sull'hardware supportato
Solaris 9 12/02 Package List	Elenca e descrive i package inclusi nell'ambiente operativo Solaris 9 12/02

# Accesso alla documentazione Sun in linea

Il sito Web docs.sun.com permette di accedere alla documentazione tecnica di Sun in linea. È possibile consultare l'intero archivio oppure ricercare un titolo o un argomento specifico. L'indirizzo del sito è http://docs.sun.com.

## Convenzioni tipografiche

La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P-2 Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere o simbolo	Significato	Esempio
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo	Aprire il file .login.
messaş		Usare 1s -a per visualizzare l'elenco dei file.
		sistema% Nuovi messaggi.
AaBbCc123	Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo	sistema% <b>su</b>
		Password:
AaBbCc123	Parametri o variabili dei comandi, da sostituire con nomi o valori reali	Per eliminare un file, digitare rm nomefile.
AaBbCc123	Titoli di manuali, termini nuovi o parole particolarmente importanti nel contesto.	Vedere il Capitolo 6 del Manuale dell'utente.
		Queste opzioni sono dette classi.
		Questo file <i>non</i> deve essere modificato.

## Prompt delle shell

Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente e superutente nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.

TABELLA P-3 Prompt delle shell

Shell	Prompt
C shell	nome_sistema%
C shell, superutente	nome_sistema#
Bourne shell e Korn shell	¢.
Bourne shell e Korn shell, superutente	#

### CAPITOLO 1

## Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (argomenti)

Questa sezione offre una guida alla pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

Capitolo 2	Contiene informazioni sulle decisioni che occorre prendere prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento.
Capitolo 3	Descrive in dettaglio le diverse tecnologie di installazione di Solaris per assistere l'utente nella scelta del metodo più appropriato.

## Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (panoramica)

Questo capitolo descrive le decisioni che occorre prendere prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris" a pagina 25
- "Installazione iniziale o aggiornamento" a pagina 27
- "Requisiti di sistema" a pagina 29
- "Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD" a pagina 31
- "Uso del DVD" a pagina 32
- "Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server" a pagina 32
- "IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE" a pagina 32

**Nota** – In questo manuale viene adottato il termine *slice*, ma in alcuni programmi e documenti di Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione. Per evitare confusioni, in questo manuale viene fatta una distinzione tra le partizioni fdisk (che sono supportate solo in Solaris *Edizione per piattaforma Intel*) e le divisioni all'interno delle partizioni fdisk di Solaris, che rappresentano le slice o partizioni.

# Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris

La seguente mappa delle attività contiene le procedure necessarie per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Questa mappa permette di identificare le decisioni da prendere per eseguire in modo efficiente l'installazione dell'ambiente operativo.

TABELLA 2-1 Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Scelta tra installazione iniziale e aggiornamento.	Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.	"Installazione iniziale o aggiornamento" a pagina 27
Esame dei requisiti di sistema.	Determinare se il sistema soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'installazione o l'aggiornamento.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Scelta del metodo di installazione.	L'ambiente operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Scegliere il metodo più appropriato per il proprio ambiente.	Capitolo 3
Pianificare e allocare lo spazio su disco e lo spazio di swap.	Allocare lo spazio su disco richiesto per i componenti di Solaris che si desidera installare. Determinare la disposizione appropriata dello spazio di swap per il sistema.	Capitolo 5
Scelta dell'origine dell'installazione.	Solaris può essere installato da un supporto locale o dalla rete. Scegliere la posizione di installazione più appropriata per il proprio ambiente.	"Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD" a pagina 31
Raccolta di informazioni sul sistema.	Usare la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per l'installazione o per l'aggiornamento.	Capitolo 6
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento.	Capitolo 7
(Opzionale) Preparazione per l'installazione di Solaris dalla rete.	Se si sceglie di installare Solaris dalla rete, occorre creare un server di installazione, un server di boot (se necessario) e configurare i sistemi da installare in rete.	Capitolo 12
(Solo per l'aggiornamento) Esecuzione delle attività pre-aggiornamento.	Eseguire il backup del sistema, determinare se l'aggiornamento è possibile con una riallocazione dello spazio su disco e individuare le patch che potrebbero essere sovrascritte da una versione di aggiornamento di Solaris.	Capitolo 8
Installazione o aggiornamento.	Usare il metodo prescelto per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	Il capitolo o i capitoli che contengono istruzioni dettagliate sul metodo di installazione prescelto

## Installazione iniziale o aggiornamento

È possibile scegliere tra l'installazione iniziale o, se il sistema utilizza già l'ambiente operativo Solaris, l'aggiornamento della versione preesistente.

#### Installazione iniziale

L'installazione iniziale sovrascrive il disco del sistema con la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris. Se sul sistema non è installata una versione precedente di Solaris, questa è l'unica scelta possibile.

Se invece il sistema utilizza già l'ambiente operativo Solaris, è possibile scegliere tra questo tipo di installazione e l'aggiornamento. Se si sceglie di eseguire un'installazione iniziale ma si desidera preservare alcune modifiche apportate al sistema locale, è necessario eseguire un backup di tali modifiche prima di iniziare l'installazione. Una volta completata l'installazione sarà possibile ripristinarle.

L'installazione iniziale è disponibile con tutti i metodi di installazione offerti da Solaris. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere Capitolo 3.

#### Aggiornamento

L'aggiornamento combina la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris con i file già presenti sul disco. Questa procedura permette di preservare il maggior numero possibile di modifiche apportate alla versione precedente di Solaris.

È possibile aggiornare i sistemi che utilizzano Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. Per determinare la versione di Solaris utilizzata dal sistema, digitare il comando seguente:

\$ uname -a

Per aggiornare l'ambiente operativo Solaris si possono usare i seguenti metodi di installazione.

**Nota** – Per aggiornare i client diskless, usare la patch smosservice. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* o la pagina man smosservice(1M).

## Metodi per l'aggiornamento di Solaris

TABELLA 2-2 SPARC: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul> <li>■ Programma Solaris™ Web Start</li> <li>■ Programma suninstall di Solaris</li> <li>■ Metodo JumpStart™ personalizzato</li> <li>■ Solaris Live Upgrade</li> </ul>

TABELLA 2-3 IA: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6	Installazione del DVD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Installazione dal CD: Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato
Solaris 7	Installazione del DVD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start  Programma suninstall di Solaris  Metodo JumpStart personalizzato  Solaris Live Upgrade  Installazione dal CD:  Programma suninstall di Solaris  Metodo JumpStart personalizzato  Solaris Live Upgrade
Solaris 8, Solaris 9	Installazione del DVD o dal CD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Solaris Live Upgrade

**Nota –** Per informazioni sulle condizioni richieste per l'uso del programma Solaris Live Upgrade, vedere "Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade" a pagina 319.

Non è possibile aggiornare il sistema installando un gruppo software diverso da quello installato in precedenza. Ad esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User), non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori (Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri package non appartenenti al gruppo installato.

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

L'utility di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Per istruzioni sull'uso del software di analisi delle patch, vedere "Installazione di una release di aggiornamento di Solaris" a pagina 463.

## Requisiti di sistema

Verificare che il sistema soddisfi i requisiti necessari per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

#### Requisiti di memoria

Per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris, la memoria consigliata è di almeno 128 Mbyte.

**Nota** – Alcune funzioni opzionali vengono abilitate solo quando è presente una quantità di memoria sufficiente. Ad esempio, se si esegue un'installazione Solaris Web Start dal DVD con memoria insufficiente, il processo può essere eseguito solo dalla riga di comando, mentre l'interfaccia grafica non è disponibile.

## Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9

Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento con il CD di installazione di Solaris 9, sono previsti alcuni requisiti specifici per le slice delle piattaforme SPARC e le partizioni fdisk delle piattaforme IA. Se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete, questi requisiti non sono necessari.

TABELLA 2-4 Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9

Piattaforma	Requisiti
Slice richieste per l'aggiornamento	Per eseguire l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9 e il programma Solaris Web Start, è necessario che sul disco sia disponibile una slice senza dati. La slice preferibile è quella di swap, ma è possibile usare qualunque slice diversa da quelle elencate come "aggiornabili" in /etc/vfstab. La dimensione di questa slice deve essere di almeno 512 Mbyte.
Partizioni fdisk richieste per i sistemi IA	Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9 e il programma Solaris Web Start, è necessario che sul disco del sistema siano disponibili due partizioni fdisk.  Una partizione fdisk Solaris La tipica partizione fdisk di Solaris. Se sul sistema non è presenta una partizione fdisk Solaris, il programma Solaris Web Start chiede di crearne una. Attenzione: Se si cambiano le dimensioni di una partizione fdisk esistente, i dati contenuti in quella partizione vengono automaticamente eliminati. Prima di creare una partizione fdisk Solaris, eseguire un backup dei dati.  Una partizione fdisk di boot x86 Una partizione fdisk di 10 Mbyte che permette ai sistemi con architettura Intel di avviare il miniroot contenuto nella nuova slice di swap creata nella partizione fdisk Solaris. Attenzione: La partizione di boot x86 non deve essere creata manualmente. Questa partizione viene infatti creata dal programma di installazione Solaris Web Start rimuovendo 10 Mbyte dalla partizione fdisk Solaris. Lasciando al programma di installazione la creazione della partizione di boot x86, si evita che le partizioni fdisk esistenti vengano modificate.
Limitazioni all'aggiornamento dei sistemi IA	Quando si utilizza il CD di installazione di Solaris 9, non è possibile usare il programma Solaris Web Start per aggiornare il sistema dall'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7. Il CD di installazione di Solaris 9 richiede una propria partizione di boot IA da 10 Mbyte che non era richiesta nelle release Solaris 2.6 o Solaris 7. È perciò necessario usare il programma Solaris Web Start da un DVD o un'immagine di installazione in rete, oppure usare il programma suninstall di Solaris o il metodo JumpStart personalizzato.

Piattaforma	Requisiti	
Requisiti per l'indirizzamento a blocchi logici dei sistemi IA	Il CD di installazione di Solaris 9 può essere usato solo se il sistema può eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri. L'indirizzamento a blocchi logici (Logical Blocl Addressing o LBA) permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e attraverso le slice Solaris. Il CD di installazione di Solaris 9 può essere usato se il BIOS e il driver SCSI del sistema per il disco di boot predefinito supportano l'LBA.	
	Per determinare se il sistema supporta l'LBA, digitare:	
	# prtconf -pv   grep -i lba	
	Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito supportano l'LBA, compare il messaggio seguente.	
	lba-access-ok:	
	Se il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supporta l'LBA, compare il messaggio seguente.	
	no-bef-lba-access	
	Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supportano l'LBA, l'installazione o l'aggiornamento devono essere eseguiti usando il DVD di Solaris 9 o un'immagine di installazione in rete.	

## Installazione dalla rete, dal DVD o dai

Solaris viene distribuito su DVD o su CD per consentire di installare o aggiornare i sistemi che possono accedere a un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.

Se il sistema non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, o se occorre installare Solaris su diversi sistemi e non si desidera inserire i dischi in tutti i lettori locali, è possibile eseguire un'installazione remota da un'immagine del DVD o del CD.

Per installare un sistema in rete è possibile usare tutti i metodi di installazione disponibili per Solaris. Tuttavia, se l'installazione in rete viene eseguita con la funzione Solaris Flash o con il metodo JumpStart personalizzato, sono disponibili un maggior numero di funzioni per centralizzare e automatizzare il processo per un numero elevato di sistemi. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere Capitolo 3.

L'installazione di Solaris dalla rete richiede una configurazione iniziale. Per istruzioni dettagliate sulla preparazione delle installazioni in rete, vedere il Capitolo 12.

#### Uso del DVD

Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt ok, usare sempre il comando seguente:

ok boot cdrom

# Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server

Se si utilizza il  $Sun^{TM}$  ONE Application Server, è necessario configurare il server dopo l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Per informazioni sulla configurazione dell'Application Server, vedere il manuale Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide.

## IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE

Solaris Device Configuration Assistant è un programma che permette di svolgere diverse operazioni di configurazione hardware e di boot. Questo programma può essere usato per eseguire il boot da un DVD, da un CD o da un'immagine di installazione in rete oppure per copiare il software su un dischetto. Per accedere al Solaris Device Configuration Assistant, procedere in uno dei modi seguenti:

- Eseguire il boot dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9 o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
- Eseguire il boot da un'immagine di installazione in rete di Solaris con l'ambiente PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il PXE permette di avviare un sistema direttamente dalla rete senza bisogno del dischetto di boot. Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete. Per maggiori informazioni sulla configurazione del sistema per il boot in rete con PXE, vedere "IA: Boot in rete con PXE" a pagina 469.
- Eseguire il boot da un dischetto. Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura descritta nell'Appendice E.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo
  - http://soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

# Metodi di installazione di Solaris (panoramica)

In questo capitolo sono descritte le diverse tecnologie di installazione disponibili. L'ambiente operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Ogni tecnologia di installazione offre funzioni diverse studiate per requisiti ed ambienti specifici. Scegliere la tecnologia più appropriata per il proprio ambiente.

- "Programma di installazione Solaris Web Start" a pagina 35
- "Programma suninstall di Solaris" a pagina 36
- "Metodo JumpStart personalizzato" a pagina 36
- "Funzione di installazione Solaris Flash" a pagina 37
- "Metodo Solaris Live Upgrade" a pagina 38
- "SPARC: Metodo di installazione JumpStart preconfigurato" a pagina 38

## Programma di installazione Solaris Web Start

Il programma di installazione Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 può essere eseguito con un'interfaccia utente grafica (GUI) o direttamente dalla riga di comando. Solaris Web Start guida l'utente passo per passo nella procedura di installazione o di aggiornamento di Solaris e di altri prodotti software. L'installazione può essere eseguita con l'opzione predefinita o in modo personalizzato, per installare solo il software desiderato.

Per gli utenti che non hanno familiarità con l'ambiente operativo Solaris o gli ambienti UNIX<sup>®</sup> in generale, il programma Solaris Web Start permette una facile navigazione nelle varie fasi dell'installazione e consente di apportare le modifiche necessarie in modo semplice. Il processo di installazione viene suddiviso in schermate, in ognuna delle quali è possibile confermare i valori predefiniti o selezionare quelli desiderati.

Poiché Solaris Web Start richiede di inserire una serie di informazioni, è necessario interagire costantemente con il programma di installazione. Per questa ragione, questo metodo non risulta il più efficiente quando occorre installare o aggiornare un numero elevato di sistemi. Per le installazioni non interattive di molti sistemi, è preferibile usare il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 14.

## Programma suninstall di Solaris

Il programma suninstall di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 viene eseguito dalla riga di comando. Il programma guida l'utente passo per passo nel processo di installazione o aggiornamento di Solaris 9. Questo metodo di installazione è appropriato se non si dispone di memoria sufficiente per eseguire l'interfaccia grafica e vengono utilizzate versioni locali internazionali.

Il programma suninstall di Solaris installa solo il software dell'ambiente operativo Solaris. Non è in grado di riconoscere le applicazioni di terze parti o il software scaricato dalla rete. Le applicazioni di terze parti dovranno quindi essere installate dopo l'installazione di Solaris. Inoltre, poiché durante l'installazione occorre inserire varie informazioni di configurazione, suninstall non è il metodo più efficiente quando occorre installare un numero elevato di sistemi. Per installare applicazioni di terze parti si può usare Solaris Web Start. Oppure, per le installazioni non interattive di numerosi sistemi, è consigliabile usare il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 15.

## Metodo JumpStart personalizzato

Il metodo JumpStart personalizzato, eseguibile dalla riga di comando, permette di installare o aggiornare automaticamente più sistemi in base ai profili creati dall'utente. I profili definiscono requisiti specifici per l'installazione del software. È anche possibile includere nella procedura uno o più script da eseguire prima o dopo l'installazione. L'utente sceglie il profilo e gli script da utilizzare per l'installazione o per l'aggiornamento. Il sistema viene quindi installato o aggiornato dal programma JumpStart.

Per gli utenti che conoscono l'ambiente operativo Solaris, hanno familiarità con le shell e devono installare molti sistemi, il metodo JumpStart personalizzato è probabilmente la scelta più efficiente.

Questo metodo risulta meno efficiente se il numero dei sistemi da installare è ridotto. In questo caso, infatti, il tempo necessario per predisporre l'ambiente JumpStart personalizzato può rivelarsi superiore a quello richiesto dagli altri metodi di installazione.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 23.

#### Funzione di installazione Solaris Flash

La funzione Solaris Flash permette di installare più sistemi in base a una configurazione di riferimento installata su un sistema master. Dopo aver installato e configurato il sistema master, si crea un archivio Solaris Flash. È possibile creare qualsiasi numero di archivi Solaris Flash. Si sceglie quindi quale archivio Solaris Flash installare su ogni sistema. Questo metodo consente di installare con efficienza molti sistemi con lo stesso software e la stessa configurazione.

Quando si utilizza uno dei metodi di installazione di Solaris senza selezionare un archivio Solaris Flash, la procedura installa ogni package di Solaris singolarmente. Ciò significa che la mappa dei package deve essere aggiornata per ognuno dei package installati, con ripercussioni sui tempi di installazione. Gli archivi Solaris Flash permettono di velocizzare notevolmente la procedura rispetto all'installazione individuale dei package.

Tutti i metodi di installazione di Solaris permettono di usare gli archivi Solaris Flash. Il metodo di installazione Solaris Web Start e il programma suninstall di Solaris permettono di selezionare l'archivio Solaris Flash desiderato. Nell'installazione JumpStart personalizzata, l'archivio Solaris Flash può essere specificato nel file del profilo. Se invece si utilizza la funzione Solaris Live Upgrade, l'archivio Solaris Flash può essere specificato nell'ambiente di boot inattivo.

Se occorre installare numerosi sistemi con configurazioni differenti, è necessario creare un archivio Solaris Flash per ognuna. Gli archivi Solaris Flash sono file di grandi dimensioni e occupano molto di spazio sul disco. Inoltre, una volta creato un archivio Solaris Flash, non è più possibile modificarlo. Se occorre installare molte configurazioni differenti, o se si preferisce avere la possibilità di modificare la configurazione di installazione, può essere preferibile usare il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 17.

#### Metodo Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permette di aggiornare una copia dell'ambiente di boot mantenendo in funzione l'ambiente di boot attivo, evitando così le interruzioni di servizio dell'ambiente di produzione. Solaris Live Upgrade può essere eseguito da un'interfaccia grafica o dalla riga di comando. Per prima cosa occorre creare una copia dell'ambiente di boot. Una volta creata la copia, è possibile aggiornare o installare un archivio Solaris Flash nell'ambiente di boot inattivo. Terminata la procedura, è possibile attivare l'ambiente di boot inattivo e impostarlo come ambiente di boot attivo per i boot successivi. In caso di problemi, è possibile ripristinare l'ambiente di boot originario con una semplice procedura di attivazione e riavvio.

Per un introduzione generale e istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 29.

## SPARC: Metodo di installazione JumpStart preconfigurato

Il metodo JumpStart permette di installare automaticamente Solaris su un nuovo sistema SPARC inserendo il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 all'accensione del sistema. Viene selezionato un profilo predefinito in base al modello e alla dimensione del disco del sistema. Il profilo determina i componenti software che vengono installati. Non viene richiesta alcuna informazione di configurazione e non è possibile scegliere il software da installare.

Su tutti i sistemi SPARC di nuova produzione è preinstallata un'immagine di boot JumpStart predisposta per l'uso di questo metodo di installazione. Se si dispone di un sistema SPARC di vecchia produzione, è possibile aggiungere il metodo di installazione JumpStart con il comando re-preinstall(1M). Il metodo di installazione JumpStart non può essere usato sui sistemi IA.

# Preparazione per l'installazione o l'aggiornamento di Solaris (argomenti)

Questa sezione spiega come preparare i sistemi per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

Capitolo 5	Contiene una serie di suggerimenti per pianificare lo spazio su disco necessario per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.
Capitolo 6	Contiene un elenco completo delle informazioni che occorre acquisire prima di iniziare l'installazione di Solaris.
Capitolo 7	Contiene istruzioni sull'uso del file sysidcfg per specificare le informazioni sul sistema durante l'installazione di Solaris.
Capitolo 8	Contiene i requisiti dettagliati per l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

# Indicazioni per l'allocazione dello spazio su disco e dello spazio di swap (pianificazione)

In questo capitolo vengono descritti i criteri generali da cui dipende lo spazio su disco richiesto per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris. Vengono inoltre descritti i parametri usati per l'allocazione dello spazio di swap predefinito. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Allocazione dello spazio su disco" a pagina 41
- "SPARC: Allocazione dello spazio di swap" a pagina 43

### Allocazione dello spazio su disco

Prima di installare Solaris 9, è possibile determinare se il sistema dispone di spazio sufficiente sul disco eseguendo una pianificazione generale. Determinando lo spazio su disco richiesto prima dell'installazione, è possibile aggiungere altri dischi al sistema, se necessario, prima di installare Solaris 9. Se occorre eseguire un aggiornamento, vedere "Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco" a pagina 74.

#### Criteri generali per la pianificazione dello spazio su disco

La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. In generale, è opportuno attenersi ai seguenti criteri:

- Allocare uno spazio aggiuntivo per ogni lingua da installare, ad esempio cinese, giapponese o coreano.
- Se si intende supportare funzioni di stampa o di posta elettronica, allocare più spazio su disco nel file system /var.

- Se si intende utilizzare la funzione di crash dump savecore (1M), allocare un numero di Mbyte pari al doppio della memoria fisica nel file system /var.
- Se un server deve ospitare le directory home per gli utenti di altri sistemi, allocare una maggiore quantità di spazio sul disco del server. Le directory home si trovano solitamente nel file system /export.
- Allocare almeno 512 Mbyte di spazio di swap.
- Allocare lo spazio necessario per il gruppo software di Solaris che si desidera installare. Lo spazio consigliato per i gruppi software è indicato nella Tabella 5–1.
   Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi che è possibile aggiungere o rimuovere singoli package dal gruppo software selezionato.
- Creare un numero minimo di file system. Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (/) e /swap. Se viene allocato dello spazio per i servizi OS, viene creata anche la directory /export. Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris. Ogni nuova release di Solaris richiede uno spazio su disco superiore del 10% rispetto alla release precedente. Lasciando un margine del 30% per ogni file system, sarà possibile effettuare diversi aggiornamenti di Solaris prima di dover ripartizionare il sistema.
- Allocare spazio aggiuntivo per l'installazione di altri prodotti software o applicazioni di terze parti.

Se si utilizza Solaris Live Upgrade, vedere "Requisiti di spazio per Solaris Live Upgrade" a pagina 320.

#### Spazio su disco consigliato per i gruppi software

I gruppi software di Solaris sono raccolte di package. Ogni gruppo software include il supporto per diverse funzioni e driver hardware. Il gruppo software deve essere selezionato in base alle funzioni che si desidera eseguire sul sistema.

- Gruppo software End User Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'utilizzo di Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.
- Gruppo software Developer Contiene il gruppo software End User più il supporto per lo sviluppo del software. Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include librerie, file include, pagine man e strumenti di programmazione. I compilatori non sono inclusi.
- Gruppo software Entire Solaris Contiene il gruppo Developer e il software aggiuntivo richiesto per i server.
- Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non presenti sul sistema al momento dell'installazione.

Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli package dal gruppo software selezionato. Per la selezione dei package da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei package di Solaris.

La tabella seguente elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco richiesto per ognuno.

Nota - Le dimensioni indicate includono lo spazio di swap.

TABELLA 5-1 Spazio su disco consigliato per i gruppi software

Gruppo software	Spazio su disco consigliato
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support	2,9 Gbyte
Gruppo software Entire Solaris	2,7 Gbyte
Gruppo software Developer	2,4 Gbyte
Gruppo software End User	2,0 Gbyte

# SPARC: Allocazione dello spazio di swap

Nella configurazione predefinita, i programmi di installazione di Solaris allocano lo spazio di swap in modo che inizi dal primo cilindro disponibile sul disco (in genere il cilindro 0 sui sistemi SPARC). Questa disposizione assegna la massima quantità di spazio al file system radice (/) durante il layout predefinito del disco e consente la crescita di questo file system durante l'aggiornamento. Se si utilizza la funzione di layout automatico del disco del programma di installazione e non si modifica manualmente la dimensione della slice di swap, il programma di installazione di Solaris alloca un'area di swap predefinita di 512 Mbyte.

Se si prevede di dover aumentare in futuro le dimensioni dell'area di swap, è possibile disporre la slice di swap in modo che inizi da un altro cilindro del disco usando uno dei metodi seguenti.

- Usando Solaris Web Start o il programma suninstall di Solaris, è possibile personalizzare il layout del disco in base ai cilindri e assegnare manualmente la slice di swap alla posizione desiderata.
- Usando il programma di installazione JumpStart personalizzato, è possibile assegnare la slice di swap nel file del profilo. Per maggiori informazioni sul file dei profili del metodo di installazione JumpStart personalizzato, vedere "Creazione di

un profilo" a pagina 210.

Per una descrizione generale dello spazio di swap, vedere la sezione "Configuring Additional Swap Space (Tasks)" in *System Administration Guide: Basic Administration*.

# Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione)

Questo capitolo contiene le liste di controllo e i fogli di lavoro che permettono di acquisire tutte le informazioni necessarie per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.

- "Lista di controllo per l'installazione" a pagina 45
- "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46
- "Lista di controllo per l'aggiornamento" a pagina 51
- "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52

### Lista di controllo per l'installazione

Usare la seguente lista di controllo per preparare l'installazione dell'ambiente operativo Solaris.

- Se si intende installare Solaris attraverso una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
  - Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man stty(1).
- Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- Se si intende utilizzare il programma Solaris Web Start con il CD di installazione di Solaris 9, vedere la sezione "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.
- Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5.
- Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt ok, usare sempre il comando seguente: boot cdrom.

- Per verificare che il software in uso sia supportato dalla nuova release di Solaris, vedere le *Note su Solaris 9* e la documentazione fornita dal produttore.
- Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il documento *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*.
- Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la documentazione fornita con il sistema.

# Foglio di lavoro per l'installazione

Usare il foglio di lavoro seguente per raccogliere le informazioni necessarie per installare l'ambiente operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nel foglio di lavoro. Sarà sufficiente inserire le informazioni applicabili al sistema da installare.

**Nota –** Se si sta installando un sistema standalone, non collegato a una rete, ignorare le righe ombreggiate.

TABELLA 6-1 Foglio di lavoro per l'installazione

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Scheda di rete	Il sistema è collegato a una rete?	Sì/No
DHCP	Il sistema può usare il protocollo DHCP ( <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> ) per configurare le interfacce di rete?	Sì/No
Nome host	Nome host prescelto per il sistema.	
Indirizzo IP	Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema.	
	Esempio: 129.200.9.1	
Sottorete	Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete?	Sì/No
	Se sì, qual è la maschera della sottorete?	
	Esempio: 255.255.0.0	
IPv6	Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?	Sì/No

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Kerberos	Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema?	Sì/No
	Se sì, acquisire le seguenti informazioni:	
	Settore predefinito:	
	Server di amministrazione:	
	Primo KDC:	
	(Opzionale) Altri KDC:	
Servizio di denominazione	Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Nessuno
Nome del dominio	Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, inserire il nome del dominio in cui risiede.	
NIS+ e NIS	Si desidera specificare un name server o lasciare che lo ricerchi il programma di installazione?	Designazione di un server specifico/Ricerca automatica
	Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni.	
	Nome host del server:	
	Indirizzo IP del server:	
DNS	Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre.	
	Indirizzi IP del server:	
	È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle interrogazioni DNS.	
	Dominio di ricerca:	
	Dominio di ricerca:	
	Dominio di ricerca:	

 TABELLA 6-1 Foglio di lavoro per l'installazione
 (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
LDAP	Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP.	
	Nome del profilo:	
	Server del profilo:	
	Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni.	
	Nome distinto per il bind al proxy:	
	Password per il bind al proxy:	
Router predefinito	Determinare se si desidera specificare l'indirizzo IP di un router predefinito o lasciare che il programma Solaris Web Start o il programma suninstall di Solaris ne trovi uno.	Designazione di un router specifico/Ricerca automatica/Nessuno
	Il router predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete.	
	<ul> <li>Sono disponibili le seguenti opzioni:         <ul> <li>È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file /etc/defaultrouter con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato il router predefinito.</li> <li>È possibile lasciare che sia il software a identificare un indirizzo IP.</li> <li>Il programma suninstall di Solaris rileverà un indirizzo IP al riavvio del sistema.</li> <li>Il programma di installazione Solaris Web Start è in grado di rilevare un router predefinito. Tuttavia, il sistema deve trovarsi in una sottorete contenente un router che possa rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP.</li> </ul> </li> <li>Usare l'opzione Nessuno se non si dispone di un router o se non si desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un indirizzo IP al reboot.</li> </ul>	

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Fuso orario	Come si desidera specificare il fuso orario predefinito?	Regione geografica
		Differenza da GMT
		File del fuso orario
Versione locale	Quali regioni geografiche si desidera supportare?	
SPARC: Gestione consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano il software di risparmio energetico)	Si desidera usare la Gestione consumi? <b>Nota</b> – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.	Sì/No
Configurazione del server proxy (disponibile solo nel programma Solaris Web Start)	Si dispone di una connessione diretta a Internet o è necessario usare un server proxy?  Se si utilizza un server proxy, inserire le seguenti informazioni.  Host: Porta	Connessione diretta/Server proxy
Reboot automatico o espulsione automatica del CD/DVD	Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software?  Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software?	Sì/No Sì/No
Gruppo software	Quale gruppo software di Solaris si desidera installare?	Entire Plus OEM Entire Developer End User Core
Selezione personalizzata dei package	Si desidera aggiungere o rimuovere singoli package software dal gruppo software di Solaris prescelto?  Nota – Per la selezione dei package da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei package di Solaris.	

 TABELLA 6-1 Foglio di lavoro per l'installazione
 (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
SPARC: 64 bit	Si desidera installare il supporto per le applicazioni a 64 bit?	Sì/No
Selezione dei dischi	Su quali dischi si desidera installare Solaris? Esempio: c0t0d0	
IA: partizioni fdisk	Si desidera creare, eliminare o modificare una partizione fdisk Solaris?  Tutti i dischi selezionati per la configurazione dei file system devono contenere una partizione fdisk Solaris.  Ogni sistema può contenere una sola partizione di boot x86.  Si desidera selezionare i dischi per personalizzare le partizioni fdisk?  Si desidera personalizzare le partizioni fdisk?	
Conservazione dei dati	Si desidera preservare i dati presenti sui dischi da utilizzare per l'installazione di Solaris?	Sì/No
Configurazione automatica dei file system	Si desidera che il programma di installazione configuri automaticamente i file system sui dischi?  Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica?  Esempio: /, /opt , /var  Diversamente, occorrerà inserire le informazioni richieste per la configurazione dei file system.	Sì/No
Attivazione di file system remoti (disponibile solo nel programma suninstall di Solaris)	Il sistema dovrà accedere a software installati in altri file system?  Se sì, inserire le seguenti informazioni sul file system remoto.  Server:  Indirizzo IP:  File system remoto:	Sì/No
	Punto di attivazione locale:	

#### Lista di controllo per l'aggiornamento

Usare la seguente lista di controllo per preparare l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

- Se si intende aggiornare Solaris attraverso una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
   Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty.
   Per maggiori informazioni, vedere la pagina man stty(1).
- Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- Per eseguire l'aggiornamento usando il programma Solaris Web Start e il CD di installazione di Solaris 9, verificare che il disco disponga di una slice di 512 Mbyte. Per informazioni dettagliate, in particolare sui requisiti dei sistemi IA, vedere la Tabella 2–4. Questi requisiti possono essere ignorati se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete.
- Se si utilizza Solaris Live Upgrade, determinare le risorse necessarie per creare un nuovo ambiente di boot ed eseguirne l'aggiornamento. Per informazioni dettagliate, vedere il Capitolo 31.
- Se si utilizza Solaris Live Upgrade con Solaris Volume Manager, disattivare il mirroring. Per informazioni dettagliate, vedere "Indicazioni per la selezione delle slice per i file system" a pagina 323.
- Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5.
- Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt ok, usare sempre il comando seguente: boot cdrom.
- Per verificare che il software in uso sia supportato dalla nuova release di Solaris, vedere le *Note su Solaris* 9 e la documentazione fornita dal produttore.
- Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il documento Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide.
- Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la documentazione fornita con il sistema.
- Per ulteriori istruzioni sull'aggiornamento, vedere la documentazione fornita dal produttore del sistema e dai fornitori dei prodotti software.
- Identificare le patch che potrebbero essere necessarie. L'elenco più recente delle patch è pubblicato su http://sunsolve.sun.com.
- Determinare se sul sistema sia presente il software Prestoserve. Se si inizia il processo di aggiornamento arrestando il sistema con il comando init 0, è possibile che si verifichi una perdita di dati. Per le istruzioni sull'arresto del sistema, vedere la documentazione di Prestoserve.

- IA: Se si utilizza il sistema operativo Linux, si ricordi che la partizione fdisk di Solaris e la partizione swap di Linux usano lo stesso identificativo, 0x82. Per risolvere il problema, usare una delle procedure seguenti.
  - Non usare una partizione di swap Linux se il sistema dispone di una quantità di memoria sufficiente.
  - Collocare la partizione di swap di Linux su un altro disco.
  - Eseguire un backup dei dati Linux che si desidera preservare, installare l'ambiente operativo Solaris e quindi reinstallare Linux.



**Avvertenza** – Se si decide di installare Linux dopo aver installato Solaris, quando il programma di installazione di Linux chiede se si desidera formattare la partizione di swap di Linux (corrispondente alla partizione fdisk di Solaris) come file di swap, rispondere negativamente.

# Foglio di lavoro per l'aggiornamento

Usare il foglio di lavoro seguente per raccogliere le informazioni necessarie per aggiornare l'ambiente operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nel foglio di lavoro. Sarà sufficiente inserire le informazioni applicabili al sistema da installare. Se l'aggiornamento viene eseguito attraverso la rete, il programma di installazione acquisisce automaticamente le informazioni in base alla configurazione corrente del sistema.

Non è possibile cambiare i principali dati di identificazione del sistema, ad esempio il nome host o l'indirizzo IP. Se il programma di installazione dovesse richiedere questi dati, occorrerà inserire i valori originali. Se si utilizza il programma Solaris Web Start e si cerca di modificare questi valori, l'aggiornamento non riesce.

**Nota –** Se si sta aggiornando un sistema standalone, non collegato a una rete, ignorare le righe ombreggiate.

TABELLA 6-2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Scheda di rete	Il sistema è collegato a una rete?	Sì/No

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
DHCP	Il sistema può usare il protocollo DHCP ( <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> ) per configurare le interfacce di rete?	Sì/No
Nome host	Nome host prescelto per il sistema.	
Indirizzo IP	Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema.	
	Esempio: 129.200.9.1	
Sottorete	Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete?	Sì/No
	Se sì, qual è la maschera della sottorete?	
	Esempio: 255.255.0.0	
IPv6	Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?	Sì/No
Kerberos	Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema?	Sì/No
	Se sì, acquisire le seguenti informazioni:	
	Settore predefinito:	
	Server di amministrazione:	
	Primo KDC:	
	(Opzionale) Altri KDC:	
Servizio di denominazione	Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Nessuno
Nome del dominio	Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, inserire il nome del dominio in cui risiede.	
NIS+ e NIS	Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma di installazione lo ricerchi?	Designazione di un router specifico/Ricerca automatica
	Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni.	
	Nome host del server:	
	Indirizzo IP del server:	

TABELLA 6-2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
DNS	Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre.	
	Indirizzi IP del server:	
	È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle interrogazioni DNS.	
	Dominio di ricerca:	
LDAP	Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP.	
	Nome del profilo:	
	Server del profilo:	
	Indirizzo IP:	
	Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni.	
	Nome distinto per il bind al proxy:	
	Password per il bind al proxy:	

TABELLA 6-2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Router predefinito	Determinare se si desidera specificare l'indirizzo IP di un router predefinito o lasciare che il programma Solaris Web Start o il programma suninstall di Solaris ne trovi uno.	Designazione di un router specifico/Ricerca automatica
	Il router predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete.	
	<ul> <li>Sono disponibili le seguenti opzioni:         <ul> <li>È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file /etc/defaultrouter con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato il router predefinito.</li> <li>È possibile lasciare che sia il software a identificare un indirizzo IP.</li> <li>Il programma suninstall di Solaris rileverà un indirizzo IP al riavvio del sistema.</li> <li>Il programma di installazione Solaris Web Start è in grado di rilevare un router predefinito. Tuttavia, il sistema deve trovarsi in una sottorete contenente un router che possa rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP.</li> </ul> </li> <li>Usare l'opzione None se non si dispone di un router o se non si desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un indirizzo IP al reboot.</li> <li>Indirizzo IP dell'host:</li> </ul>	
Fuso orario	Come si desidera specificare il fuso orario predefinito?	Regione geografica
		Differenza da GMT
		File del fuso orario
Versione locale	Quali regioni geografiche si desidera supportare?	

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento (Continua)

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
SPARC: Gestione consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano il software di risparmio energetico)	Si desidera usare la Gestione consumi? <b>Nota</b> – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.	Sì/No
Configurazione del server proxy (disponibile solo nel programma Solaris Web Start)	Si dispone di una connessione diretta a Internet o è necessario usare un server proxy?  Se si utilizza un server proxy, inserire le seguenti informazioni.  Host: Porta	Connessione diretta/Server proxy
Reboot automatico o espulsione automatica del CD/DVD	Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software? Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software?	Sì/No Sì/No
Riallocazione dello spazio su disco	Si desidera che il programma di installazione riconfiguri automaticamente i file system sui dischi?  Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica?  Esempio: /, /opt , /var  Diversamente, occorrerà inserire le informazioni richieste per la configurazione dei file system.	Sì/No
SPARC: 64 bit	Si desidera installare il supporto per le applicazioni a 64 bit?	Sì/No

# Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure)

In questo capitolo viene spiegato come preconfigurare le informazioni sul sistema. La preconfigurazione evita che le informazioni così specificate vengano richieste durante l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Viene inoltre spiegato come preconfigurare le informazioni riguardanti la Gestione consumi™. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema" a pagina 57
- "Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema" a pagina 58
- "Preconfigurazione con il file sysidcfg" a pagina 59
- "Preconfigurazione con il servizio di denominazione" a pagina 65
- "SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi" a pagina 68

# Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema

Tutti i metodi di installazione richiedono varie informazioni sulla configurazione del sistema, ad esempio le periferiche collegate, il nome host, l'indirizzo IP (Internet Protocol) e il servizio di denominazione. Queste informazioni, prima di essere richieste all'utente, vengono ricercate nel file sysidcfg e quindi nei database del servizio di denominazione.

Se il programma Solaris Web Start, il programma suninstall di Solaris o il programma di installazione JumpStart personalizzato rilevano la presenza delle informazioni preconfigurate, queste non vengono richieste all'utente. Ad esempio, si supponga di dover installare molti sistemi e di voler evitare che il fuso orario venga richiesto per ognuno durante l'installazione di Solaris 9. È possibile specificare il fuso orario nel file sysidcfg o nei database del servizio di denominazione. Durante l'installazione di Solaris 9, le informazioni sul fuso orario non verranno richieste.

### Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema

Per preconfigurare le informazioni sul sistema sono disponibili due metodi. È possibile aggiungere le informazioni di configurazione:

- Al file sysidcfg su un sistema remoto o su un dischetto
- Al database del servizio di denominazione disponibile nel sito

Usare la tabella seguente per determinare il metodo più appropriato per preconfigurare le informazioni sul sistema.

TABELLA 7-1 Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema

Informazione preconfigurabile	Preconfigurabile con il file sysidcfg?	Preconfigurabile con il servizio di denominazione?
Servizio di denominazione	Sì	Sì
Nome del dominio	Sì	No
Name server	Sì	No
Interfaccia di rete	Sì	No
Nome host	$\mathrm{Si}^1$	Sì
Indirizzo IP (Internet Protocol)	Sì¹	Sì
Maschera di rete	Sì	No
DHCP	Sì	No
IPv6	Sì	No
Router predefinito	Sì	No
Password di root	Sì	No
Criteri di sicurezza	Sì	No
Lingua (versione locale) in cui visualizzare il	Sì	Sì, se NIS o NIS +
programma di installazione e il desktop		No, se DNS o LDAP
Tipo di terminale	Sì	No
Fuso orario	Sì	Sì
Data e ora	Sì	Sì
Proxy Web <sup>2</sup>	No	No

 TABELLA 7-1 Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema
 (Continua)

Informazione preconfigurabile	Preconfigurabile con il file sysidcfg?	Preconfigurabile con il servizio di denominazione?
IA: Tipo di monitor	Sì	No
IA: Lingua e layout della tastiera	Sì	No
IA: Scheda grafica, profondità dei colori, risoluzione e dimensione dello schermo	Sì	No
IA: Dispositivo di puntamento, numero di pulsanti, livello IRQ	Sì	No
SPARC: Gestione consumi (spegnimento automatico) <sup>3</sup>	No	No

- Poiché questa informazione riguarda un singolo sistema, è preferibile modificare il servizio di denominazione anziché creare un file sysidofg differente per ogni sistema.
- 2. Queste informazioni possono essere configurate durante l'installazione Solaris Web Start, ma non attraverso il file sysidcfg o il servizio di denominazione.
- 3. Questa informazione non può essere preconfigurata mediante il file sysidcfg o attraverso il servizio di denominazione. Per maggiori dettagli, vedere "SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi" a pagina 68.

### Preconfigurazione con il file sysidcfg

Il file sysidcfg permette di specificare una serie di parole chiave con cui preconfigurare il sistema. Le parole chiave sono descritte nella Tabella 7–2.

Occorre creare un file sysidcfg diverso per ogni sistema che richiede una configurazione differente. È invece possibile usare lo stesso file sysidcfg per preconfigurare le informazioni comuni a tutti i sistemi, ad esempio il fuso orario. Tuttavia, se si desidera preconfigurare una password di root differente per ognuno di questi sistemi, occorrerà creare un file sysidcfg diverso per ognuno.

Il file sysidcfg può essere collocato:

- In un file system NFS Se il file sysidcfg risiede in un file system NFS condiviso, per configurare il sistema per l'installazione in rete è necessario usare l'opzione -p del comando add\_install\_client(1M). L'opzione -p specifica la posizione in cui il sistema può trovare il file sysidcfg durante l'installazione di Solaris 9.
- Su un dischetto UFS o PCFS Il file sysidcfg deve essere collocato nella directory radice (/) del dischetto.

**Nota** – Se si desidera eseguire un'installazione JumpStart personalizzata usando un file sysidcfg residente su un dischetto, occorre salvare il file sysidcfg sul dischetto del profilo. Per creare un dischetto con il profilo del sistema, vedere "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 201.

È possibile collocare un solo file sysidcfg nella stessa directory o sullo stesso dischetto. Se occorre creare più file sysidcfg, è necessario salvarli in directory o su dischetti differenti.

#### Regole di sintassi per il file sysidcfg

Il file sysidcfg accetta due tipi di parole chiave: dipendenti e indipendenti. Le parole chiave dipendenti sono uniche solo all'interno di una parola chiave indipendente. La loro esistenza dipende dalla parola chiave indipendente a cui sono associate.

In questo esempio, name\_service è la parola chiave indipendente, mentre domain name e name server sono le parole chiave dipendenti:

name\_service=NIS {domain\_name=orione.centrale.sun.it
name\_server=condor(129.152.112.3)}

Regola di sintassi	Esempio
Le parole chiave indipendenti possono comparire in qualunque ordine.	pointer=MS-S display=ati {size=15-inch}
Nelle parole chiave, non c'è differenza tra maiuscole e minuscole.	TIMEZONE=US/Central terminal=PC Console
Le parole chiave dipendenti devono essere racchiuse tra parentesi graffe ({}) per essere associate alla relativa parola chiave indipendente.	<pre>name_service=NIS</pre>
Opzionalmente, i valori possono essere racchiusi tra virgolette singole (') o doppie (").	network_interface='none'
Viene considerata valida una sola istanza di ogni parola chiave. Se la stessa parola chiave viene specificata più volte, viene usata solo la prima istanza.	network_interface=none network_interface=le0

#### Parole chiave del file sysidcfg

La tabella seguente descrive le parole chiave che è possibile usare nel file sysidcfg.

TABELLA 7-2 Parole chiave accettate dal file sysidcfg

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Servizio di denominazione, nome del dominio, name server	name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE	
	Opzioni per NIS e NIS+: {domain_name=nome_dominio name_server=nome_host(indirizzo_ip)}	<pre>name_service=NIS {domain_name=ovest.arp.com name_server=quercia(129.221.2.1)}</pre>
		<pre>name_service=NIS+ {domain_name=ovest.arp.com. name_server=quercia(129.221.2.1)}</pre>
	Opzioni per DNS: {domain_name=nome_dominio name_server=indirizzo_ip,indirizzo_ip, indirizzo_ip (max. tre) search=nome_dominio, nome_dominio,nome_dominio, nome_dominio,nome_dominio, nome_dominio,nome_dominio (max. sei, con lunghezza totale non superiore a 250 caratteri)}	name_service=DNS {domain_name=ovest.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,est.arp.com}  Nota - Scegliere un solo valore per name_service. A seconda delle esigenze, è possibile includere una, entrambe o nessuna delle parole chiave domain_name e name_server. Se non viene usata nessuna delle parole chiave,
	Opzioni per LDAP: {domain_name=nome_dominio profile=nome_profilo profile_server=indirizzo_ip proxy_dn="dn_bind_proxy" proxy_password=password}	<pre>name_service=LDAP {domain_name=ovest.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1 proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile, dc=ovest,dc=arp,dc=com" proxy_password=password}</pre>
		<b>Nota</b> – Le parole chiave proxy_dn e proxy_password sono opzionali. Il valore di proxy_dn deve essere racchiuso tra virgolette doppie.

TABELLA 7-2 Parole chiave accettate dal file sysidcfg	(Continua)
---	------------

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Interfaccia di rete, nome host, indirizzo IP (Internet Protocol), maschera di rete, DHCP, IPv6	network_interface=NONE, PRIMARY o valore	<ul> <li>NONE disattiva il collegamento in rete</li> <li>PRIMARY è la prima interfaccia attiva e senza loopback rilevata sul sistema. L'ordine è lo stesso usato in "ifconfig". Se non è attiva nessuna interfaccia, viene usata la prima senza loopback. Se non viene trovata alcuna interfaccia senza loopback, il sistema viene configurato come NON-NETWORKED (non in rete).</li> <li>valore specifica un'interfaccia, ad esempio le0 o hme0</li> </ul>
	Se si utilizza il protocollo DHCP, specificare: {dhcp protocol_ipv6= <i>yes_o_no</i> }	<pre>network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}</pre>
	Se non si utilizza il protocollo DHCP, specificare: {hostname=nome_host default_route=indirizzo_ip o NONE ip_address=indirizzo_ip netmask=maschera_di_rete protocol_ipv6=yes_o_no}	network_interface=le0 {hostname=felino default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no} Nota - Scegliere un solo valore per
Nota – Se non si utilizza DHCP, non è necessario specificare protocol_ipv6=yes e default_route. Tuttavia, per le installazioni JumpStart, se protocol_ipv6 non viene specificato questo file viene richiesto durante l'installazione.	network_interface. È possibile utilizzare qualunque combinazione, o nessuna, delle paro chiave hostname, ip_address e netmask. Se sceglie di non usare nessuna di queste parole chiave, omettere le parentesi graffe ({}).	
Password di root	root_password= password_di_root	Valore crittografato derivato da /etc/shadow.
Criteri di sicurezza	security_policy=kerberos, NONE	security policy=kerberos
	<pre>Opzioni per Kerberos: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}</pre>	<pre>{default_realm=SitoX.it admin_server=amminkrb.SitoX.it kdc=kdc1.SitoX.it, kdc2.SitoX.it}</pre>
	(FQDN è il nome di un dominio pienamente qualificato)	<b>Nota –</b> È possibile specificare da uno a tre KDC (Key Distribution Center).
Lingua in cui visualizzare il programma di installazione e il desktop	system_locale=versione_locale	Per i valori ammessi per le versioni locali, vedere la directory /usr/lib/locale o il Capitolo 40.

TABELLA 7–2 Parole Informazioni di		Continua)
configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Tipo di terminale	terminal=tipo_terminale	Per i valori ammessi, vedere le sottodirectory di /usr/share/lib/terminfo.
Fuso orario	timezone=fuso_orario	Per i valori ammessi per i fusi orari, vedere le directory e i file sotto /usr/share/lib/zoneinfo. Il valore del fuso orario equivale al percorso rispetto alla directory /usr/share/lib/zoneinfo . Ad esempio, il fuso orario per la zona montuosa degli Stati Uniti è US/Mountain. Il fuso orario per il Giappone è Japan. È anche possibile specificare un fuso orario Olson.
Data e ora	<pre>timeserver=localhost, nome_host, indirizzo_ip</pre>	Specificando localhost come server per l'ora, l'ora di sistema viene considerata quella corretta. Se non si utilizza un servizio di denominazione e si specificano il <i>nome_host</i> o l' <i>indirizzo_ip</i> di un sistema, per impostare l'ora viene usata l'ora di quel sistema.
IA: Tipo di monitor	monitor=tipo_monitor	Sul sistema da installare, eseguire kdmconfig -d nome_file. Aggiungere l'output risultante al file sysidcfg.
IA: Lingua e layout della tastiera	keyboard=lingua_tastiera {layout=valore}	Sul sistema da installare, eseguire kdmconfig -d nome_file. Aggiungere l'output risultante al file sysidcfg.
IA: Scheda grafica, profondità dei colori, risoluzione e dimensione dello schermo	<pre>display=scheda_grafica {size=dim_schermo depth=prof_colori resolution=risoluzione}</pre>	Sul sistema da installare, eseguire kdmconfig -d nome_file. Aggiungere l'output risultante al file sysidcfg.
IA: Dispositivo di puntamento, numero di pulsanti, livello IRQ	<pre>pointer=dispositivo_di_puntamento {nbuttons=numero_pulsanti irq=valore}</pre>	Sul sistema da installare, eseguire kdmconfig -d nome_file. Aggiungere l'output risultante al file sysidcfg.

### ▼ Creare un file di configurazione sysidcfg

- 1. Usando un editor di testo, creare un file di nome sysidcfg.
- 2. Inserire le parole chiave desiderate.
- 3. Salvare il file sysidcfg.

**Nota** – Se vengono creati più file sysidcfg, è necessario salvarli in directory separate o su dischetti diversi.

#### 4. Rendere disponibile il file sysidafg ai client usando:

- Un file system NFS condiviso. Per configurare il sistema per l'installazione in rete, usare add\_install\_client(1M) con l'opzione -p.
- La directory radice (/) di un dischetto UFS o PCFS.

#### SPARC: Esempio di file sysidcfg

Qui di seguito è riportato un esempio di file sysidcfg per un gruppo di sistemi SPARC. I nomi host, gli indirizzi IP e le maschere di rete di questi sistemi sono stati preconfigurati nel servizio di denominazione. Poiché in questo file sono definite tutte le informazioni richieste per la configurazione dei sistemi, è possibile eseguire l'installazione usando un profilo JumpStart personalizzato.

```
system locale=en US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                 name server=connor(129.152.112.3)}
root password=m4QPOWNY
network interface=le0 {hostname=feron
                       default route=129.146.88.1
                       ip address=129.146.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                      protocol ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM
                          admin server=krbadmin.Yoursite.COM
                          kdc=kdc1.Yoursite.COM,
                          kdc2.Yoursite.COM}
```

#### IA: Esempio di file sysidcfg

L'esempio seguente riporta un file sysidcfg creato per un gruppo di sistemi IA che utilizzano lo stesso tipo di tastiera, di scheda grafica e di dispositivo di puntamento. Le informazioni sui dispositivi (keyboard, display e pointer) sono state ottenute eseguendo il comando kdmconfig(1M) con l'opzione -d. Usando il file sysidcfg di questo esempio, durante il processo di installazione verrà chiesto di selezionare una lingua (system locale).

```
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
```

# Preconfigurazione con il servizio di denominazione

La tabella seguente contiene i principali database dei servizi di denominazione che è possibile usare per preconfigurare le informazioni sui sistemi.

Informazione da preconfigurare	Database dei servizi di denominazione
Nome host e indirizzo IP (Internet Protocol)	hosts
Data e ora	hosts. Specificare l'alias timehost vicino al nome host del sistema che dovrà fornire la data e l'ora per gli altri sistemi da installare.
Fuso orario	timezone
Maschera di rete	netmasks

La versione locale del sistema non può essere preconfigurata con i servizi di denominazione DNS e LDAP. Se si utilizzano i servizi di denominazione NIS o NIS+, seguire la procedura appropriata per preconfigurare la versione locale del sistema:

- "Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS" a pagina 65
- "Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+" a pagina 67

#### ▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS

- 1. Diventare superutente sul name server.
- 2. Modificare /var/yp/Makefile aggiungendo la mappa locale.
  - a. Inserire la procedura seguente dopo l'ultima procedura variabile.time.

```
locale.time: $(DIR)/locale
       -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
               sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
               | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
               | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; 
               touch locale.time; \
               echo "versione locale aggiornata"; \
               if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
                       $(YPPUSH) locale.byname; \
                       echo "versione locale propagata"; \
               else \
               : ; \
               fi \
        else \
               echo "Impossibile trovare $(DIR)/locale"; \
        fi
```

b. Ricercare la stringa all: e, alla fine dell'elenco di variabili, inserire la parola locale.

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
   netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
   timezone auto.master auto.home locale
```

c. Verso la fine del file, dopo l'ultima riga di questo tipo, inserire la stringa locale: locale. time su una nuova riga.

```
passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time
```

- d. Salvare il file.
- Creare il file /etc/locale e inserire una riga per ogni dominio o per ogni sistema specifico:

locale nome\_dominio
Oppure

Nota – Le versioni locali valide sono elencate nel Capitolo 40.

Ad esempio, la riga seguente specifica che la lingua predefinita usata nel dominio worknet.fr è il francese:

```
fr worknet.fr
```

La riga seguente specifica invece che la lingua predefinita del sistema charlie è il francese belga:

```
fr BE charlie
```

**Nota** – Le versioni locali sono disponibili sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

#### 4. Creare le mappe:

```
# cd /var/yp; make
```

I sistemi specificati individualmente o mediante il dominio nella mappa locale sono ora configurati per l'uso della versione locale predefinita. La versione locale così specificata verrà usata durante l'installazione e sul desktop dopo il riavvio del sistema.

#### ▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+

La procedura seguente presuppone che sia configurato un dominio NIS+. La procedura per la configurazione dei domini NIS+ è descritta nel manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

- Eseguire il login in un name server come superutente o come membro del gruppo di amministrazione NIS+.
- 2. Creare la tabella locale:

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

3. Aggiungere le righe necessarie alla tabella locale.

```
# nistbladm -a name=nome locale=versione_locale comment=commento
locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

nome Può essere il nome del dominio o il nome del sistema per il quale si

desidera preconfigurare una versione locale predefinita.

versione\_locale È la versione locale che si desidera installare sul sistema e usare sul

desktop dopo il reboot. Le versioni locali valide sono elencate nel

Capitolo 40.

commento È il campo di commento. I commenti di più parole devono essere

racchiusi tra virgolette doppie.

**Nota** – Le versioni locali sono disponibili sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

I sistemi specificati individualmente o mediante il dominio nella tabella locale sono ora configurati per l'uso della versione locale predefinita. La versione locale così specificata verrà usata durante l'installazione e sul desktop dopo il riavvio del sistema.

# SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi

Il software *Gestione consumi* di Solaris permette di salvare automaticamente lo stato del sistema e di spegnerlo dopo 30 minuti di inattività. Quando si installa Solaris 9 su un sistema conforme alla Versione 2 delle direttive Energy Star dell'EPA, ad esempio un sistema con architettura sun4u, la Gestione consumi viene installata automaticamente. Durante l'installazione con Solaris Web Start, il programma di installazione richiede di abilitare o disabilitare il software di gestione dei consumi. Il programma di installazione suninstall richiede di abilitare o disabilitare il software di gestione dei consumi durante il riavvio del sistema al termine dell'installazione.

**Nota** – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.

Se si sta eseguendo un'installazione interattiva, non è possibile preconfigurare le informazioni sulla gestione dei consumi ed evitare questa richiesta. Se invece si esegue un'installazione JumpStart personalizzata, è possibile preconfigurare le informazioni sul risparmio energetico usando uno script finale che crei un file /autoshutdown o /noautoshutdown sul sistema. Al riavvio del sistema, il file /autoshutdown abiliterà la funzione di risparmio energetico, mentre il file /noautoshutdown la disabiliterà.

Ad esempio, inserendo la riga seguente in uno script finale, si abiliterà la funzione di risparmio energetico e si eviterà la visualizzazione della richiesta al riavvio del sistema.

touch /a/autoshutdown

Gli script finali sono descritti in "Creazione di uno script finale" a pagina 223.

# Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris (pianificazione)

Questo capitolo contiene informazioni e istruzioni specifiche sulle operazioni da eseguire prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

- "Aggiornamento" a pagina 71
- "Uso di Solaris Live Upgrade" a pagina 73
- "Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 74
- "Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco" a pagina 74
- "Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento" a pagina 75

### Aggiornamento

L'aggiornamento combina la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris con i file già presenti sul disco. Questa procedura permette di preservare il maggior numero possibile di modifiche apportate alla versione precedente di Solaris.

È possibile aggiornare i sistemi che utilizzano Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. Per determinare la versione di Solaris utilizzata dal sistema, digitare il comando seguente:

\$ uname -a

Per aggiornare l'ambiente operativo Solaris si possono usare i seguenti metodi di installazione.

**Nota** – Per aggiornare i client diskless, usare la patch smosservice. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* o la pagina man smosservice(1M).

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

L'utility di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Per istruzioni sull'uso del software di analisi delle patch, vedere "Installazione di una release di aggiornamento di Solaris" a pagina 463.

#### Metodi per l'aggiornamento di Solaris

TABELLA 8-1 SPARC: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Piattaforma	Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Sistemi SPARC	Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul> <li>Programma Solaris Web Start</li> <li>Programma suninstall di Solaris</li> <li>Metodo JumpStart personalizzato</li> <li>Solaris Live Upgrade</li> </ul>

TABELLA 8-2 IA: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Installazione dal CD: Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato

 TABELLA 8–2 IA: Metodi per l'aggiornamento di Solaris
 (Continua)

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili	
Solaris 7	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Solaris Live Upgrade Installazione dal CD: Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Solaris Live Upgrade	
Solaris 8, Solaris 9	Installazione dal DVD o dal CD o da un'immagine di installazione in rete:  Programma Solaris Web Start Programma suninstall di Solaris Metodo JumpStart personalizzato Solaris Live Upgrade	

**Nota –** Per informazioni sulle condizioni richieste per l'uso del programma Solaris Live Upgrade, vedere "Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade" a pagina 319.

Non è possibile aggiornare il sistema installando un gruppo software diverso da quello installato in precedenza. Ad esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User), non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori (Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri package non appartenenti al gruppo installato.

### Uso di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permette di eseguire l'aggiornamento in una copia inattiva dell'ambiente operativo, riducendo le interruzioni di servizio normalmente associate a questa procedura.

Per istruzioni sulla preparazione del sistema e sull'uso di Solaris Live Upgrade, vedere il Capitolo 29.

## Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

Il metodo di installazione JumpStart personalizzato può essere usato anche per eseguire un aggiornamento. Nel profilo JumpStart personalizzato, specificare install type upgrade.

Prima di eseguire l'aggiornamento, occorre provare il profilo JumpStart personalizzato con la configurazione del disco di sistema e il software attualmente installato. Per provare il profilo, usare il comando pfinstall - D sul sistema da aggiornare. Il profilo di aggiornamento non può essere provato usando un file di configurazione dei dischi. Per maggiori informazioni sulla prova dell'opzione di aggiornamento, vedere "Prova di un profilo" a pagina 214.

# Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco

L'opzione di aggiornamento del metodo di installazione Solaris Web Start, il programma suninstall di Solaris e il programma JumpStart offrono la possibilità di riallocare lo spazio su disco. Tale riallocazione può essere eseguita se i file system correnti non dispongono di spazio sufficiente per l'aggiornamento. Ad esempio, i file system possono richiedere più spazio per le seguenti ragioni:

- Il gruppo software di Solaris attualmente installato sul sistema contiene più package nella nuova release. I nuovi package inclusi nei gruppi software vengono automaticamente selezionati per l'installazione durante l'aggiornamento.
- Le dimensioni del software installato sul sistema sono aumentate nella nuova release.

La funzione di autoconfigurazione cerca di riallocare lo spazio su disco in modo da soddisfare le esigenze di spazio dei nuovi file system. Inizialmente, la funzione di autoconfigurazione cerca di riallocare lo spazio in base a una serie di criteri predefiniti. Se l'operazione non riesce, è necessario cambiare i criteri per i file system.

**Nota** – La funzione di configurazione automatica non include la possibilità di aumentare le dimensioni dei file system. Lo spazio viene riallocato eseguendo un backup dei file system da modificare, ripartizionando i dischi in base alle modifiche necessarie e ripristinando i file system prima dell'aggiornamento.

- Se si utilizza il programma Solaris Web Start e la funzione di configurazione automatica non può determinare come riallocare lo spazio su disco, è necessario usare il programma suninstall di Solaris o il programma JumpStart personalizzato.
- Se si utilizza il programma suninstall di Solaris e la funzione di autoconfigurazione non riesce a riallocare lo spazio su disco in modo appropriato, è necessario specificare i file system che è possibile spostare o modificare e ripetere la configurazione automatica.
- Se si intende utilizzare il metodo JumpStart personalizzato creando un profilo di aggiornamento, lo spazio su disco può rappresentare un problema. Se i file system attuali non contengono spazio sufficiente per l'aggiornamento, è possibile usare le parole chiave backup\_media e layout\_constraint per riallocare lo spazio su disco. Per un esempio sull'uso delle parole chiave backup\_media e layout constraint in un profilo, vedere l'Esempio 23–5.

# Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento

Prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris, è importante eseguire un backup dei file system esistenti. Copiando i file system su un supporto removibile, ad esempio su nastro, è possibile salvaguardarne il contenuto in caso di perdita o danneggiamento dei dati. Per istruzioni dettagliate sulle procedure di backup, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

# Preparazione per l'installazione in rete (argomenti)

Questa sezione contiene le istruzioni da seguire per predisporre l'installazione di Solaris dalla rete anziché dal DVD o dal CD.

Capitolo 10	Spiega come pianificare l'installazione di Solaris da un server di installazione.
Capitolo 11	Contiene istruzioni dettagliate per la copia del software di Solaris dal DVD su un server di installazione.
Capitolo 12	Contiene istruzioni dettagliate per la copia del software di Solaris dal CD su un server di installazione.
Capitolo 13	Descrive i comandi da eseguire per preparare l'installazione in rete.

# Preparazione per l'installazione in rete (panoramica)

Questo capitolo contiene informazioni introduttive riguardanti la configurazione della rete e dei sistemi per l'installazione di Solaris dalla rete anziché dal DVD o dal CD.

### Pianificazione dell'installazione in rete

Questa sezione descrive le informazioni che occorre acquisire prima di eseguire un'installazione dalla rete. L'installazione di rete permette di installare Solaris da un sistema, detto server di installazione, che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9. Il contenuto del DVD o del CD di Solaris 9 deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili.

### Server richiesti per l'installazione in rete

Per installare l'ambiente operativo Solaris dalla rete, è necessario disporre dei seguenti server.

- Server di installazione Sistema collegato alla rete che contiene le immagini dei dischi di Solaris 9 da cui è possibile installare l'ambiente operativo. Il server di installazione può essere creato copiando le immagini dai seguenti supporti:
  - Dal DVD di Solaris 9
  - Dai CD Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9 Software 2 of 2

    Dopo aver copiato l'immagine dei CD Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9

    Software 2 of 2, è possibile copiare, se necessario, anche le immagini dei CD di installazione di Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages.

È possibile configurare un singolo server di installazione per diverse release di Solaris e per più piattaforme, copiando le immagini del software necessario sul disco rigido del server. Ad esempio, un singolo server di installazione può contenere le immagini del software necessario per la piattaforma SPARC e per la piattaforma IA.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di installazione, vedere le sezioni seguenti.

- "Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o IA" a pagina 85
- "IA: Creare un server di installazione IA con un DVD SPARC o IA" a pagina 88
- "SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC" a pagina 99
- "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 109
- Server di boot Server che fornisce ai client della stessa sottorete le informazioni necessarie per il boot ai fini dell'installazione dell'ambiente operativo. Il server di boot e il server di installazione sono in genere lo stesso sistema. Tuttavia, se il sistema su cui deve essere installato Solaris 9 si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione e non si utilizza DHCP, occorre configurare un server di boot in quella sottorete.

Un singolo server di boot può fornire il software di boot di Solaris 9 per diverse release e per diverse piattaforme. Ad esempio, un server di boot SPARC può fornire il software di boot di Solaris 8 e Solaris 9 per i sistemi SPARC. Lo stesso server può anche fornire il software di boot di Solaris 9 richiesto per i sistemi IA.

**Nota** – Se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot separato. Per maggiori informazioni, vedere "Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete" a pagina 81.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere le sezioni seguenti.

- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 91
- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120
- **(Opzionale) Name server** Sistema che gestisce un database di rete distribuito, ad esempio DNS, NIS, NIS+ o LDAP, contenente informazioni sui sistemi della rete.

Per informazioni sulla creazione di un name server, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).* 

La Figura 10-1 illustra i server generalmente utilizzati per le installazioni in rete.




FIGURA 10-1 Server usati per le installazioni in rete

### Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce i parametri di rete necessari per l'installazione. Se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot separato. Dopo aver creato il server di installazione, è possibile aggiungere altri client alla rete con il comando add\_install\_client e l'opzione -d. L'opzione -d permette di configurare i sistemi client per l'installazione di Solaris dalla rete con DHCP.

Per informazioni sulle opzioni di DHCP relative ai parametri di installazione, vedere la sezione "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

# Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il DVD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto del DVD di Solaris 9 deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD" a pagina 83
- "Creazione di un server di installazione con il DVD" a pagina 84
- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 91
- "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93

## Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD

TABELLA 11-1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.	Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il DVD di Solaris 9 sul disco rigido del server di installazione.	"Creazione di un server di installazione con il DVD" a pagina 84

**TABELLA 11–1** Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD (Continua)

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Creazione dei server di boot.	Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Per creare il server di boot, usare il comando setup_install_server con l'opzione -b. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.	"Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 91
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.	Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.	"Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93

## Creazione di un server di installazione con il DVD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot, invece, non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

**Nota –** Se si desidera usare il DVD di Solaris per configurare un server di installazione su un sistema che utilizza l'ambiente operativo Solaris 2.6 o 7, è necessario prima applicare una delle seguenti patch.

- Ambiente operativo Solaris 2.6 Edizione per piattaforma SPARC Patch 107618-03
- Ambiente operativo Solaris 2.6 Edizione per piattaforma Intel Patch 107619-03
- Ambiente operativo Solaris 7 Edizione per piattaforma SPARC Patch 107259-03
- Ambiente operativo Solaris 7 Edizione per piattaforma Intel Patch 107260-03

#### ▼ Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o IA

**Nota** – SPARC: Questo metodo non può essere utilizzato se la versione di SunOS installata sul sistema è anteriore a Solaris 2.3.

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

### 1. Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione.

Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

- 2. Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema SPARC.
- 3. Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
  - # mkdir -p dir\_installazione
- 4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
  - Per il DVD SPARC, digitare:
    - # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris\_9/Tools

- Per il DVD IA, digitare:
  - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
- 5. Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
  - # ./setup\_install\_server dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

**Nota** – Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

- 6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
  - a. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
    - # share | grep dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD

- Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
- Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
- b. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione"
dir_installazione
```

c. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

■ Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:

- # /etc/init.d/nfs.server start
- Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
  - # shareall
- 7. Spostarsi nella directory radice (/).
  - # cd /
- 8. Espellere il DVD di Solaris 9.
- 9. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir\_installazione/Solaris 9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup install server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
  - In caso negativo, continuare.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.



**Avvertenza –** Prima di usare patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

#### 10. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93.
- Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120.

ESEMPIO 11-1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris 9 nella directory /export/home/s9dvdsparc del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools
# ./setup install server /export/home/s9dvdsparc
```

Se è richiesto l'uso di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdsparc

**ESEMPIO 11–1** SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC (Continua)

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividere la directory.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

ESEMPIO 11-2 IA: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD IA

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris 9 nella directory /export/home/s9dvdia del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdia
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdia
```

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdia
```

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividere la directory.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

## ▼ IA: Creare un server di installazione IA con un DVD SPARC o IA

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

#### 1. Diventare superutente sul sistema IA da configurare come server di installazione.

Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

- 2. Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema.
- 3. Creare una directory in cui collocare l'immagine di boot.

```
# mkdir -p dir_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

- 4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
  - Per il DVD IA, digitare:
    - # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris\_9/Tools
  - Per il DVD SPARC, digitare:
    - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
- 5. Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup install server:
  - # ./setup\_install\_server directory\_di\_installazione

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

**Nota** – Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

- 6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
  - a. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.

```
# share | grep dir_installazione
```

dir\_installazione

Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD

- Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
- Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
- b. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione"
dir installazione
```

c. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

```
# shareall
```

7. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

- 8. Espellere il DVD di Solaris 9.
- Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (Solaris\_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione in rete creata da setup\_install\_server.
  - In caso negativo, continuare.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
- 10. Determinare se occorre creare un server di boot.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot: Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 91.

ESEMPIO 11-3 IA: Creazione di un server di installazione IA con un DVD IA

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA copiando il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition nella directory /export/home/s9dvdia del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdia
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools
```

```
# ./setup install server /export/home/s9dvdia
```

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdia
```

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareal1
# cd /
```

ESEMPIO 11-4 Creazione di un server di installazione IA con un DVD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA copiando il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition nella directory /export/home/s9dvdsparc del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdscparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup install server /export/home/s9dvdsparc
```

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdsparc
```

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

### Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD

Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi dalla rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.

■ Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con

l'immagine di un DVD" a pagina 93.

■ Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

### Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD

1. Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.

Il sistema deve avere accesso a un'immagine su disco remota di Solaris 9, che normalmente risiede sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. Attivare il DVD di Solaris 9 dal server di installazione.

```
# mount -F nfs -o ro nome_server:percorso /mnt

nome_server:percorso Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine
```

3. Creare una directory per l'immagine di boot.

4. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris 9.

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. Copiare il software di boot sul server di boot.

```
# ./setup_install_server -b directory_di_boot
```

-b Specifica la configurazione del sistema come server di boot

directory\_di\_boot Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

**Nota** – Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

#### 6. Spostarsi nella directory radice (/).

# cd /

#### 7. Disattivare l'immagine di installazione.

```
# umount /mnt
```

A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93.

ESEMPIO 11-5 Creazione di un server di boot in una sottorete (DVD)

L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. I comandi seguenti copiano il software di boot dall'immagine del DVD di Solaris 9 nella directory /export/home/s9dvdsparc del disco locale di un server di boot denominato giunone.

```
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/home/s9dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/s9dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

# Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD

Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:

- Server di installazione
- Server di boot, se richiesto
- File sysidcfg, se usato per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Name server, se si utilizza un servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Profilo contenuto nella directory JumpStart sul server dei profili, se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato

Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add\_install\_client con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:

- Se si utilizza DHCP per impostare i parametri di installazione, vedere l'Esempio
   11-6
- Se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, vedere l'Esempio 11–7.
- Se il server e il client di installazione non si trovano nella stessa sottorete e non si utilizza DHCP, vedere l'Esempio 11–8.

Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add install client(1M).

### ▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete da un server con add install client

Se si utilizza un server di boot, verificare che l'immagine di installazione del server di installazione sia condivisa e che siano stati avviati i daemon appropriati. Vedere "Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o IA" Punto 6.

- 1. Diventare superutente sul server di installazione o di boot.
- 2. Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
  - Nome host
  - Indirizzo IP
  - Indirizzo Ethernet

Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).* 

3. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris 9.

```
# cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools
```

dir\_installazione

Specifica il percorso della directory Tools

4. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.

```
# ./add_install_client [-d] [-s server_installazione:dir_installazione] \
[-c server_jumpstart:directory_jumpstart] [-p server_sysid:percorso] \
[-t percorso_immagine_di_boot] nome_client gruppo_piattaforme
```

-d Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete.

Per i client IA, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.

- s server\_installazione:dir\_installazione Spec

Specifica il nome e il percorso del server di installazione.

- server\_installazione è il nome host del server di installazione.
- dir\_installazione è il percorso assoluto dell'immagine del DVD di Solaris 9

-c server\_jumpstart:directory\_jumpstart

Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. *server\_jumpstart* è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. *directory\_jumpstart* è il percorso assoluto della directory JumpStart.

-p server\_sysid: percorso

Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server\_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg.

-t percorso\_immagine\_di\_boot

Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9.

nome\_client

È il nome del sistema da installare in rete. Questo *non* è il nome host del server di installazione.

gruppo\_piattaforme

È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 39.

**ESEMPIO 11–6** SPARC: Aggiunta di un client di installazioneSPARC su un server di installazione SPARC con DHCP (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra<sup>TM</sup> 5 di nome pluto. Il comando add\_install\_client è contenuto nel file system /export/home/s9dvdsparc/Solaris 9/Tools.

sparc\_server\_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris\_9/Tools
sparc\_server\_installazione# ./add install client -d pluto sun4u

**ESEMPIO 11-7** Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione residente nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema  $Ultra^{TM} 5$  di nome pluto. Il comando add\_install\_client è contenuto nel file system /export/home/s9dvdsparc/.

**ESEMPIO 11–7** Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (DVD) (Continua)

server\_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris\_9/Toolsserver\_installazione# ./
add\_install\_client pluto sun4u

**ESEMPIO 11–8** Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition in /export/home/s9dvdsparc.

server\_di\_boot# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris\_9/Tools
server\_di\_boot# ./add\_install\_client -s
rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u

**ESEMPIO 11–9** IA: Aggiunta di un client di installazione IA su un server di installazione IA con DHCP (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione IA su un server di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP SUNW. i 86pc indica che questo comando verrà applicato a tutti i client IA configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione -s specifica che i client dovranno essere installati dal server rosa, che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition in /export/boot/s9dvdia.

server\_di\_installazione\_ia# cd /export/boot/s9dvdia/Solaris\_9/Tools
server\_di\_installazione\_ia# ./add\_install\_client -d -s rosa:/export/home/s9dvdia \
SUNW.i86pc i86pc

# Preparazione per l'installazione in rete con un CD (procedure)

Questo capitolo spiega come usare i CD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto dei CD deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD" a pagina 98
- "Creazione di un server di installazione SPARC con un CD" a pagina 99
- "Creazione di un server di installazione IA con un CD" a pagina 104
- "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 109
- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120
- "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122

# Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD

TABELLA 12–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con un CD

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.	Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il CD Solaris 9 Software 1 of 2 sul disco rigido del server di installazione.  Usare il comando add_to_install_server(1M) per copiare il CD Solaris 9 Software 2 of 2 e il CD Solaris 9 Languages sul disco rigido del server di installazione  Usare il comando modify_install_server(1M) per aggiungere l'interfaccia utente di Solaris Web Start all'immagine di installazione in rete	■ "Creazione di un server di installazione SPARC con un CD" a pagina 99 ■ "IA: Creare un server di installazione IA con un CD IA" a pagina 104 ■ "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 109
(Opzionale) Creazione dei server di boot.	Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.	"Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.	Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.	"Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122

## Creazione di un server di installazione SPARC con un CD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione di un server di boot separato non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, non è richiesto un server di boot separato.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

### ▼ SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC

La procedura qui descritta crea un server di installazione SPARC con un CD SPARC.

Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema SPARC con un CD IA, vedere "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 109.

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

#### 1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.

Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

- 2. Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel sistema.
- 3. Creare una directory per l'immagine del CD.
  - # mkdir -p dir\_installazione

4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools
```

- 5. Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
  - # ./setup\_install\_server dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

**Nota –** Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

- 6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
  - a. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
    - # share | grep dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

- Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
- Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
- b. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione"
dir_installazione
```

c. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

■ Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

■ Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

```
# shareall
```

7. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

- 8. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2.
- 9. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 nel sistema.
- 10. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
```

11. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

 $dir\_installazione$ 

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

12. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

- 13. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 14. Inserire il CD Solaris 9 Languages nel sistema.
- 15. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
```

16. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

 $dir\_installazione$ 

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

17. Spostarsi nella directory radice (/).

# cd /

- 18. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
  - In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e passare al Punto 22.
  - In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e continuare.
- 19. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.
- 20. Spostarsi nella directory che contiene modify\_install\_server sul CD attivato:
  - # cd /cdrom/cdrom0/s0
- 21. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
  - # ./modify install server -p directory\_di\_installazione percorso\_miniroot

-p Preserva la miniroot dell'immagine esistente in directory\_di\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot.orig

dir\_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris

Web Start

percorso\_miniroot Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia

Solaris Web Start

- 22. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup\_install\_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
  - In caso negativo, continuare.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.



**Avvertenza –** Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

- 23. Determinare se occorre creare un server di boot.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

■ Se *non* si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120.

ESEMPIO 12-1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un CD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/s9cdsparc del server:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition
- CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages

```
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup install server /export/home/s9cdsparc
```

Se si dispone di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \
/export/home/s9cdsparc
```

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

Continuare come segue.

 Se non è richiesto un server di boot o si è seguita la procedura per un server di boot separato, continuare.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify install server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

## Creazione di un server di installazione IA con un CD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione di un server di boot separato non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, non è richiesto un server di boot separato.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

### ▼ IA: Creare un server di installazione IA con un CD IA

La procedura qui descritta crea un server di installazione IA con un CD IA.

Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema IA con un CD SPARC, vedere "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 109.

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

#### 1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.

Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

- 2. Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel sistema.
- 3. Creare una directory per l'immagine del CD.
  - # mkdir -p dir\_installazione

- 4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
  - # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools
- 5. Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
  - # ./setup\_install\_server dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

**Nota** – Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

- 6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
  - Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
    - # share | grep dir\_installazione

dir\_installazione

Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

- Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
- Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
- b. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.

 $\label{eq:share-F} share \mbox{-F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione"} $$ dir_{installazione}$ $$ dir_{installazione}$ $$$ 

dir\_installazione

Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di

c. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

■ Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

■ Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

```
# shareall
```

7. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

- 8. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2.
- 9. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 nel sistema.
- 10. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

11. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

12. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

- 13. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 14. Inserire il CD Solaris 9 Languages nel sistema.
- 15. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
```

16. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

17. Spostarsi nella directory radice (/).

# cd /

- 18. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
  - In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e passare al Punto 22.
  - In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e continuare.
- 19. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.
- 20. Spostarsi nella directory che contiene modify install server sul CD attivato:
  - # cd /cdrom/cdrom0/s2
- 21. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
  - # ./modify install server -p directory\_di\_installazione percorso\_miniroot

-р Preserva la miniroot dell'immagine esistente in

directory\_di\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot.orig

dir\_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris

Web Start

percorso\_miniroot Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia

Solaris Web Start

- 22. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup\_install\_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
  - In caso negativo, continuare.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.



**Avvertenza** – Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

- 23. Determinare se occorre creare un server di boot.
  - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 120.

#### ESEMPIO 12-2 IA: Creazione di un server di installazione IA con un CD IA

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/s9cdia del server:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages

```
# mkdir -p /export/home/s9cdia
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup install server /export/home/s9cdia
```

• Se si dispone di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \
/export/home/s9cdia
```

Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

Continuare come segue.

Se non è richiesto un server di boot o si è seguita la procedura per un server di boot separato, continuare.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s2
# ./modify install server -p /export/home/s9cdia /cdrom/cdrom0/s2
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

## Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD

Se occorre usare un CD di una piattaforma diversa da quella del server di installazione, non è possibile leggerlo direttamente sul server di installazione. Per leggere il CD è necessario servirsi di un sistema remoto. Ad esempio, se si sta configurando un server di installazione SPARC e i CD da utilizzare sono per la piattaforma IA, per poterli leggere sarà necessario usare un sistema IA remoto.

### ▼ Creare un server di installazione IA su un sistema SPARC con CD IA

Questa procedura permette di creare un server di installazione IA su un sistema SPARC per l'utilizzo di CD IA. È necessario quanto segue:

- Un sistema SPARC
- Un sistema IA con un lettore di CD-ROM
- Un set di CD per il sistema IA remoto
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
  - CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages
  - CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

In questa procedura, il *sistema SPARC* è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il *sistema IA remoto* è il sistema remoto da usare con il CD IA.

### 1. Diventare superutente sul sistema IA remoto.

Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

## 2. Sul sistema IA remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.

3. Sul sistema IA remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

4. Sul sistema IA remoto, avviare il daemon NFS.

```
sistema IA remoto# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. Sul sistema IA remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.

```
sistema IA remoto# share
- /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
```

- Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione IA.
- 7. Sul sistema SPARC, accedere al CD IA creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.

```
sistema SPARC# mkdir directory_s0
sistema SPARC# mkdir directory_s2

directory_s0 È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0
directory_s2 È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 2
```

8. Sul sistema SPARC, attivare l'immagine del CD IA remoto.

```
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia/s0 directory_s0 sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia/s2 directory_s2
```

9. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:

```
sistema SPARC# cd /directory_s2/Solaris_9/Tools
```

10. Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup install server:

```
sistema SPARC# ./setup_install_server -t \
directory_s0 directory_di_installazione
```

-t Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella contenuta nella directory Tools sul CD Solaris 9 Software 2 of 2.

directory\_s0 È la directory che contiene la miniroot della slice 0

dir\_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco La directory deve essere vuota.

**Nota** – Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

11. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.

```
sistema SPARC# cd /
```

12. Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.

```
sistema SPARC# umount directory_s0
sistema SPARC# umount directory_s2
```

13. Sul sistema IA, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.

```
sistema IA remoto# unshare /cdrom/sol_9ia/s0
sistema IA remoto# unshare /cdrom/sol_9ia/s2
```

- 14. Sul sistema IA, espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
- 15. Inserire ilCD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore del sistema SPARC.
- 16. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
sistema SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

17. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

```
sistema SPARC# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

- 18. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
- 19. Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
- 20. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
sistema SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

21. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

- 22. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
  - In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages e passare al Punto 30.
  - In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages e continuare.
- 23. Sul sistema IA remoto, inserire il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation nel lettore di CD-ROM.
- 24. Sul sistema IA remoto, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

25. Sul sistema IA remoto, avviare il daemon NFS.

sistema IA remoto# /etc/init.d/nfs.server start

26. Sul sistema IA remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:

```
sistema IA remoto# share
    /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
    /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
```

27. Sul sistema SPARC, attivare le slice del CD.

```
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/multi sol 9 ia/s0 directory_s0
sistema SPARC# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2 directory_s2
```

28. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory contenente modify\_install\_server sul CD attivato:

```
sistema SPARC# cd directory_s2
```

29. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

```
sistema SPARC# ./modify_install_server -p \
directory_di_installazione directory_s0
```

Preserva la miniroot dell'immagine esistente in -p

directory\_di\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot.orig

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris dir\_installazione

Web Start

- 30. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (Solaris\_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione in rete creata da setup install server.
  - In caso negativo, passare al punto successivo.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.



**Avvertenza –** Prima di usare patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

### 31. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.
- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot: Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD" a pagina 120.

ESEMPIO 12-3 Creazione di un server di installazione IA su un sistema SPARC con CD IA

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA su un sistema SPARC di nome rosetta. I seguenti CD IA vengono copiati da un sistema IA remoto di nome talpa alla directory /export/home/s9cdia del server di installazione SPARC.

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages
- CD Solaris 9 Installation Multilingual Intel Platform Edition

### Sul sistema IA remoto:

```
talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
talpa (sistema IA remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

#### Sul sistema SPARC:

```
rosetta (sistema SPARC)# mkdir /iaS0
rosetta (sistema SPARC)# mkdir /iaS2
rosetta (sistema SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0
rosetta (sistema SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2
rosetta (sistema SPARC)# cd /iaS2/Solaris 9/Tools
```

### ESEMPIO 12-3 Creazione di un server di installazione IA su un sistema SPARC con CD (Continua)

```
rosetta (sistema SPARC)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia
rosetta (sistema SPARC)# cd /
rosetta (sistema SPARC)# umount /iaS0
rosetta (sistema SPARC)# umount /iaS2
talpa (sistema IA remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema IA remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s2
rosetta (sistema SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
rosetta (sistema SPARC)# ./add to install server /export/home/s9cdia
rosetta (sistema SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
rosetta (sistema SPARC)# ./add to install server /export/home/s9cdia
                 Sul sistema IA remoto:
talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema IA remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
talpa (sistema IA remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
                 Sul sistema SPARC:
rosetta (sistema SPARC)# mount sistema IA remoto:/cdrom/sol 9 ia /iaS0
rosetta (sistema SPARC)# mount sistema_IA_remoto:/cdrom/sol_9_ia /iaS2
rosetta (sistema SPARC)# cd /iaS2
rosetta (sistema SPARC)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

### ▼ Creare un server di installazione SPARC su un sistema IA con un CD SPARC

Questa procedura permette di creare un server di installazione IA su un sistema SPARC con un CD IA. È necessario quanto segue:

- Un sistema IA
- Un sistema SPARC con un lettore di CD-ROM
- Un set di CD per il sistema SPARC remoto
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition
  - CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition
  - CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages
  - CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

In questa procedura, il *sistema-IA* è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il *sistema-SPARC-remoto* è il sistema remoto da usare con il CD SPARC.

1. Diventare superutente sul sistema SPARC remoto.

Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

- 2. Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
- 3. Sul sistema SPARC remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

4. Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.

```
sistema-SPARC-remoto# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.

```
sistema-SPARC-remoto# share
- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
```

- 6. Diventare superutente sul sistema IA da configurare come server di installazione.
- 7. Sul sistema IA, accedere al CD SPARC creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.

```
sistema-IA# mkdir directory_s0
sistema-IA# mkdir directory_s1

directory_s0 È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 0
directory_s1 È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 1
```

8. Sul sistema IA, attivare l'immagine del CD SPARC remoto.

```
sistema-IA# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s0 directory_s0 sistema-IA# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s1 directory_s1
```

9. Sul sistema IA, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:

```
sistema-IA# cd /directory_s0/Solaris 9/Tools
```

10. Sul sistema IA, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup\_install\_server:

```
sistema-IA# ./setup_install_server -t \
directory_s1 directory_di_installazione
```

-t Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella

contenuta nella directory Tools sul CD Solaris 9 Software 2 of 2.

directory\_s1 È la directory che contiene la miniroot della slice 1

dir\_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del

disco. La directory deve essere vuota.

**Nota –** Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

11. Sul sistema IA, spostarsi nella directory radice.

```
sistema-IA# cd /
```

12. Sul sistema IA, disattivare entrambe le directory.

```
sistema-IA# umount directory_s0
sistema-IA# umount directory_s1
```

13. Sul sistema SPARC, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.

```
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

- 14. Sul sistema SPARC, espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
- 15. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM del sistema IA.

16. Sul sistema IA, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
sistema-IA# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
```

17. Sul sistema IA, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

```
sistema-IA# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

- 18. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition.
- 19. Sul sistema IA, inserire il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
- 20. Sul sistema IA, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:

```
sistema-IA# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

21. Sul sistema IA, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

```
sistema-IA# ./add_to_install_server directory_di_installazione
```

dir\_installazione

Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

- 22. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
  - n caso negativo, espellere il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages e passare al Punto 30.
  - In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages e continuare.
- 23. Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation nel lettore di CD-ROM.
- 24. Sul sistema SPARC remoto, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

25. Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.

```
sistema-SPARC-remoto# /etc/init.d/nfs.server start
```

26. Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:

```
sistema-SPARC-remoto# share
- /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_ia/s1 ro,anon=0 " "
```

### 27. Sul sistema IA, attivare le slice del CD.

sistema-IA# mount sistema\_SPARC\_remoto:/cdrom/cdrom0/s0 directory\_s0 sistema-IA# mount sistema\_SPARC\_remoto:/cdrom/cdrom0/s1 directory\_s1

> 28. Sul sistema IA, spostarsi nella directory contenente modify install server sul CD attivato:

sistema-IA# cd directory\_s0

29. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

```
sistema-IA# ./modify_install_server -p \
directory_di_installazione directory_s1
```

Preserva la miniroot dell'immagine esistente in -p

directory\_di\_installazione/Solaris\_9/Tools/Boot.orig

dir\_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris

Web Start

directory\_s1 Nome della directory che dovrà contenere la miniroot della slice 1

- 30. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (Solaris 9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione in rete creata da setup install server.
  - In caso negativo, passare al punto successivo.
  - In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.



Avvertenza - Prima di usare patchadd - C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

### 31. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.
- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot: Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD" a pagina 120.

**ESEMPIO 12–4** Creazione di un server di installazione SPARC su un sistema IA con un CD SPARC.

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA su un sistema SPARC di nome ricciolo. I seguenti CD SPARC vengono copiati da un sistema SPARC remoto di nome zeus alla directory /export/home/s9cdsparc del server di installazione IA.

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition
- CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages
- CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation

### Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema SPARC remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema SPARC remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
zeus (sistema SPARC remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

#### Sul sistema IA:

```
ricciolo (sistema IA)# mkdir /sparcS0
ricciolo (sistema IA)# mkdir /sparcS1
ricciolo (sistema IA)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
ricciolo (sistema IA)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1
ricciolo (sistema IA)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
ricciolo (sistema IA)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc
ricciolo (sistema IA)# cd /
ricciolo (sistema IA)# umount /sparcS0
ricciolo (sistema IA)# umount /sparcS1
```

#### Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema SPARC remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0 zeus (sistema SPARC remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

### Sul sistema IA:

```
ricciolo (sistema IA)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
ricciolo (sistema IA)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
ricciolo (sistema IA)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
ricciolo (sistema IA)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
```

#### Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema SPARC remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema SPARC remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
zeus (sistema SPARC remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

### Sul sistema IA:

```
ricciolo (sistema IA)# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
ricciolo (sistema IA)# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
ricciolo (sistema IA)# cd /sparcS0
ricciolo (sistema IA)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1
```

**ESEMPIO 12-4** Creazione di un server di installazione SPARC su un sistema IA con un CD SPARC *(Continua)* 

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

## Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD

Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi dalla rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

### Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD

1. Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.

Il sistema deve disporre di un lettore di CD-ROM locale, oppure deve avere accesso alle immagini su disco remote di Solaris 9, normalmente situate sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. Attivare l'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 dal server di installazione.

# mount -F nfs -o ro nome\_server:percorso /mnt

nome\_server : percorso Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco

### 3. Creare una directory per l'immagine di boot.

# mkdir -p directory\_di\_boot

directory\_di\_boot

Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

## 4. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 digitando:

# cd /mnt/Solaris\_9/Tools

### 5. Copiare il software di boot sul server di boot.

# ./setup\_install\_server -b directory\_di\_boot

-b Specifica la configurazione del sistema come server di boot

directory\_di\_boot Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

**Nota –** Il comando setup\_install\_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.

### 6. Spostarsi nella directory radice (/).

# cd /

### 7. Disattivare l'immagine di installazione.

# umount /mnt

A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

ESEMPIO 12-5 Creazione di un server di boot in una sottorete con un CD

L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. Questi comandi copiano il software di boot dall'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition nella directory /export/install/boot del disco locale del sistema.

```
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
```

ESEMPIO 12-5 Creazione di un server di boot in una sottorete con un CD (Continua)

```
# cd /mnt/Solaris 9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

In questo esempio, si presuppone che il disco sia stato inserito e attivato automaticamente prima dell'esecuzione del comando. Terminata l'esecuzione del comando, il disco viene rimosso.

## Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD

Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:

- A un server di installazione
- A un server di boot, se richiesto
- Al file sysidcfq, se usato per preconfigurare le informazioni sul sistema
- A un name server, se si utilizza un servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Al profilo contenuto nella directory JumpStart sul server dei profili, se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato

Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add install client con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:

- Se si utilizza DHCP per impostare i parametri di installazione, vedere l'Esempio 12-6.
- Se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, vedere l'Esempio 12–7.
- Se il server e il client di installazione non si trovano nella stessa sottorete e non si utilizza DHCP, vedere l'Esempio 12–8.

Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add install client(1M).

### ▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete da un server con add install client

Se si dispone di un server di boot, verificare di avere condiviso l'immagine del server di installazione. Vedere la procedura "Creare un server di installazione, "Punto 6.

- 1. Diventare superutente sul server di installazione o di boot.
- 2. Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
  - Nome host
  - Indirizzo IP
  - Indirizzo Ethernet

Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

3. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del CD di Solaris 9 residente sul server di installazione:

```
# cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools

dir_installazione Specifica il percorso della directory Tools
```

4. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.

```
# ./add_install_client [-d] [-s server_installazione:dir_installazione] \
[-c server_jumpstart:directory_jumpstart] [-p server:percorso] \
[-t percorso_immagine_di_boot] nome_client gruppo_piattaforme
```

-d Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete.

Per i client IA, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.

 $- \verb"s" server_installazione: dir\_installazione"$ 

Specifica il nome e il percorso del server di installazione.

- server\_installazione è il nome host del server di installazione.
- dir\_installazione è il percorso assoluto dell'immagine del CD di Solaris 9

-c server\_jumpstart : directory\_jumpstart Specifica una d

Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server\_jumpstart è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory\_jumpstart è il percorso assoluto della directory JumpStart.

-p server\_sysid : percorso

Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server\_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file

sysidcfg.

-t percorso\_immagine\_di\_boot

Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del

CD o del DVD di Solaris 9.

nome\_client

È il nome del sistema da installare in rete. Questo *non* è il nome host del server di installazione.

gruppo\_piattaforme

È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per l'elenco dei gruppi di piattaforme, vedere il

Capitolo 39.

**ESEMPIO 12–6** SPARC: Aggiunta di un client di installazioneSPARC su un server di installazione SPARC con DHCP (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra<sup>TM</sup> 5 di nome pluto. Il comando add\_install\_client è contenuto nel file system /export/home/s9cdsparc/Solaris\_9/Tools.

```
sparc_server_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_server_installazione# ./add install client -d pluto sun4u
```

**ESEMPIO 12–7** Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema  $Ultra^{TM} 5$  di nome pluto. Il comando add\_install\_client è contenuto nel file system /export/home/s9cdsparc/Solaris 9/Tools.

server\_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris\_9/Toolsserver\_installazione# ./
add install client pluto sun4u

**ESEMPIO 12–8** Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del CD di Solaris 9 in /export/home/s9cdsparc.

```
server_di_boot# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
server_di_boot# ./add install client -s rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u
```

**ESEMPIO 12–9** IA: Aggiunta di un client di installazione IA su un server di installazione IA con DHCP (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione IA a un server di installazione usando DHCP per impostare i parametri di installazione nella rete. L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP SUNW. i86pc indica che questo comando verrà applicato a tutti i client IA configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione -s viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome rosetta. Il server contiene un'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition in /export/home/s9cdia:

```
server di installazione# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
server di installazione#
```

./add\_install\_client -d -s rosetta:/export/home/s9cdia SUNW.\i86pc i86pc

# Preparazione per l'installazione in rete (riferimenti sui comandi)

In questo capitolo sono descritti i comandi necessari per preparare un'installazione in rete.

TABELLA 13-1 Comandi per l'installazione in rete

Comando	Piattaforma	Descrizione
add_install_client	Tutte	Comando che aggiunge le informazioni necessarie per l'installazione in rete di un sistema a un server di installazione o di boot. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man add_install_client(1M).
setup_install_server	Tutte	Script che copia i DVD o i CD di Solaris 9 sul disco locale del server di installazione o che copia il software di boot su un server di boot. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man setup_install_server(1M).
<pre>(solo CD) add_to_install_server</pre>	Tutte	Script che copia i package aggiuntivi presenti sui CD nell'immagine di installazione presente sul disco locale di un server di installazione esistente. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man add_to_install_server(1M).
<pre>(solo CD) modify_install_server</pre>	Tutte	Script che aggiunge l'interfaccia utente di Solaris Web Start alle immagini dei CD di Solaris 9 residenti su un server di installazione o di boot. Questo script permette di usare il programma Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man modify_install_server(1M). I sistemi con una RAM di 64 Mbyte o inferiore non dispongono di memoria sufficiente per eseguire l'installazione con il programma Solaris Web Start.
mount	Tutte	Comando che permette di attivare i file system e di visualizzare i file system attivati, inclusi quelli del DVD di Solaris 9, del CD Solaris 9 o del CD Solaris 9 Languages. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man mount (1M).

TABELLA 13–1 Comandi per l'installazione in rete (Continua)

Comando	Piattaforma	Descrizione
uname -i	Tutte	Comando che permette di determinare il nome della piattaforma del sistema, ad esempio SUNW, SPARCstation-5 o i86pc. Questa denominazione può essere necessaria durante l'installazione di Solaris. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man uname(1).
patchadd -C immagine_installazione_in_rete	Tutte	Comando che aggiunge le patch appropriate ai file della miniroot, Solaris_9/Tools/Boot, nell'immagine di installazione in rete di un DVD o di un CD creata con setup_install_server. Questa utility permette di applicare le patch disponibili ai comandi di installazione di Solaris e ad altri comandi specifici per la miniroot. immagine_installazione_in_rete è il percorso assoluto dell'immagine di installazione presente nella rete. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
		<b>Avvertenza</b> – Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
reset	SPARC	Comando della PROM Open Boot che ripristina il sistema e lo riavvia. Oppure, se durante il boot si riceve una serie di messaggi di errore relativi agli interrupt I/O, premere simultaneamente i tasti Stop e A e quindi digitare reset al prompt ok o al prompt > della PROM.
banner	SPARC	Comando della PROM Open Boot che visualizza informazioni sul sistema, ad esempio il nome del modello, l'indirizzo Ethernet e la memoria installata. Questo comando può essere eseguito solo al prompt ok o al prompt > della PROM.

## Uso del programma Solaris Web Start (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il programma Solaris Web Start presente sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 per installare o aggiornare Solaris.

**Nota –** Se si desidera installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio che non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, è possibile utilizzare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate, vedere l'Appendice B.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando" a pagina 129
- "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 130
- "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 135
- "Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start" a pagina 142

## Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando

Il programma Solaris Web Start può essere eseguito con un'interfaccia grafica o dalla riga di comando. Per i sistemi IA, il Device Configuration Assistant è incluso nel programma Solaris Web Start.

- Interfaccia utente grafica (GUI) Richiede un lettore di DVD-ROM, di CD-ROM (locale o remoto) o una connessione di rete, scheda video, tastiera, monitor e una quantità di memoria sufficiente.
- Esecuzione dalla riga di comando Richiede un lettore di DVD-ROM, di CD-ROM (locale o remoto) o una connessione di rete, tastiera e monitor. Per eseguire Solaris Web Start dalla riga di comando occorre usare il comando tip. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man tip(1).

Se il programma Solaris Web Start rileva una scheda video sul sistema, viene avviata automaticamente l'interfaccia grafica. Se non viene rilevata una scheda video, viene presentata automaticamente la riga di comando. Il contenuto e la sequenza delle istruzioni sono uguali sia per l'esecuzione dalla GUI che per quella dalla riga di comando.

# SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

Il programma Solaris Web Start, disponibile sul DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o sul CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation, può essere usato sia per l'installazione che per l'aggiornamento del sistema.

**Nota –** Se si intende eseguire un'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, vedere i requisiti in "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.

Per l'installazione è richiesto quanto segue:

- Per l'installazione dal DVD, il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition
- Per l'installazione dal CD:
  - CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation.
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
  - CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
  - CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

## SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start

TABELLA 14–1 Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start: mappa delle attività

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Verifica dei requisiti di sistema.	Verificare che il sistema soddisfi i requisiti richiesti per l'installazione o l'aggiornamento con Solaris Web Start.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Usare il file sysidcfg o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro locale). Preconfigurando le informazioni sul sistema, non sarà necessario inserirle durante il processo di installazione.	Capitolo 7
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	System Administration Guide: Basic Administration
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete di un DVD o di un CD remoto, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"SPARC: Esecuzione di un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 131
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 142

## ▼ SPARC: Esecuzione di un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

- 1. Decidere se si desidera installare il software dal DVD, dal CD o da un'immagine di rete.
  - Se si sceglie di usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, inserire il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation.

Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui risiedono i file di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.

% cd /net/server-inst/export/s9/sparc

#### 2. Avviare il sistema.

- Se il sistema è nuovo, accenderlo.
- Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo.
  - Per eseguire il boot dal DVD o dal CD locale, digitare:

```
ok boot cdrom [- nowin]
```

■ Per eseguire il boot da un server di installazione di rete, digitare:

```
ok boot net [- nowin]
```

nowin

Specifica l'esecuzione di Solaris Web Start dalla riga di comando.

Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.

### 3. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.

- Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, Solaris Web Start non le richiederà durante il processo di installazione.
- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

Se si utilizza l'interfaccia grafica, dopo aver confermato le informazioni sulla configurazione del sistema vengono visualizzati il chiosco di installazione di Solaris Web Start e la finestra di benvenuto di Solaris. Se il sistema non dispone di memoria sufficiente, il chiosco non viene visualizzato.



FIGURA 14–1 Menu del chiosco di Solaris Web Start

È possibile fare clic su qualunque collegamento nel menu del chiosco.

**Nota –** In alcuni casi, il chiosco copre la finestra di dialogo. Per visualizzarla, scegliere "Disponi chiosco sullo sfondo".

Compare una schermata di domande sull'installazione.

4. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.

Compare una schermata per la scelta del supporto.

- 5. Specificare il supporto utilizzato per l'installazione:
  - Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
  - Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, passare al Punto 6.
  - a. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Prompt	
DVD o CD	Inserire il disco contenente l'archivio Solaris Flash.	
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.	
НТТР	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.	
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.	
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.	

Se si è scelto di installare un archivio da un DVD, da un CD o da un server NFS, viene aperta una schermata per la selezione degli archivi Flash.

- b. Per gli archivi memorizzati su un disco o su un server NFS, selezionare uno o più archivi Solaris Flash da installare.
- Nella schermata di riepilogo, confermare gli archivi selezionati e fare clic su Avanti.
- d. Nella schermata Additional Flash Archives, è possibile installare un archivio Solaris Flash aggiuntivo specificando il supporto in cui risiede. Se non si desidera installare altri archivi, selezionare Nessuno e fare clic su Avanti per continuare l'installazione. Passare al Punto 7.
- 6. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.

Il programma Solaris Web Start determina se il sistema può essere aggiornato. È necessario disporre di un file system radice (/) Solaris. Per eseguire un aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9, è necessario disporre di una slice di 512 Mbyte. Il programma Solaris Web Start verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.

7. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris. Se NON si desidera installare un archivio Solaris Flash, è possibile installare prodotti software aggiuntivi.

Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

8. Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 142.

## IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

Per installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema IA è possibile usare il programma Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9.

**Nota** – Se si intende eseguire un'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, vedere i requisiti in "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.

I supporti necessari sono i seguenti:

- Per l'installazione dal DVD, usare il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition
- Per l'installazione dal CD, usare i supporti seguenti:
  - CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
  - CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

### IA: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start

TABELLA 14-2 IA: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start: mappa delle attività

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Verifica dei requisiti di sistema.	Verificare che il sistema soddisfi i requisiti richiesti per l'installazione o l'aggiornamento con Solaris Web Start.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	System Administration Guide: Basic Administration
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o del CD Solaris 9 Software Intel Platform Edition, è necessario configurarlo in modo che esegua il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 136
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 142

## ▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

- 1. Decidere se si desidera installare il software dal DVD o dal CD o attraverso un'immagine di rete.
  - Se si sceglie di usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, inserire il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation.
  - Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui risiedono i file di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.
    - % cd /net/install-svr/export/s9/ia
- 2. Decidere in che modo avviare il sistema.

- Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
- Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete
- Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* nel sistema.

**Nota –** Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura descritta nell'Appendice E.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

### 3. Per avviare il sistema, spegnerlo e riaccenderlo.

Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato.

## 4. Quando compare la schermata del Solaris Device Configuration Assistant, premere F2\_Continue.

Compare la schermata di enumerazione dei bus con il messaggio:

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...

Compare la schermata di scansione dei dispositivi. I dispositivi del sistema vengono rilevati. Al termine della scansione, compare una schermata che presenta i dispositivi identificati.

### 5. Determinare se occorra modificare o meno le informazioni visualizzate.

- Per continuare senza modifiche, premere F2\_Continue.
- Selezionare le informazioni da modificare e premere F4.

Viene aperta una schermata indicante i driver che vengono caricati per il boot del sistema. Dopo alcuni secondi compare la schermata di boot di Solaris.

## 6. In questa schermata, scegliere se eseguire il boot dal DVD, dal CD, dalla rete o dal disco e premere F2\_Continue.

Il programma Solaris Web Start verifica che il disco di boot predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema.

**Nota** – Per eseguire l'installazione dal CD di installazione di Solaris 9 sono richieste diverse condizioni particolari. Se il sistema non soddisfa questi requisiti, usare il programma Solaris Web Start dal DVD o da un'immagine di installazione in rete, oppure usare il programma suninstall di Solaris o il metodo JumpStart personalizzato. I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito devono supportare l'indirizzamento a blocchi logici (LBA).
- Se il disco di boot predefinito del sistema non contiene una partizione fdisk Solaris, viene chiesto di crearne una. Viene chiesto se si desidera eseguire fdisk e creare una partizione fdisk Solaris. Rispondendo affermativamente, viene aperta l'interfaccia utente di fdisk da cui è possibile aggiungere manualmente una partizione fdisk Solaris. Rispondendo negativamente, il programma di installazione si interrompe.
- Se il disco di boot predefinito non contiene una partizione di boot x86, il programma Solaris Web Start la crea automaticamente usando una parte della partizione fdisk Solaris. I dati presenti nella partizione fdisk Solaris vengono eliminati in modo permanente. Questa partizione non può essere creata manualmente. Rispondendo affermativamente alla richiesta di formattazione del disco, la partizione viene creata dalla partizione fdisk Solaris. Rispondendo negativamente, occorrerà scegliere un altro metodo di installazione.
- Nelle fasi successive dell'installazione sarà possibile creare, modificare o eliminare le partizioni. Tuttavia, una volta create la partizione fdisk Solaris e la partizione di boot x86, il disco viene bloccato e non può più essere modificato. Se si dispone di più dischi, è possibile modificarli dalla schermata fdisk.

Il programma Solaris Web Start verifica la presenza dei requisiti sul disco di boot predefinito e richiede le informazioni di configurazione necessarie.

### 7. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.

- Se le informazioni sul sistema erano state preconfigurate, passare al Punto 8.
- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.

### 8. Nella schermata di installazione, premere F2\_Continue.

Compare la schermata di introduzione a kdmconfig.

### 9. Determinare se la memoria del sistema è sufficiente per l'uso della GUI.

- In caso affermativo, premere F2\_Continue.
- Se la memoria è insufficiente, premete F4\_Bypass per procedere dalla riga di comando.

Compare la videata di kdmconfig per la visualizzazione e la modifica del sistema a finestre.

Se l'utility kdmconfig non riesce a rilevare il driver video, viene selezionato il driver VGA 640x480. Con questo driver non è possibile visualizzare l'interfaccia grafica di Solaris Web Start. Viene perciò visualizzata l'interfaccia basata sulla riga di comando. Per usare la GUI di Solaris Web Start, usare l'utility kdmconfig per selezionare il driver video corretto per il sistema.

## 10. (Opzionale) Esaminare le informazioni di configurazione presentate da kdmconfig e, se necessario, apportare le modifiche desiderate.

## 11. Al termine, selezionare "No changes needed – Test/Save and Exit" e premere F2 Continue.

Compare la schermata di kdmconfig per il test della configurazione del sistema a finestre.

#### 12. Premere F2\_Continue.

Lo schermo viene ridisegnato e compare la schermata di kdmconfig con la tavolozza di colori e disegni per la prova del sistema a finestre.

## 13. Spostare il puntatore e verificare che i colori della tavolozza vengano visualizzati correttamente.

- Se i colori non vengono visualizzati correttamente, fare clic su No. Se possibile, premere un tasto o attendere che kdmconfig chiuda automaticamente la schermata di prova del sistema a finestre. Ripetere la procedura dal Punto 10 al Punto 13 finché i colori non vengono visualizzati correttamente e il puntatore non si sposta in modo appropriato.
- Se i colori compaiono correttamente, fare clic su Yes.

Compare la finestra del chiosco di installazione di Solaris Web Start. Se il sistema non dispone di memoria sufficiente, il chiosco non viene visualizzato.



FIGURA 14-2 Menu del chiosco di Solaris Web Start

È possibile fare clic su qualunque collegamento nel menu del chiosco.

**Nota –** In alcuni casi, il chiosco copre la finestra di dialogo. Per visualizzarla, scegliere "Disponi chiosco sullo sfondo".

- **14.** Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema. Compare una schermata di domande sull'installazione.
- 15. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.

**Nota –** Se si utilizza il PXE dalla rete, selezionare il riavvio manuale. Occorre evitare che il sistema effettui il reboot dalla rete. Per disabilitare il boot dalla rete, durante il reboot usare il tool di configurazione del BIOS o della scheda di rete.

Compare una schermata per la scelta del supporto.

### 16. Specificare il supporto utilizzato per l'installazione:

- Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
- Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, passare al Punto 17.
- a. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Prompt	
DVD o CD	Inserire il disco contenente l'archivio Solaris Flash.	
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.	
НТТР	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.	
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.	
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.	

Se si è scelto di installare un archivio da un DVD, da un CD o da un server NFS, viene aperta una schermata per la selezione degli archivi Flash.

- b. Per gli archivi memorizzati su un disco o su un server NFS, selezionare uno o più archivi Solaris Flash da installare.
- c. Nella schermata di riepilogo, confermare gli archivi selezionati e fare clic su Avanti.
- d. Nella schermata Additional Flash Archives, è possibile installare un archivio Solaris Flash aggiuntivo specificando il supporto in cui risiede. Se non si desidera installare altri archivi, selezionare Nessuno e fare clic su Avanti per continuare l'installazione. Completare l'installazione.

Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 17. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.

Il programma Solaris Web Start determina se il sistema può essere aggiornato. È necessario disporre di un file system radice (/) Solaris. Per eseguire un aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9, è necessario disporre di una slice di 512 Mbyte. Il programma Solaris Web Start verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.

18. Seguire le istruzioni visualizzate per installare Solaris e altri prodotti software sul sistema.

Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 19. Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 142.

## Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start

Dopo aver installato o aggiornato l'ambiente operativo Solaris, può essere necessario eseguire le operazioni qui descritte.

### Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento

Quando si esegue un aggiornamento, il programma Solaris Web Start preserva le modifiche locali precedentemente impostate sul sistema nella nuova release di Solaris. In alcuni casi, tuttavia, questa procedura non può essere eseguita. Al termine dell'aggiornamento, perciò, può essere necessario ripristinare alcune modifiche non preservate.



**Avvertenza –** Se queste modifiche non vengono ripristinate, è possibile che il sistema non riesca a eseguire il boot.

1. Per determinare se occorre ripristinare alcune modifiche locali non preservate da Solaris Web Start, esaminare il contenuto del file seguente.

/a/var/sadm/system/data/upgrade\_cleanup

- 2. Ripristinare le modifiche locali non preservate.
- 3. Riavviare il sistema.
  - # reboot

# Uso del programma suninstall di Solaris (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il programma suninstall di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

- "Programma suninstall di Solaris" a pagina 145
- "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 146
- "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 149
- "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 155

# Programma suninstall di Solaris

Il programma suninstall di Solaris può essere eseguito direttamente dalla riga di comando. Per i sistemi IA, il Device Configuration Assistant è incluso nel programma suninstall di Solaris. Per la sua esecuzione sono richiesti un lettore di CD-ROM locale o remoto o una connessione di rete, una tastiera e un monitor. Il programma suninstall di Solaris può anche essere utilizzato con il comando tip. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man tip(1).

**Nota –** Per spostarsi nel testo, usare Control-U per passare alla pagina precedente e Control-D per passare alla pagina successiva.

# SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris

Il programma suninstall di Solaris, disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2, permette sia di installare che di aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema SPARC. Non permette invece di installare altri prodotti software.

Sono richiesti i seguenti CD:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
- CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

## SPARC: Mappa delle attività: esecuzione di un'installazione con il programma suninstall di Solaris

TABELLA 15-1 SPARC: Mappa delle attività: esecuzione di un'installazione con il programma suninstall di Solaris

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	System Administration Guide: Basic Administration
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Usare il file sysidcfg o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro locale). In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7

**TABELLA 15–1** SPARC: Mappa delle attività: esecuzione di un'installazione con il programma suninstall di Solaris (*Continua*)

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del CD Solaris 9 Software SPARC Platform Edition, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 147
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 155

# ▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris

- 1. Decidere se si desidera installare il software dal CD o attraverso un'immagine di rete.
  - Se si sceglie di usare il CD-ROM, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition
  - Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui si trovano i file di installazione, come indicato nell'esempio seguente. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.
    - % cd /net/server-inst/export/s9/sparc

#### 2. Avviare il sistema.

- Se il sistema è nuovo, accenderlo.
- Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo.
  - Per avviare il sistema dal CD locale, digitare:
    - ok boot cdrom
  - Per eseguire il boot da un server di installazione di rete, digitare:
    - ok boot net

Il programma suninstall di Solaris viene avviato.

### 3. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.

Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, il programma suninstall di Solaris non le richiederà durante il processo di installazione.

Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

#### 4. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris sul sistema.

■ Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, completare l'installazione. Se occorre eseguire un aggiornamento o è necessario installare altri software, passare al Punto 5.

Quando il programma suninstall di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.

# a. Nella schermata del metodo di recupero dell'archivio Flash, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.

Il programma suninstall di Solaris chiede di procedere in base al supporto selezionato.

#### b. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Richiesta	
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.	
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.	
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.	
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.	
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.	

Supporto selezionato	Richiesta
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

c. Nella schermata di selezione degli archivi Flash, si può scegliere di installare altri archivi Solaris Flash selezionando Nuovo. Se non si desidera installare altri archivi, premere Continua per completare l'installazione.

Quando il programma suninstall di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 5. Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 155.
- 6. (Opzionale) Per installare altri prodotti software, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration.

# IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris

Il programma suninstall di Solaris, disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2, permette sia di installare che di aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema IA. Non permette invece di installare altri prodotti software.

Sono richiesti i seguenti CD:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
- CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

## IA: Esecuzione di un'installazione con suninstall: mappa delle attività

TABELLA 15-2 IA: Esecuzione di un'installazione interattiva: mappa delle attività

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	System Administration Guide: Basic Administration
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Se si utilizza il file sysidcfg o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro locale), queste informazioni non verranno richieste durante il processo di installazione.	Capitolo 7
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del CD Solaris 9 Software Intel Platform Edition, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 150
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 155

## ▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris

- 1. Decidere se si desidera installare il software dal CD o attraverso un'immagine di rete.
  - Se si sceglie di usare il CD-ROM, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
  - Se si sceglie di usare un'immagine di rete, spostarsi nella directory in cui risiede il supporto di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.

#### 2. Decidere in che modo avviare il sistema.

- Se si sceglie di eseguire il boot dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il CD. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un CD.
- Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
- Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* nel sistema.

**Solo IA** – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura seguente: Appendice E.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

### 3. Per avviare il sistema, spegnerlo e riaccenderlo.

Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato.

Se si utilizzano il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition e il CD Solaris
 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition, compare il messaggio seguente.

```
SunOS - Intel Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
```

Compare quindi una serie di informazioni simili alle seguenti.

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

Solaris Intel Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

 Se si utilizza l'ambiente PXE per eseguire il boot dalla rete, compare il messaggio seguente.

```
Solaris network boot...
```

Compaiono quindi le seguenti informazioni.

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

Solaris Intel Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

Se si utilizza il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition, compaiono le informazioni seguenti.

Solaris Boot Sector

Version 1

Compaiono quindi le seguenti informazioni.

Solaris for x86 - FCS DCB

Version 1.242

loading /solaris/boot.bin

Lo schermo viene ridisegnato e compaiono informazioni simili alle seguenti.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris Intel Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

4. Quando compare la schermata del Solaris Device Configuration Assistant, premere F2\_Continue.

Compare la schermata di enumerazione dei bus con il messaggio:

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...

Compare la schermata di scansione dei dispositivi. I dispositivi del sistema vengono rilevati. Al termine della scansione, compare una schermata che presenta i dispositivi identificati.

- 5. Determinare se occorra modificare o meno le informazioni visualizzate.
  - Per continuare senza modifiche, premere F2\_Continue.
  - Selezionare le informazioni da modificare e premere F4.

Viene aperta una schermata indicante i driver che vengono caricati per il boot del sistema. Dopo alcuni secondi compare la schermata di boot di Solaris.

6. In questa schermata, scegliere se eseguire il boot dal CD, dalla rete o dal disco e premere F2\_Continue.

Il programma suninstall di Solaris verifica che il disco di boot predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema.

#### 7. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.

- Se le informazioni sul sistema erano state preconfigurate, passare al Punto 8.
- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.

#### 8. Premere F2 Continue.

Compare la schermata di introduzione a kdmconfig.

#### 9. Premere F2\_Continue.

Compare la videata di kdmconfig per la visualizzazione e la modifica del sistema a finestre.

# 10. (Opzionale) Esaminare le informazioni di configurazione presentate da kdmconfig e, se necessario, apportare le modifiche desiderate.

# 11. Al termine, selezionare "No changes needed - Test/Save and Exit" e premere F2 Continue.

Compare la schermata di kdmconfig per il test della configurazione del sistema a finestre.

#### 12. Premere F2 Continue.

Lo schermo viene ridisegnato e compare la schermata di kdmconfig con la tavolozza di colori e disegni per la prova del sistema a finestre.

# 13. Spostare il puntatore e verificare che i colori della tavolozza vengano visualizzati correttamente.

- Se i colori non vengono visualizzati correttamente, fare clic su No. Se possibile, premere un tasto o attendere che kdmconfig chiuda automaticamente la schermata di prova del sistema a finestre. Ripetere la procedura dal Punto 10 al Punto 13 finché i colori non vengono visualizzati correttamente e il puntatore non si sposta in modo appropriato.
- Se i colori compaiono correttamente, fare clic su Yes.

Il programma suninstall di Solaris viene avviato.

#### 14. Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema.

- Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, il programma suninstall di Solaris non le richiederà durante il processo di installazione.
- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

# 15. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente.

**Nota –** Se si utilizza il PXE dalla rete, selezionare il riavvio manuale. Occorre evitare che il sistema effettui il reboot dalla rete. Per disabilitare il boot dalla rete, durante il reboot usare il tool di configurazione del BIOS o della scheda di rete.

#### 16. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris sul sistema.

■ Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, completare l'installazione. Se occorre eseguire un aggiornamento o è necessario installare altri software, passare al Punto 17.

Quando il programma suninstall di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.

# a. Nella schermata del metodo di recupero dell'archivio Flash, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.

Il programma suninstall di Solaris chiede di procedere in base al supporto selezionato.

#### b. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Richiesta	
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.	
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.	
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.	
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.	
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.	

Supporto selezionato	Richiesta
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

c. Nella schermata di selezione degli archivi Flash, si può scegliere di installare altri archivi Solaris Flash selezionando Nuovo. Se non si desidera installare altri archivi, premere Continua per completare l'installazione.

Quando il programma suninstall di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 17. Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 155.
- **18.** (Opzionale) Per installare altri prodotti software, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

# Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris

Quando si esegue un aggiornamento, il programma suninstall di Solaris preserva le modifiche locali precedentemente impostate sul sistema nella nuova release di Solaris. In alcuni casi, tuttavia, questa procedura non può essere eseguita. Al termine dell'aggiornamento, perciò, può essere necessario ripristinare alcune modifiche non preservate.



**Avvertenza –** Se queste modifiche non vengono ripristinate, è possibile che il sistema non riesca a eseguire il boot.

# ▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento

1. Per determinare se occorre ripristinare alcune modifiche locali non preservate dal programma suninstall di Solaris, esaminare il contenuto del file seguente.

/a/var/sadm/system/data/upgrade\_cleanup

- 2. Ripristinare le modifiche locali non preservate.
- 3. Riavviare il sistema.

# reboot

# Funzione di installazione Solaris Flash

In questa sezione viene spiegato come creare gli archivi Solaris Flash e come utilizzarli per installare l'ambiente operativo Solaris su più sistemi.

Capitolo 17	Dopo un'introduzione generale, vengono fornite informazioni utili per pianificare la creazione e l'installazione degli archivi Solaris Flash.
Capitolo 18	Sono fornite istruzioni dettagliate per la creazione degli archivi Solaris Flash.
Capitolo 19	Contiene istruzioni dettagliate per l'uso degli archivi Solaris Flash per l'installazione dei sistemi. Contiene inoltre le istruzioni per l'amministrazione degli archivi.
Capitolo 20	Descrive la sintassi e le opzioni del comando flar create. Vengono descritte le parole chiave utilizzate per gli archivi Solaris Flash.

# Solaris Flash (descrizione e pianificazione)

In questo capitolo viene fornita un'introduzione alla funzione di installazione Solaris Flash. Vengono inoltre fornite le informazioni necessarie per pianificare un'installazione con Solaris Flash nel proprio ambiente.

- "Introduzione a Solaris Flash" a pagina 159
- "Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash" a pagina 160

# Introduzione a Solaris Flash

La funzione Solaris Flash permette di creare un'unica installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris su un sistema denominato master. Successivamente, tale installazione può essere replicata su altri sistemi denominati cloni. L'installazione dei sistemi clone con Solaris Flash si divide in tre parti.

- 1. Installazione del sistema master. Selezionare un sistema e usare uno qualunque dei metodi disponibili per installarvi Solaris e gli altri prodotti software.
- 2. Creazione dell'archivio Solaris Flash. L'archivio Solaris Flash contiene una copia di tutti i file presenti sul sistema master.
- 3. Installazione dell'archivio Solaris Flash sui sistemi clone. Quando si installa l'archivio Solaris Flash su un sistema, tutti i file dell'archivio vengono copiati su quel sistema. Il sistema così installato presenta la stessa configurazione del sistema master originale; per questa ragione è denominato sistema clone.

**Nota –** La funzione Solaris Flash non può essere utilizzata per aggiornare un sistema che già utilizza l'ambiente operativo Solaris. Questo metodo può essere utilizzato solo per le installazioni iniziali.

## Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash

Prima di creare e installare un archivio Solaris Flash, occorre prendere alcune decisioni relative alle modalità di installazione dell'ambiente operativo Solaris sui sistemi.

## Preparazione dell'installazione del sistema master

La prima fase del processo di installazione Solaris Flash consiste nell'installare sul sistema master la configurazione che si desidera applicare a tutti i sistemi clone. Per installare un archivio sul sistema master è possibile usare uno qualunque dei metodi di installazione di Solaris. L'installazione può riguardare un sottoinsieme di componenti o l'intero ambiente operativo Solaris. Al termine dell'installazione, è possibile aggiungere o rimuovere alcuni componenti o modificare i file di configurazione.

Il sistema master e i cloni devono avere la stessa architettura del kernel. Ad esempio, per installare un gruppo di sistemi clone con architettura sun4u, l'archivio deve essere stato creato da un sistema master con architettura sun4u.

Il sistema master deve essere installato con l'esatta configurazione che si desidera applicare ad ognuno dei sistemi clone. Le decisioni da prendere per l'installazione del sistema master dipendono dai seguenti fattori:

- Il software che si desidera installare sui sistemi clone
- Le periferiche collegate al sistema master e ai cloni
- L'architettura del sistema master e dei cloni

# Personalizzazione dell'installazione di Solaris sul sistema master

Dopo aver installato l'ambiente operativo Solaris sul sistema master usando uno dei metodi disponibili, è possibile aggiungere o eliminare una parte del software e modificare, se necessario, le informazioni di configurazione del sistema.

- Eliminazione di parti del software. È possibile rimuovere le parti di software che non si ritiene necessario installare sui sistemi clone. Per visualizzare un elenco dei package installati sul sistema master, usare il Registro dei prodotti. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.
- Aggiunta di package software. È possibile installare il software incluso nella release di Solaris. È anche possibile aggiungere componenti software non distribuiti insieme all'ambiente operativo Solaris. Tutto il software installato sul sistema master viene incluso nell'archivio Solaris Flash e viene installato sui sistemi clone.

■ Modifica dei file di configurazione È possibile modificare i file di configurazione sul sistema master. Ad esempio, è possibile modificare il file /etc/inet/inetd.conf per limitare il numero dei daemon eseguiti dal sistema. Tutte le modifiche apportate vengono salvate nell'archivio Solaris Flash e vengono installate sui sistemi clone.

Durante la creazione dell'archivio è possibile effettuare ulteriori personalizzazioni. Ad esempio, è possibile escludere file di dati di grandi dimensioni che non si desidera includere nell'archivio. Per una descrizione generale, vedere "Personalizzazione dei file e delle directory degli archivi Solaris Flash" a pagina 162.

**Nota** – Dopo l'installazione dell'archivio Solaris Flash sul sistema clone, alcuni file specifici dell'host vengono eliminati e ricreati per il sistema clone. Il programma di installazione utilizza il comando sys-unconfig(1M) e i programmi sysidtool(1M) per eliminare e ricreare i file di configurazione di rete specifici per l'host. I file che vengono ricreati sono /etc/hosts, /etc/defaultrouter e /etc/defaultdomain.

## Creazione di archivi per i sistemi SPARC e IA

Se si desidera usare Solaris Flash per installare Solaris sia su sistemi SPARC che su sistemi IA, è necessario creare un archivio Solaris Flash separato per ogni piattaforma. L'archivio Solaris Flash creato dal sistema master SPARC può essere usato per installare i sistemi SPARC. L'archivio Solaris Flash creato dal sistema master IA può essere usato per installare i sistemi IA.

## Supporto di periferiche non presenti sul sistema master

È possibile che il sistema master sia collegato a periferiche diverse da quelle dei sistemi clone. Se vengono installati i gruppi software Core, End User, Developer o Entire Distribution, il sistema master supporterà solo le periferiche ad esso collegate al momento dell'installazione.

Ad esempio, installando il gruppo software Entire Distribution su un sistema master con un frame buffer GX CG6, l'installazione conterrà solo il supporto per quel frame buffer. Di conseguenza, l'archivio creato da questo sistema potrà essere installato solo su cloni che possiedano il frame buffer GX CG6 o che non dispongano di un frame buffer. Se l'archivio viene usato per installare un sistema clone con un frame buffer Elite 3D, questo frame buffer non potrà essere utilizzato. Non verranno infatti installati i driver richiesti.

È possibile che i sistemi clone siano collegati a periferiche non presenti sul sistema master. In questo caso, il supporto per le periferiche dei cloni può essere installato sul sistema master anche in mancanza dei dispositivi fisici. L'archivio Solaris Flash creato da questo master conterrà così il supporto per le periferiche collegate ai sistemi clone.

A volte, può essere necessario installare sistemi con periferiche diverse da quelle del sistema master. Per installare il supporto per queste periferiche sul sistema master, si può procedere nei modi seguenti.

- Installare il gruppo software Entire Plus OEM Questo è il gruppo software più completo disponibile. Contiene infatti tutti i package inclusi nell'ambiente operativo Solaris. Installando questo gruppo sul sistema master, quest'ultimo includerà tutti i driver contenuti nella release di Solaris. Un archivio Solaris Flash creato da un sistema master installato con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM può essere utilizzato su qualunque sistema clone le cui periferiche siano supportate dalla versione installata dell'ambiente operativo Solaris.
  - L'installazione dei sistemi master con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM garantisce la compatibilità con le configurazioni che presentano periferiche differenti. Tuttavia, il gruppo software Entire Distribution Plus OEM richiede oltre 1 Gbyte di spazio su disco. È possibile perciò che i sistemi clone non dispongano dello spazio richiesto per questa installazione.
- Installare solo una selezione di package È possibile installare sul sistema master solo i package necessari per il master e per i cloni. Selezionando package specifici, è possibile installare solo il supporto per le periferiche effettivamente collegate al master o ai cloni.

## Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash

Dopo l'installazione del sistema master, la fase successiva del processo di installazione con Solaris Flash consiste nel creare l'archivio Solaris Flash. I file presenti sul sistema master vengono copiati nell'archivio Solaris Flash insieme a varie informazioni di identificazione. La creazione dell'archivio Solaris Flash può essere eseguita con il sistema in modalità multiutente o monoutente. È anche possibile creare un archivio Solaris Flash dopo avere avviato il sistema in uno dei seguenti modi:

- Dal DVD di Solaris 9
- Dal CD Solaris 9 Software 1 of 2
- Da un'immagine del Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages

Durante la creazione dell'archivio, lo stato del sistema dovrebbe mantenersi il più possibile statico.

## Personalizzazione dei file e delle directory degli archivi Solaris Flash

Quando si crea un archivio Solaris Flash, è possibile escludere alcuni file e directory da copiare dal sistema master. Se si esclude una directory, è tuttavia possibile ripristinare file o sottodirectory specifiche incluse in quella directory. Ad esempio, è possibile

creare un archivio che escluda tutti i file e le directory contenuti in /a/aa/bb/c. Il contenuto della sottodirectory /bb potrebbe tuttavia essere incluso. In questo caso, l'archivio comprenderebbe solo il contenuto della sottodirectory /bb.



**Avvertenza –** Le opzioni di esclusione dei file del comando flar create devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.

La tabella seguente elenca le opzioni del comando flar create che permettono di escludere i file e le directory desiderate e di ripristinare specifici file e sottodirectory.

Metodo di designazione	Opzioni di esclusione	Opzioni di inclusione
Specificare il nome della directory o del file	-x dir_esclusa/nome_file	-y dir_inclusa/nome_file
Usare un file che contiene un	-X file_elenco	- f file_elenco
elenco	- z file_elenco	- z file_elenco

Per una descrizione di queste opzioni, vedere la Tabella 20-3.

Alcuni esempi di personalizzazione degli archivi sono contenuti in "Creazione di un archivio - Esempi" a pagina 169.

## Sezioni degli archivi Solaris Flash

Gli archivi Solaris Flash contengono almeno tre sezioni. Le sezioni contengono informazioni che identificano l'archivio e i file effettivi copiati dal sistema master.

- 1. Sezione del cookie La prima sezione di un archivio Solaris Flash contiene un cookie che identifica il file come archivio Solaris Flash. La presenza del cookie è necessaria perché l'archivio sia valido.
- 2. Sezione di identificazione dell'archivio La seconda sezione contiene le parole chiave e i relativi valori che permettono l'identificazione dell'archivio. L'informazione principale, richiesta obbligatoriamente, è il nome dell'archivio Solaris Flash. È inoltre possibile specificare le seguenti informazioni:
  - L'autore dell'archivio
  - La data di creazione dell'archivio
  - Il nome del sistema master usato per creare l'archivio

Per un elenco delle parole chiave che descrivono l'archivio, vedere "Parole chiave usate nella sezione di identificazione" a pagina 180.

3. Sezioni definite dall'utente – Dopo la sezione di identificazione dell'archivio, l'utente ha la possibilità di definire e inserire sezioni personalizzate. L'archivio Solaris Flash non elabora le sezioni inserite dall'utente. Ad esempio, questa sezione potrebbe contenere una descrizione dell'archivio oppure uno script che controlli l'integrità di un'applicazione.

Nelle sezioni definite dall'utente è anche possibile definire le parole chiave. L'archivio Solaris Flash ignora le parole chiave definite dall'utente, ma è possibile creare script o programmi che elaborino la sezione di identificazione e consentano di utilizzarle.

La sezione definita dall'utente richiede il formato seguente.

Sezioni definite dall'utente	<ul> <li>Devono essere strutturate in righe</li> </ul>
	<ul> <li>Devono terminare con caratteri di</li> </ul>
	ritorno a capo (ASCII 0x0a)
	<ul> <li>Le singole righe possono avere una</li> </ul>
	lunghezza illimitata
	<ul> <li>I dati binari devono essere codificati con</li> </ul>
	un algoritmo base64 o simile.
Parole chiave definite dall'utente	■ Devono iniziare con X.
	X-dipartimento è una parola chiave valida.
	Possono contenere qualunque carattere
	ad eccezione di ritorni a capo, segni di
	uguale, spazi vuoti e barre (/).

 Sezione dei file dell'archivio – Questa sezione contiene i file salvati dal sistema master.

Per richiamare informazioni sull'archivio si può usare il comando flar. Per istruzioni dettagliate, vedere "Estrazione di informazioni da un archivio" a pagina 176.

### Dove memorizzare l'archivio Solaris Flash

Dopo aver creato l'archivio Solaris Flash, è possibile memorizzarlo sul disco rigido del sistema master o su un nastro. Una volta salvato, l'archivio può essere copiato su qualunque file system o supporto.

- Sul server NFS (Network File System)
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Su nastro
- Su un CD o un DVD

- Su dischetti
- Sul disco locale del sistema clone da installare

## Compressione dell'archivio

Quando si crea l'archivio Solaris Flash, è possibile specificare che venga salvato in forma compressa usando l'utility compress (1). Un archivio compresso richiede meno spazio sul disco e crea minore traffico durante la sua installazione via rete.

## Pianificazione dell'installazione degli archivi Solaris Flash

La fase finale del processo di installazione con Solaris Flash consiste nell'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone.

### Scelta del metodo di installazione degli archivi Solaris Flash

L'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone può essere eseguita con uno qualsiasi dei metodi di installazione disponibili in Solaris.

Il programma Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Su disco (DVD o CD)
- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sull'unità nastro locale

Per istruzioni sull'installazione, vedere "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 130 o "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 135.

Il programma suninstall di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale

■ Su un dispositivo locale, ad esempio il CD

Per istruzioni sull'installazione, vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 146 o "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 149.

Il metodo di installazione JumpStart personalizzato permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati nelle seguenti posizioni:

- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD
- In un file locale

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 245.

Solaris Live Upgrade permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sul server NFS
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364.

# Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure)

In questo capitolo viene descritta la procedura da seguire per creare un archivio Solaris Flash.

- "Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash" a pagina 167
- "Procedure per la creazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 168

# Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash

TABELLA 18-1 Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installazione della configurazione software desiderata sul sistema master.	Determinare la configurazione più adatta per le proprie esigenze e usare uno dei metodi di installazione disponibili in Solaris per installare il sistema master.	Capitolo 2
Creazione dell'archivio Solaris Flash.	Usare il comando flar create per creare un archivio.	"Creare un archivio Solaris Flash" a pagina 168

# Procedure per la creazione degli archivi Solaris Flash

In questa sezione sono descritte le procedure da seguire per installare un sistema master e quindi creare un archivio Solaris Flash da quel sistema.

### Installare il sistema master

Il sistema master deve essere installato con la configurazione software che si desidera adottare anche per gli altri sistemi. Installare l'ambiente operativo Solaris sul sistema master usando uno qualsiasi dei metodi disponibili.

- 1. Identificare la configurazione desiderata per il sistema.
- 2. Usando uno dei metodi di installazione disponibili, installare l'ambiente operativo Solaris sul sistema master. Per una descrizione dei diversi metodi di installazione, vedere il Capitolo 3.
- 3. Personalizzare l'installazione di Solaris in uno dei modi seguenti:
  - Eliminare una parte del software
  - Aggiungere nuovi package software
  - Modificare i file di configurazione
  - Aggiungere il supporto per le periferiche sul sistema clone

### Creare un archivio Solaris Flash

Dopo aver installato il sistema master, creare un archivio Solaris Flash da utilizzare per l'installazione degli altri sistemi.

### 1. Avviare il sistema master e mantenerlo il più possibile inattivo.

Se possibile, usare il sistema in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.

È possibile creare un archivio Solaris Flash con il sistema master attivo in modalità multiutente o monoutente o durante il boot dai seguenti supporti:

- DVD di Solaris 9.
- CD Solaris 9 Software 1 of 2.
- Immagine del Solaris 9. Se si utilizza il CD, l'immagine può includere, se necessario, il CD Solaris 9 Languages.

#### 2. Per creare l'archivio, usare il comando flar create.

# flar create -n nome opzioni percorso/nome\_file

nome È il nome assegnato all'archivio. Il nome specificato sarà il valore

della parola chiave content\_name.

opzioni Per una descrizione delle opzioni, vedere "flar create"

a pagina 182.

percorso È il percorso della directory in cui si desidera salvare il file

dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, flar create

salva il file dell'archivio nella directory corrente.

nome\_file È il nome del file che contiene l'archivio.

 Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flar create restituisce il codice 0.

 Se l'operazione non riesce, il comando flar create restituisce un codice diverso da zero.

## Creazione di un archivio - Esempi

I file system possono essere copiati in modo identico all'originale oppure essere personalizzati escludendo alcuni file o directory. Si possono ottenere gli stessi risultati usando opzioni differenti. Scegliere le opzioni più adatte al proprio ambiente.

Negli esempi seguenti, i file system sono stati semplificati per ragioni di chiarezza. Anziché usare i nomi effettivi dei file system, come /var , /usr o /opt, la struttura dei file del sistema master usata in questi esempi è la seguente:

/aaa/bbb/ccc/ddd /aaa/eee



**Avvertenza** – Le opzioni di esclusione dei file del comando flar create devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.

#### ESEMPIO 18-1 Creazione di una copia identica di un archivio

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio1. Questo archivio viene copiato in modo identico dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in archivio1.flar.

**ESEMPIO 18–1** Creazione di una copia identica di un archivio (Continua)

# flar create -n archivio1 -c archivio1.flar

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

# flar info -1 archivio1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee

ESEMPIO 18-2 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio2. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /aaa. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti.

# flar create -n archivio2 -x / -y /aaa archivio2.flar

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee

**ESEMPIO 18–3** Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di elenchi

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio5. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. Il file exclude contiene un elenco che esclude il file system radice (/). Il file include contiene un elenco che ripristina la sottodirectory /ccc.

# flar create -n archivio5 -X exclude -f include archivio5.flar

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

# flar info -1 archivio5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee

**ESEMPIO 18–4** Creazione di un archivio con esclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco e con ripristino di una directory

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio5. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. Il file exclude contiene un elenco che esclude il file system radice (/). L'opzione -y ripristina la sottodirectory /ccc.

```
# flar create -n archivio5 -X exclude -y /ccc archivio5.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

```
# flar info -1 archivio5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```

**ESEMPIO 18–5** Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco con l'opzione -z

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio3. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. L'opzione -z si riferisce a un elenco di file in uno script, oracle\_data. All'interno dello script, le directory sono contrassegnate con un segno meno o più per indicare quali file debbano essere esclusi e quali ripristinati. In questo esempio, le directory / e /aaa/bbb/ccc/ddd vengono escluse con un segno meno, mentre la sottodirectory /ccc viene ripristinata con un segno più.

```
# flar create -n archivio3 -z oracle data archivio3.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

```
# flar info -1 archivio3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```

ESEMPIO 18-6 Creazione di un archivio da un ambiente di boot alternativo

In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio4. Questo archivio viene copiato in forma identica dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in archivio4.flar. L'opzione -R viene usata per creare l'archivio da un'altra struttura di directory.

```
# flar create -n archivio4 -c -R /x/yy/zz archivio4.flar
```

# Installazione e amministrazione degli archivi Solaris Flash (procedure)

Questo capitolo contiene riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone e alle procedure per l'amministrazione degli archivi.

- "Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 173
- "Amministrazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 174

# Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash

L'installazione degli archivi Solaris Flash può essere eseguita con uno qualsiasi dei metodi di installazione disponibili in Solaris. Per le procedure di installazione degli archivi Solaris Flash, vedere i seguenti riferimenti.

- Solaris Live Upgrade Vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364.
- Programma Solaris Web Start Vedere "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 130 o "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 135.
- Programma suninstall di Solaris Vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 146 o "IA: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma suninstall di Solaris" a pagina 149.
- Programma di installazione JumpStart personalizzato Vedere "Creazione di un profilo" a pagina 210 e "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 245.

# Amministrazione degli archivi Solaris Flash

Il comando flar permette di amministrare gli archivi. Ogni archivio può essere diviso in sezioni. Tali sezioni possono essere modificate, aggiunte o eliminate e quindi unite per creare un archivio. È anche possibile ottenere informazioni sull'archivio.



**Avvertenza –** Non modificare la sezione contenente i file dell'archivio, poiché si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'archivio.

### Divisione di un archivio Solaris Flash

Ogni archivio può essere diviso in sezioni, che possono essere modificate, aggiunte o eliminate individualmente. Dopo avere modificato le sezioni, è necessario unirle per creare un nuovo archivio. Ad esempio, si può aggiungere una sezione definita dall'utente o modificare la sezione di identificazione dell'archivio. Non modificare la sezione contenente i file dell'archivio, poiché si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'archivio.

Il comando flar split divide un archivio Solaris Flash in sezioni. Il comando flar copia ogni sezione in un file separato nella directory corrente o nella directory specificata. I nomi dei file corrispondono a quelli delle sezioni; ad esempio, il cookie dell'archivio viene salvato in un file di nome cookie. È possibile specificare al comando flar split di salvare solo una sezione. La sintassi del comando è la seguente:

flar split[-d dir] [-u sezione] [-f archive] [-S sezione] [-t [-p posn] [-b dim\_blocchi]] nome\_file

-d *dir* Legge le sezioni da copiare dalla directory *dir* anziché dalla directory corrente.

- u sezione	<ul> <li>Se questa opzione viene specificata, flar copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la sezione specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi.</li> <li>Se questa opzione non viene utilizzata, flar copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.</li> </ul>	
-f archive	Estrae la sezione dei file dell'archivio in una directory di nome archive anziché collocarla in un file di nome archive.	
-S sezione	Copia solo la sezione specificata dall'archivio. Questa sezione è definita dall'utente.	

#### ESEMPIO 19-1 Divisione di un archivio

Nell'esempio seguente, archivio1.flar viene diviso in tre file:

- cookie È la prima riga dell'archivio, che identifica la versione del formato. Non modificare questo identificativo.
- identification È una copia della sezione di identificazione dell'archivio con tutte le coppie parola chiave-valore.
- archive È il vero e proprio archivio cpio. Questo file può essere compresso.

#### # flar split archivio1.flar

Una volta effettuata la divisione, è possibile modificare la sezione di identificazione dell'archivio oppure aggiungere una sezione definita dall'utente. Le sezioni possono quindi essere unite per ricreare l'archivio.

## Unione di un archivio Solaris Flash

Dopo aver diviso un archivio in sezioni, è possibile combinarle per creare un nuovo archivio.

Il comando flar combine crea un archivio Solaris Flash dalle singole sezioni specificate. Ogni sezione deve trovarsi in un file separato, il cui nome corrisponda a quello della sezione. Devono essere presenti almeno i tre file seguenti:

- Il cookie dell'archivio (cookie)
- Il file di identificazione dell'archivio (identification)
- I file dell'archivio (archive)

Nel combinare le sezioni, ricordare quanto segue:

- Se archive è una directory, flar utilizza cpio per archiviarla prima di includerla nell'archivio combinato.
- Se la sezione di identificazione dell'archivio specifica la compressione del file, flar comprime il contenuto del nuovo archivio combinato.
- Non viene eseguito alcun tipo di verifica sulle sezioni. In particolare, non viene verificato né aggiornato alcun campo della sezione di identificazione dell'archivio.

flar combine [-d dir] [-u sezione] [-t [-p posn] [- b dim\_blocchi]] nome\_file

-d <i>dir</i> Legge le sezioni da combinare dalla directory corrente.	
	tory
<ul> <li>■ Se questa opzione viene specificata, f copia la sezione del cookie, la sezione identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la sezione specificata. È possibile specificare una singola sezio un elenco di sezioni separate da spazi Se questa opzione non viene utilizzata flar copia solo la sezione del cookie, sezione di identificazione e la sezione file dell'archivio.</li> </ul>	di one o i. a,

#### ESEMPIO 19-2 Unione di un archivio Solaris Flash

In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio e una sezione con i file dell'archivio per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato nuovoarchivio.flar.

#### # flar combine nuovoarchivio.flar

**ESEMPIO 19–3** Unione di un archivio Solaris Flash e aggiunta di una sezione definita dall'utente

In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio, una sezione con i file dell'archivio e una sezione definita dall'utente per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato nuovoarchivio.flar. Il contenuto della sezione definita dall'utente si trova nel file di nome definizione utente, che risiede nella directory corrente.

# flar combine -u definizione\_utente nuovoarchivio.flar

## Estrazione di informazioni da un archivio

Per ottenere informazioni sugli archivi già creati, usare il comando flar info. La sintassi del comando è la seguente:

flar info [-1] [-k parola\_chiave] [-t [-p posn] [-b dim\_blocchi]] nome\_file

-k parola_chiave	Restituisce il valore della parola chiave parola_chiave.
-1	Elenca i file presenti nella sezione dell'archivio.

#### ESEMPIO 19-4

In questo esempio viene controllata la struttura dei file dell'archivio di nome  ${\tt archivio3.flar}.$ 

# flar info -1 archivio3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee

# Solaris Flash (riferimenti)

Questo capitolo contiene una descrizione delle parole chiave Solaris Flash e dei relativi valori e descrive le opzioni del comando flar create nelle sezioni seguenti.

- "Parole chiave di Solaris Flash" a pagina 179
- "Comando flar create di Solaris Flash" a pagina 182

## Parole chiave di Solaris Flash

Le parole chiave e i relativi valori sono separati da un segno di uguale e sono disposti una coppia per riga. La lunghezza delle singole righe non è soggetta a limitazioni. Le parole chiave non distinguono tra maiuscole e minuscole.

## Parole chiave generali

Ciascuna sezione dell'archivio Solaris Flash è definita dalle parole chiave section\_begin e section\_end. La tabella seguente descrive i valori che possono essere assegnati alle parole chiave section\_begin e section\_end.

TABELLA 20-1 Valori per le parole chiave section\_begin e section\_end

Sezioni dell'archivio	Valori per le parole chiave section_begin e section_end
Cookie dell'archivio	cookie
Identificazione dell'archivio	identification
Sezioni definite dall'utente	nome_sezione

TABELLA 20-1 Valori per le par	role chiave section_begin e section_end (Continua)
Sezioni dell'archivio	Valori per le parole chiave section_begin e section_end
File dell'archivio	archive

## Parole chiave usate nella sezione di identificazione

In questa sezione sono descritte le parole chiave utilizzate nella sezione di identificazione dell'archivio e i relativi valori.

Oltre alle parole chiave definite dall'archivio Solaris Flash, è possibile definirne altre. L'archivio Solaris Flash ignora le parole chiave definite dall'utente, ma è possibile creare script o programmi che elaborino la sezione di identificazione e consentano di utilizzarle. I nomi delle parole chiave definite dall'utente devono iniziare con X e possono contenere qualunque carattere ad eccezione di caratteri di avanzamento riga, simboli di uguale e caratteri null. Ad esempio, X-dipartimento è un nome valido per una parola chiave definita dall'utente.

La tabella seguente contiene una spiegazione delle parole chiave che descrivono l'archivio.

TABELLA 20-2 Parole chiave usate nella sezione di identificazione

Parole chiave	Definizioni dei valori
content_name (obbligatoria)	Le utility di installazione dell'archivio Solaris Flash utilizzano il valore della variabile content_name per identificare l'archivio. Il valore non può superare i 256 caratteri.
	Il valore della parola chiave content_name può essere usato per descrivere la funzione e lo scopo dell'archivio, poiché può essere presentato all'utente durante i processi di selezione ed estrazione dell'archivio.
creation_date	Il valore della parola chiave creation_date è un indicatore in formato testo che rappresenta la data e l'ora di creazione dell'archivio. Il valore deve avere il formato <i>AAAAMMGGhhmmss</i> . Ad esempio, 20000131221409, rappresenta il 31 gennaio 2000, alle ore 10:14:09. Se non viene specificata una data di creazione, viene impostata la data predefinita nel fuso orario di Greenwich (GMT).
creation_master	Il valore della parola chiave creation_master rappresenta il nome del sistema master usato per creare l'archivio. Se non viene specificato un valore per creation_master, flar create utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.
content_type	Il valore della parola chiave content_type specifica una categoria per l'archivio. Le utility di installazione dell'archivio Solaris Flash visualizzano il valore di content_type durante il processo di installazione.

 TABELLA 20–2 Parole chiave usate nella sezione di identificazione
 (Continua)

Parole chiave	Definizioni dei valori
content_description	Il valore della parola chiave content_description fornisce una descrizione del contenuto dell'archivio. Il valore di questa parola chiave non è soggetto a limiti di lunghezza.
content_author	Il valore della parola chiave content_author identifica il creatore dell'archivio. Ad esempio, è possibile inserire il nome completo dell'autore e il suo indirizzo di posta elettronica.
content_architectures	Il valore della parola chiave content_architectures è un elenco separato da virgole delle architetture del kernel supportate dall'archivio. Quando si crea un archivio Solaris Flash, quest'ultimo genera automaticamente il valore della parola chiave content_architectures.
	Se l'archivio contiene questa parola chiave, le sue utility di installazione confrontano l'architettura del kernel del sistema clone con l'elenco di architetture supportate dall'archivio. Se l'archivio non supporta l'architettura del kernel del sistema clone, l'installazione non riesce. Se questa parola chiave non è presente, le utility di installazione non verificano l'architettura del sistema clone.
creation_node	È il valore restituito da uname -n. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non è /, flar create utilizza il contenuto del file nodename(4).
creation_hardware_class	$\grave{E}$ il valore restituito da uname - m. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non $\grave{e}$ /, flar create inserisce la stringa UNKNOWN.
creation_platform	$\grave{E}$ il valore restituito da uname -i. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non $\grave{e}$ /, flar create inserisce la stringa UNKNOWN.
creation_processor	$\grave{E}$ il valore restituito da uname -p. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non $\grave{e}$ /, flar create inserisce la stringa UNKNOWN.
creation_release	È il valore restituito da uname -r. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non è /, flar create cerca di usare il contenuto di directory_radice/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se flar create non riesce a leggere questo file, inserisce la stringa UNKNOWN.
creation_os_name	È il valore restituito da uname -s. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non è /, flar create cerca di usare il contenuto di directory_radice/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se flar create non riesce a leggere questo file, inserisce la stringa UNKNOWN.
creation_os_version	$\grave{E}$ il valore restituito da uname -v. Se si crea un archivio Solaris Flash in cui la directory radice non $\grave{e}$ /, flar create inserisce la stringa UNKNOWN.

# Comando flar create di Solaris Flash

Il comando flar create permette di creare un archivio Solaris Flash.

### flar create

Il comando flar create permette di creare un archivio Solaris Flash da un sistema master. Può essere utilizzato con il sistema master in modalità multiutente o monoutente. Oppure, flar create può essere usato quando il sistema master viene avviato dal DVD di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o da un'immagine del CD di Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages. Durante la creazione dell'archivio Solaris Flash, lo stato del sistema master dovrebbe essere il più possibile statico. La sintassi del comando è la seguente:

flar create -n nome [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x dir\_esclusa/nome\_file] [-y dir\_inclusa/nome\_file] [-z file\_elenco] [-X file\_elenco] [-t [-p posn] [-b dim\_blocchi]] [-i data] [-m [-u sezione [-d dir]] [-f file\_elenco] [-F] [-U chiave=valore] master] [-a autore] [-e descr:-E file\_descr] [-T tipo] percorso/nome\_file

In questo comando, percorso è la directory in cui si desidera salvare l'archivio. nome\_file è il nome del file contenente l'archivio. Se il percorso non viene specificato, flar create salva il file dell'archivio nella directory corrente.

TABELLA 20-3 Opzioni disponibili per il comando flar create

Opzione	Descrizione
Opzioni obbligatorie	
-n <i>nome</i>	Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il <i>nome</i> specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
Opzione di compression	e
-C	Comprime l'archivio usando l'utility compress (1).
Opzioni per directory e dimensioni	
-R radice	Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dalla directory radice. Se questa opzione non viene specificata, flar create crea l'archivio da un file system situato in /.
-S	Omette le informazioni sulle dimensioni nell'archivio.
-H	Non genera l'identificatore hash.

Opzione

Descrizione

Opzioni per la selezione del contenuto

**Avvertenza** – Le opzioni di esclusione dei file del comando flar create devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.

-y dir\_inclusa/nome\_file

Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate nella riga di comando. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.

dir\_inclusa/nome\_file è il nome della sottodirectory o del file da includere.

- f file\_elenco

Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate in un elenco.

*file\_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco. Il contenuto del file viene aggiunto all'elenco dei file a meno che non venga specificata l'opzione - F.

- Il file *file\_elenco* deve contenere un solo file per riga.
- Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
- Se il nome\_file è "-", flar create interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata.

- F

Usa solo i file contenuti in -f file\_elenco per creare l'archivio. Questa opzione utilizza -f file\_elenco come elenco assoluto, non come un elenco aggiunto al normale elenco dei file.

-x dir\_esclusa/nome\_file

Esclude i file e le directory specificate dall'archivio. I file e le directory devono essere specificati nella riga di comando. È possibile usare più istanze di questa opzione per escludere più file o directory.

dir\_esclusa/nome\_file è il nome della directory o del file da escludere.

-X file\_elenco

Esclude un elenco di file o di directory dall'archivio.

file\_elenco è il percorso completo del file che contiene l'elenco.

- Il file *file\_elenco* deve contenere un solo file per riga.
- Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
- Se il file\_elenco è "-", flar create interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata.

TABELLA 20-3 Opzioni disponibili per il comando flar create (Continua)
Opzione Descrizione

Opzione	Descrizione
- z file_elenco	Esclude o include un elenco di file o di directory dall'archivio. Ogni file o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più "+" o meno "-". Il più indica che il file o la directory vengono inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi.
	<ul> <li>file_elenco è il percorso completo del file che contiene l'elenco.</li> <li>Il file file_elenco deve contenere un solo file per riga.</li> <li>Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.</li> </ul>
Opzioni utilizzate pe	r le sezioni definite dall'utente
-u sezione	Include la <i>sezione</i> specificata come sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente, il valore <i>sezione</i> deve essere un elenco separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni.
-d dir	Legge il file della sezione specificato con -u da dir.
Opzioni utilizzate pe	r gli archivi su nastro
-t	Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento <i>nome_file</i> indica il nome dell'unità nastro.
-p posn	Questa opzione può essere usata solo insieme a -t. Specifica la posizione sul nastro in cui flar create dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flar create colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro.
-ъ dim_blocchi	Specifica la dimensione dei blocchi che flar create dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flar create utilizza la dimensione predefinita di 64 KB.
Opzioni per l'identifi	cazione dell'archivio
-U chiave=valore	Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella sezione di identificazione dell'archivio.
-i data	Utilizza il valore <i>data</i> per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flar create utilizza la data e l'ora corrente del sistema.
-m <i>master</i>	Utilizza <i>master</i> come nome del sistema master su cui è stato creato l'archivio. <i>master</i> è il valore della parola chiave creation_master. Se non viene specificato un valore per <i>master</i> , flar create utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.
-e descr	Utilizza il valore <i>descr</i> per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -E.

 TABELLA 20-3 Opzioni disponibili per il comando flar create
 (Continua)

Opzione	Descrizione
-E file_descr	Legge il valore per la parola chiave content_description dal file file_descr. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -e.
- a autore	Utilizza autore come nome dell'autore nella sezione di identificazione dell'archivio. autore è il valore della parola chiave content_author. Se questa opzione non viene specificata, flar create non include la parola chiave content_author nella sezione di identificazione dell'archivio.
-т tipo	Utilizza il valore <i>tipo</i> per la parola chiave content_type. Il <i>tipo</i> è definito dall'utente. Se questa opzione non viene specificata, flar create non include la parola chiave content_type.

# Installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questa sezione contiene le istruzioni per la creazione, la preparazione e l'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata.

Capitolo 22	Contiene una descrizione introduttiva del metodo di installazione JumpStart personalizzato.
Capitolo 23	Contiene istruzioni sulla preparazione dei sistemi da cui e su cui eseguire l'installazione di Solaris 9 con il metodo JumpStart personalizzato.
Capitolo 24	Descrive le funzioni opzionali disponibili per la creazione di altri tool di installazione JumpStart.
Capitolo 25	Contiene le procedure da seguire per creare regole e parole chiave personalizzate.
Capitolo 26	Spiega come eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema SPARC o IA. Le procedure descritte devono essere eseguite sul sistema su cui si intende installare Solaris 9.
Capitolo 27	Contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema IA eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.
Capitolo 28	Contiene un elenco delle parole chiave e dei valori da utilizzare nel file rules, nei profili, negli script begin e negli script finish.

# Installazione JumpStart personalizzata (panoramica)

Questo capitolo contiene una descrizione introduttiva del metodo di installazione JumpStart personalizzato.

- "Introduzione al metodo JumpStart personalizzato" a pagina 189
- "Procedimento di installazione con il programma JumpStart" a pagina 190

# Introduzione al metodo JumpStart personalizzato

Il metodo JumpStart personalizzato, eseguibile dalla riga di comando, permette di installare o aggiornare automaticamente più sistemi in base ai profili creati dall'utente. I profili definiscono requisiti specifici per l'installazione del software. È anche possibile includere nella procedura uno o più script da eseguire prima o dopo l'installazione. L'utente sceglie il profilo e gli script da utilizzare per l'installazione o per l'aggiornamento. Il metodo JumpStart personalizzato esegue quindi l'installazione o l'aggiornamento del sistema in base al profilo e agli script selezionati. È anche possibile specificare le informazioni di configurazione in un file sysidefg in modo che la procedura si svolga senza bisogno dell'intervento dell'utente.

Per descrivere il processo JumpStart personalizzato può essere utile usare uno scenario di esempio. In questo scenario, occorre configurare i parametri seguenti:

- Solaris deve essere installato su 100 sistemi nuovi.
- Settanta di questi sono sistemi SPARC destinati al gruppo di progettazione e devono essere installati come sistemi standalone con il gruppo software per sviluppatori.
- Gli altri 30 sistemi sono sistemi IA (Intel Architecture) destinati al gruppo di marketing e devono essere installati come sistemi standalone con il gruppo software di Solaris per utenti finali.

In primo luogo, occorre creare un file rules e un profilo per ogni gruppo di sistemi. Il file rules è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi o per ogni sistema su cui si desidera installare Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo.

Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Il file rules e il profilo devono trovarsi in una directory JumpStart.

Nello scenario di esempio, l'amministratore crea un file rules contenente due regole differenti, una per il gruppo di progettazione e una per il gruppo di marketing. Nelle regole, i due gruppi vengono differenziati dal numero di rete dei sistemi.

Ogni regola contiene inoltre un collegamento a un profilo appropriato. Ad esempio, nella regola per il gruppo di progettazione viene inserito un collegamento al file profilo\_prog precedentemente creato per il gruppo di progettazione. Nella regola per il gruppo di marketing viene invece inserito un collegamento al file profilo\_market creato per quel gruppo.

Il file rules e i profili possono essere salvati su un dischetto o su un server.

- Il dischetto è richiesto quando occorre eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema standalone non collegato a una rete.
- Si utilizza invece un server quando l'installazione JumpStart personalizzata deve essere eseguita su un sistema collegato in rete che ha accesso a quel server.


Dopo aver creato il file rules e i profili, occorre verificare i file con lo script check. Se lo script check ha esito positivo, viene creato il file rules.ok. Il file rules.ok viene generato dal file rules e viene usato dal programma JumpStart per eseguire l'installazione di Solaris.

# Procedimento di installazione con il programma JumpStart

Una volta verificati il file rules e i profili, è possibile iniziare l'installazione JumpStart personalizzata. Il programma JumpStart legge il file rules.ok. Quindi cerca la prima regola in cui gli attributi definiti per i sistemi corrispondono a quelli del sistema su cui JumpStart sta cercando di installare Solaris. Alla prima corrispondenza, JumpStart utilizza il profilo specificato in quella regola per installare Solaris sul sistema.

La Figura 22–1 illustra lo svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata su un sistema standalone non collegato in rete. Il primo sistema ad essere installato con il processo JumpStart personalizzato è quello dell'utente Pietro. Il programma JumpStart

accede al file di regole presente sul dischetto inserito nel sistema. Il programma determina che al sistema si applica la regola 2. La regola 2 specifica che l'installazione di Solaris deve essere eseguita con il profilo di Pietro. Il programma JumpStart legge il profilo di Pietro e installa Solaris in base alle istruzioni specificate nel profilo dall'amministratore di sistema.



 ${\bf FIGURA~22-1}$  Svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata: Esempio su un sistema non in rete

La Figura 22–2 illustra lo svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata su più sistemi collegati in rete. L'amministratore di sistema ha creato diversi profili e li ha salvati su un unico server. Il primo sistema ad essere installato appartiene al gruppo destinato al team di progettazione. Il programma JumpStart accede ai file di regole contenuti nella directory JumpStart/ del server. Il programma determina che al

sistema del gruppo di progettazione si applica la regola 1. La regola 1 specifica che l'installazione di Solaris deve essere eseguita con il profilo del gruppo di progettazione. Il programma JumpStart legge il profilo del gruppo di progettazione e installa Solaris in base alle istruzioni specificate.




FIGURA 22–2 Svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata: Esempio su un sistema in rete

La Figura 22–3 descrive l'ordine in cui il programma JumpStart ricerca i file richiesti per l'installazione.




FIGURA 22–3 Svolgimento di un'installazione JumpStart personalizzata

# Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questo capitolo contiene istruzioni dettagliate su come preparare i sistemi da cui e su cui si desidera installare Solaris 9 usando il metodo JumpStart personalizzato.

- "Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 196
- "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 197
- "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 201
- "Creazione del file rules" a pagina 206
- "Creazione di un profilo" a pagina 210
- "Prova di un profilo" a pagina 214
- "Verifica del file rules" a pagina 218

# Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata

TABELLA 23-1 Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Decidere in che modo aggiornare il sistema se è presente una versione precedente di Solaris	Se sul sistema è installata una versione precedente di Solaris, occorre decidere in che modo eseguire l'aggiornamento. In particolare, occorre stabilire come agire prima e dopo il processo di aggiornamento. La pianificazione è importante per la creazione dei profili e degli script iniziali e finali.	Capitolo 8
Creare una directory JumpStart	Su un server  Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi collegati a una rete, è necessario creare un server per i profili. Questo server deve contenere una directory JumpStart per i profili personalizzati.	"Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 197
	Su un dischetto  Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi non collegati a una rete, è necessario creare un dischetto con i profili. Il dischetto deve contenere i profili JumpStart personalizzati.	"Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 201
Aggiungere regole al file rules	Dopo aver deciso come installare ogni sistema o gruppo di sistemi, creare una regola per ognuno. Ogni regola distingue un certo gruppo in base a uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo.	"Creazione del file rules" a pagina 206

TABELLA 23–1 Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (Continua)

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creare un profilo per ogni regola	Un profilo è un file di testo che definisce in che modo deve essere installato l'ambiente operativo Solaris su un sistema, ad esempio con quale gruppo software. Ogni regola specifica un profilo, cioè definisce in che modo deve essere installato Solaris sul sistema che corrisponde ai criteri di quella regola. In genere, si crea un profilo differente per ogni regola. È possibile, tuttavia, usare lo stesso profilo in più regole.	"Creazione di un profilo" a pagina 210
(Opzionale) Provare i profili	Dopo aver creato un profilo, usare il comando pfinstall( 1M) per provarlo prima di usarlo per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.	"Prova di un profilo" a pagina 214
Verificare il file rules	Il file rules.ok viene generato sulla base del file rules e viene usato dal programma JumpStart per individuare i sistemi da installare con un profilo. Per convalidare il file rules si utilizza lo script check.	"Verifica del file rules" a pagina 218

# Creazione di un server dei profili per una rete

Se si desidera usare il metodo JumpStart personalizzato per installare i sistemi di una rete, occorre creare su un server un'apposita directory JumpStart. Questa directory deve contenere i file essenziali per il metodo JumpStart personalizzato, ad esempio il file rules, il file rules.ok e i profili. La directory JumpStart deve trovarsi nella directory radice (/) del server.

Il server che contiene la directory JumpStart viene detto server dei profili. Il server dei profili può essere lo stesso sistema usato come server di installazione o di boot, oppure può essere un sistema separato. Il server dei profili può contenere i file richiesti da JumpStart per diverse piattaforme. Ad esempio, un server IA può contenere i file JumpStart personalizzati richiesti sia per la piattaforma SPARC che per la piattaforma IA.

**Nota** – Una volta creato il server dei profili, è necessario abilitare i sistemi ad accedervi. Per istruzioni dettagliate, vedere "Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili" a pagina 200.

## ▼ Creare una directory JumpStart su un server

**Nota** – Questa procedura presuppone che sia in esecuzione la gestione dei volumi (*Volume Manager*). Se non si utilizza la gestione dei volumi, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

- 1. Eseguire il login come superutente sul server su cui occorre creare la directory JumpStart.
- 2. Creare la directory JumpStart in qualunque posizione sul server.

```
# mkdir -m 755 directory_jumpstart
```

In questo comando, *directory\_jumpstart* è il percorso assoluto della directory JumpStart. Ad esempio, il comando seguente crea una directory di nome jumpstart nella directory radice (/) e imposta le autorizzazioni su 755:

```
# mkdir -m 755 /jumpstart
```

3. Modificare il file /etc/dfs/dfstab con l'aggiunta della riga seguente.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 directory_jumpstart
Ad esempio, l'istruzione seguente abilita la condivisione della directory /jumpstart:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

- 4. Digitare shareall e premere Enter.
- 5. Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
  - In caso negativo, passare al Punto 8.
  - In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
1 1 1	Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM del server.
piattaforma	La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 per la propria piattaforma su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2. Ad esempio, digitare il comando seguente:
su un disco locale	cd /export/install

#### 6. Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del server dei profili.

# cp -r percorso/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* directory\_jumpstart

percorso	Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
directory_jumpstart	Percorso della directory del server dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart

Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart\_sample nella directory /jumpstart sul server dei profili:

■ Per i sistemi SPARC:

cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* /jumpstart

■ Per i sistemi IA:

cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* /jumpstart

- 7. Modificare i file di esempio di JumpStart per adattarli alle caratteristiche del proprio ambiente.
- 8. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
- 9. Abilitare i sistemi della rete ad accedere al server dei profili.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili" a pagina 200.

# ▼ Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili

Quando si crea un server dei profili, occorre fare in modo che i sistemi da installare possano accedere alla directory JumpStart su quel server durante l'installazione JumpStart personalizzata. Usare uno dei metodi seguenti:

- Comando add\_install\_client Ogni volta che si configura un sistema per l'installazione in rete, usare il comando add\_install\_client con l'opzione -c.
   Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.
- Comando boot Specificare la posizione della directory JumpStart sul server dei profili durante il boot del sistema. I file di configurazione di JumpStart devono essere compressi in un unico file. Quindi, salvare il file di configurazione compresso su un server NFS, su un server HTTP o su un supporto a cui il sistema possa accedere localmente. Per istruzioni dettagliate, vedere "Creazione di un file di configurazione compresso" a pagina 228.
  - Quando si esegue il boot del sistema per avviare l'installazione JumpStart personalizzata, specificare la posizione del file compresso. Per istruzioni dettagliate relative ai sistemi SPARC, vedere il Punto 5 in "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 246. Per i sistemi IA, vedere il Punto 8 in "IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 250.
- File /etc/bootparams Usare una variabile appropriata nel file /etc/bootparams. Qui di seguito è descritta la procedura da seguire per aggiungere una variabile al file etc/bootparams.

**Nota** – La procedura seguente non è necessaria se la directory JumpStart viene salvata su un dischetto o se viene specificata la posizione del server dei profili durante il boot del sistema.

La procedura seguente è valida solo se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel file /etc/bootparams. Le informazioni per l'installazione in rete possono anche essere salvate nelle seguenti posizioni:

- Database del servizio di denominazione Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel database bootparams del servizio di denominazione, è necessario aggiornare questo database con l'istruzione descritta al Punto 3.
- Server DHCP Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate su un server DHCP, usare il comando boot per specificare che il programma JumpStart personalizzato dovrà usare quel server DHCP. Per istruzioni dettagliate relative ai sistemi SPARC, vedere il Punto 5 in "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 246. Per i sistemi IA, vedere il Punto 8 in "IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 250.

- 1. Eseguire il login come superutente sul server di installazione o di boot.
- 2. Aprire il file /etc/bootparams con un editor di testo.
- 3. Aggiungere l'istruzione seguente.
  - \* install config=server:directory\_jumpstart

\* Carattere jolly che specifica l'accesso per tutti i sistemi

server Nome host del server dei profili in cui si trova la directory JumpStart

directory\_jumpstart Percorso assoluto della directory JumpStart

Ad esempio, l'istruzione seguente abilita tutti i sistemi ad accedere alla directory /jumpstart su un server dei profili di nome sherlock:

\* install\_config=sherlock:/jumpstart



**Avvertenza –** L'uso di questa procedura può generare il messaggio seguente durante il boot di un client di installazione:

WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).

Per informazioni su questo messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore relativi al boot dalla rete" a pagina 440.

A questo punto tutti i sistemi possono accedere al server dei profili.

# Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone

Un dischetto contenente una directory JumpStart viene detto "dischetto dei profili". I sistemi che non sono collegati a una rete non possono accedere a un server dei profili. In questi casi è perciò necessario creare una directory JumpStart su un dischetto. Il sistema usato per creare il dischetto dei profili deve possedere un'unità a dischetti.

Questa directory deve contenere i file essenziali per il metodo JumpStart personalizzato, ad esempio il file rules, il file rules.ok e i profili. La directory JumpStart deve trovarsi nella directory radice ( /) del dischetto.

## ▼ SPARC: Creare un dischetto dei profili

**Nota** – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione di dischetti, CD e DVD, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

- Eseguire il login come superutente su un sistema SPARC a cui è collegata un'unità a dischetti.
- 2. Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.
- 3. Attivare il dischetto.
  - # volcheck
- 4. Determinare se il dischetto contiene un file system UNIX (UFS).

Nel file /etc/mnttab del sistema, cercare una riga simile alla seguente:

/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040

- Se questa riga è presente, passare al Punto 7.
- Se la riga non è presente, passare al punto successivo.
- 5. Formattare il dischetto.



**Avvertenza –** La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

- # fdformat -U
- 6. Creare un file system UFS sul dischetto.
  - # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
- Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
  - In caso negativo, passare al Punto 10.
  - In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition	Inserire il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM del server. La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition. Ad esempio, digitare il comando seguente:  cd /export/install

#### 8. Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del dischetto dei profili.

# cp -r percorso/Solaris 9/Misc/jumpstart sample/\* directory\_jumpstart

percorso	Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
directory_jumpstart	Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata

**Nota –** Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (/) del dischetto.

Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart\_sample del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition nella directory radice (/) di un dischetto dei profili di nome prova:

cp -r /cdrom/sol\_9\_sparc/s0/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* /floppy/prova

- 9. Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.
- 10. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
- 11. Espellere il dischetto.

### # eject floppy

La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file rules e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a "Creazione del file

# ▼ IA: Creare un dischetto dei profili

**Nota** – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione di dischetti, CD e DVD, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

- Eseguire il login come superutente su un sistema IA a cui è collegata un'unità a dischetti.
- 2. Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition nell'unità a dischetti (solitamente l'unità A). Questo dischetto verrà usato come dischetto dei profili.

**Solo IA** – Il software richiesto per il dischetto di boot può essere scaricato e copiato dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs\_diskettes.

3. Attivare il dischetto.

# volcheck

4. Copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9 sul disco rigido del sistema.

# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=immagine\_di\_boot

In questo comando, *immagine\_di\_boot* è il nome del file in cui si desidera copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9. È possibile specificare un percorso assoluto.

Ad esempio, il comando seguente copia il dischetto di boot in un file di nome boot\_save:

dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot\_save

- 5. Espellere il dischetto facendo clic su "Espelli dischetto" nella finestra della Gestione di file o digitando eject floppy sulla riga di comando.
- Nella finestra di dialogo della Gestione supporti removibili, fare clic su OK.
- 7. Espellere manualmente il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition.

- 8. Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.
- 9. Attivare il dischetto.
  - # volcheck
- 10. Formattare il dischetto.



**Avvertenza** – La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

# fdformat -d -U

# 11. Copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9 dal disco rigido del sistema sul dischetto formattato.

# dd if=immagine\_di\_boot of=/vol/dev/aliases/floppy0

In questo comando, *immagine\_di\_boot* è il nome del file in cui si desidera copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9. È possibile specificare un percorso assoluto.

# 12. Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.

- In caso negativo, passare al Punto 15.
- In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition	Inserire il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore di CD-ROM del server.
Edition	La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition. Ad esempio, usare il comando seguente:  cd /export/install
	cd /export/install

#### 13. Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del dischetto dei profili.

# cp -r percorso/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* directory\_jumpstart

percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco

locale

directory\_jumpstart Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera

collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart

personalizzata

**Nota –** Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (/) del dischetto dei profili.

Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart\_sample del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nella directory radice (/) di un dischetto di profili di nome prova:

cp -r /cdrom/sol\_9\_ia/s2/Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample/\* /floppy/prova

- 14. Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.
- 15. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
- 16. Espellere il dischetto facendo clic su "Espelli dischetto" nella finestra della Gestione di file o digitando eject floppy sulla riga di comando.
- 17. Nella finestra di dialogo della Gestione supporti removibili, fare clic su OK.
- 18. Espellere manualmente il dischetto.

La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file rules e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a "Creazione del file rules" a pagina 206.

## Creazione del file rules

Il file rules è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare l'ambiente operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo prof\_base per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme sun4u.

```
karch sun4u - prof base -
```

Il file rules viene usato per creare il file rules.ok, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.

**Nota** – Se la directory JumpStart viene creata con le procedure descritte in "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 201 o in "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 197, nella directory è già presente un file rules di esempio. Il file rules di esempio contiene la documentazione d'uso e alcune regole di esempio. Se si utilizza il file rules di esempio, ricordarsi di commentare le regole già incluse che non si desidera utilizzare.

### Sintassi del file rules

Il file rules deve possedere i seguenti attributi:

- Il nome del file deve essere rules.
- Il file deve contenere almeno una regola.

Il file rules può contenere:

- Testo commentato
  - Il testo che compare dopo il simbolo # viene interpretato da JumpStart come testo commentato. Se una riga inizia con il simbolo #, tutto il suo contenuto viene interpretato come commento.
- Una o più righe vuote
- Una o più regole su più righe

Per far continuare una regola alla riga successiva, inserire una barra retroversa (\) prima di premere Return.

### ▼ Creare un file rules

- 1. Usando un editor di testo, creare un file di nome rules. Oppure, aprire il file rules di esempio situato nella directory JumpStart.
- 2. Nel file rules, aggiungere una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare Solaris.

Per un elenco delle parole chiave e dei valori usati nel file rules, vedere "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265.

Le regole incluse nel file rules devono seguire la sintassi seguente:

TABELLA 23-2 Elementi della sintassi delle regole

Elemento	Descrizione
!	Simbolo usato prima di una parola chiave per indicare una negazione.
parola_chiave	Parola o unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, hostname, o la dimensione della memoria, memsize. La parola chiave viene usata con un valore per identificare l'attributo dei sistemi a cui applicare un profilo. Per l'elenco delle parole chiave valide, vedere "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265.
valore	Valore che contiene l'attributo specifico per la parola chiave corrispondente. I valori delle regole sono descritti in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265.
&&	Simbolo da usare per combinare la parola chiave e il valore della regola (con un operatore AND logico). Durante l'installazione JumpStart personalizzata, un sistema soddisfa una regola solo se risponde a tutti i criteri definiti nelle coppie parola chiave-valore.
script_iniziale	Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito prima dell'inizio dell'installazione. In assenza di uno script iniziale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script iniziali devono trovarsi nella directory JumpStart.
	Per informazioni sulla creazione di uno script iniziale, vedere "Creazione di uno script iniziale" a pagina 221.
profilo	Nome del file di testo che definisce in che modo Solaris deve essere installato sui sistemi che soddisfano la regola. Un profilo comprende una serie di parole chiave con i relativi valori. Tutti i profili devono trovarsi nella directory JumpStart.
	<b>Nota –</b> Per altre informazioni sull'uso del campo del profilo, vedere "Uso di un programma di installazione dedicato" a pagina 235 e "Creazione di profili derivati con uno script iniziale" a pagina 222.
script_finale	Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito al termine dell'installazione. In assenza di uno script finale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script finali devono trovarsi nella directory JumpStart.
	Per informazioni sulla creazione di uno script finale, vedere "Creazione di uno script finale" a pagina 223.

Ogni regola deve contenere almeno i seguenti componenti:

- Una parola chiave, un valore e un profilo corrispondente
- Un segno meno (-) nei campi *script\_iniziale* e *script\_finale* se non viene specificato alcuno script iniziale o finale

### 3. Salvare il file rules nella directory JumpStart.

4. Verificare che il proprietario del file rules sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.

## Esempio di file rules

L'esempio seguente mostra l'uso di diverse regole all'interno di un file rules. Ogni riga contiene una parola chiave e il relativo valore. Il programma JumpStart analizza il file rules dall'inizio alla fine.

Il programma JumpStart ricerca i sistemi che corrispondono al valore delle parole chiave e vi installa Solaris nel modo specificato dal profilo associato alla regola.

#### ESEMPIO 23-1 File regola

# parole chiave e valori	script iniziale	profilo	script finale
#			
hostname prog-11	-	prof_base	-
network 192.43.34.0 && !model \			
'SUNW, SPARCstation-20'2	-	prof_rete	-
model SUNW, SPARCstation-LX3	-	prof_lx	completa
network 193.144.2.0 && karch i86pc	configura <sup>4</sup>	prof_IA	fatto
memsize 64-128 && arch i386 <sup>5</sup>	-	prof_prog	-
any <sup>6</sup> -	-	prof_generico	-

- 1. La regola viene soddisfatta se il nome host del sistema è prog-1. Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo prof\_base.
- 2. La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 192.43.34.0 e il sistema non è una SPARCstation<sup>TM</sup> 20 (SUNW, SPARCstation-20). Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo prof\_rete. La regola presenta anche un esempio della continuazione del testo su più righe, descritto in "Sintassi del file rules" a pagina 207.
- 3. La regola viene soddisfatta se il sistema è una SPARCstation LX. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola vengono usati il profilo prof\_lx e lo script finale completa.
- 4. La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 193.144.2.0 ed è un sistema IA. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola vengono usati lo script iniziale configura, il profilo prof\_IA e lo script finale fatto.
- 5. La regola viene soddisfatta se il sistema dispone di una quantità di memoria compresa tra 64 e 128 Mbyte ed è un sistema con architettura IA. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo prof. prog.
- 6. La regola viene soddisfatta da tutti i sistemi che non corrispondono alle regole precedenti. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo prof\_generico. La regola any, se utilizzata, deve sempre comparire per ultima nel file rules.

# Creazione di un profilo

Un profilo è un file di testo che definisce in che modo deve essere installato Solaris su un sistema. Il profilo definisce gli elementi dell'installazione, ad esempio il gruppo software da installare. Ogni regola specifica un profilo che definisce le modalità di installazione del sistema. È possibile creare profili differenti per ogni regola oppure usare lo stesso profilo in più regole.

Un profilo consiste di una o più parole chiave con i relativi valori. Ogni parola chiave è un comando che controlla un singolo aspetto dell'installazione di Solaris sul sistema. Ad esempio, la parola chiave e il valore seguenti specificano che il programma JumpStart deve installare il sistema come server:

```
system_type server
```

**Nota** – Se la directory JumpStart è stata creata con le procedure descritte in "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 197 o in "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 201, nella directory sono già presenti alcuni profili di esempio.

# Sintassi dei profili

Ogni profilo deve contenere:

- La parola chiave install\_type come prima voce
- Una parola chiave per riga
- La parola chiave root\_device se i sistemi da aggiornare con il profilo contengono più file system radice (/) aggiornabili

Il profilo può inoltre contenere:

- Testo commentato
  - Il testo che compare dopo il simbolo # viene interpretato dal programma JumpStart come testo commentato. Se una riga inizia con il simbolo #, tutto il suo contenuto viene interpretato come commento.
- Una o più righe vuote

# ▼ Creare un profilo

1. Creare un file con un editor di testo. Assegnare al file un nome descrittivo. Oppure, aprire un profilo di esempio nella directory JumpStart creata sul sistema.

**Nota** – Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, si possono scegliere i nomi installazione\_base, profilo\_prog o profilo\_utente.

#### 2. Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.

Per un elenco delle parole chiave e dei valori accettati nei profili, vedere "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 270.

Nota – Le parole chiave e i relativi valori distinguono tra maiuscole e minuscole.

- 3. Salvare il profilo nella directory JumpStart.
- 4. Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
- 5. Provare il profilo (opzionale).

Per informazioni sulla prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 214.

# Esempi di profilo

Gli esempi seguenti mostrano come usare parole chiave e valori differenti nei profili per controllare le modalità di installazione di Solaris su un sistema. Per una descrizione delle parole chiave usate nei profili e dei relativi valori, vedere "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 270.

ESEMPIO 23-2 Attivazione di file system remoti, aggiunta ed eliminazione di package

```
# parole chiave
# -----
install_type initial_install¹
system_type standalone²
partitioning default³
filesys any 512 swap # dimensione di /swap
cluster SUNWCprog⁴
package SUNWman delete⁵
cluster SUNWCacc
```

- 1. La parola chiave install\_type deve essere presente in tutti i profili.
- 2. La parola chiave system\_type specifica che il sistema deve essere installato come standalone.
- Le slice dei file system sono determinate dal software da installare con il valore default. Lo spazio di swap è impostato a 512 Mbyte e può essere installato su qualunque disco in base al valore any.

ESEMPIO 23-2 Attivazione di file system remoti, aggiunta ed eliminazione di package (Continua)

- 4. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per sviluppatori, SUNWCprog.
- 5. Se le pagine man standard vengono attivate dal file server, s\_ref, nella rete, non è necessario installare sul sistema i package delle pagine man. I package che contengono le utility di accounting sono selezionati per essere installati sul sistema.

#### ESEMPIO 23-3 Designazione della posizione di installazione dei file system

```
# parole chiave valori
# -----
install_type initial_install
system_type standalone
partitioning explicit<sup>1</sup>
filesys c0t0d0s0 auto /
filesys c0t3d0s1 auto swap
filesys any auto usr
       cluster
                                                                                    SUNWCall<sup>2</sup>
```

- 1. Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave filesys, con valore explicit. La partizione radice (/) ha una dimensione che dipende dal software selezionato, valore auto, e deve essere installata su cotodoso. La partizione di swap è impostata alla dimensione necessaria e deve essere installata su c0t3d0s1. Il file system usr è basato sul software selezionato e viene installato nella posizione determinata dal programma in base al valore any.
- 2. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per l'intero ambiente operativo, SUNWCall.

#### ESEMPIO 23-4 IA: Uso della parola chiave fdisk

```
# parole chiave valori
# -----install_type initial_install system_type standalone
                             _____
              c0t0d0 0x04 delete<sup>1</sup>
c0t0d0 solaris maxfree<sup>2</sup>
SUNWCall<sup>3</sup>
  fdisk
  fdisk
  cluster
                            SUNWCacc delete4
```

- 1. Tutte le partizioni fdisk di tipo DOSOS16 (04 esadecimale) vengono eliminate dal disco cotodo.
- 2. Viene creata una partizione fdisk Solaris nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco c0t0d0.
- 3. Sul sistema deve essere installato il gruppo software Entire Distribution,
- 4. Le utility di accounting del sistema, SUNWCacc, non dovranno essere installate.

#### ESEMPIO 23-5 Riallocazione dello spazio su disco per l'aggiornamento

```
# parole chiave
                   valori
# -----
```

#### **ESEMPIO 23–5** Riallocazione dello spazio su disco per l'aggiornamento (Continua)

```
install_type upgrade¹
root_device c0t3d0s2²
backup_media remote_filesystem orione:/export/scratch³
layout_constraint c0t3d0s2 changeable 100⁴
layout_constraint c0t3d0s4 changeable
layout_constraint c0t3d0s5 movable
package SUNWbcp delete⁵
package SUNWxwman add⁶
cluster SUNWCacc add
locale de²
```

- 1. Questo profilo aggiorna il sistema riallocando lo spazio su disco. In questo esempio, lo spazio su disco deve essere riallocato perché alcuni file system non dispongono di spazio sufficiente per l'aggiornamento.
- 2. Il file system radice su c0t3d0s2 viene aggiornato.
- 3. Per il backup dei dati durante la riallocazione dello spazio su disco dovrà essere usato un sistema remoto di nome orione. Per gli altri valori delle parole chiave usate per i supporti di backup, vedere "Parola chiave backup\_media" a pagina 277.
- Le parole chiave layout\_constraint indicano che, durante la riallocazione dello spazio su disco, la funzione di configurazione automatica potrà eseguire le seguenti operazioni.
  - Modificare le slice 2 e 4. Le slice potranno essere spostate in un'altra posizione e la loro dimensione potrà essere modificata.
  - Spostare la slice 5. La slice potrà essere spostata in un'altra posizione ma la sua dimensione dovrà restare uguale.
- 5. Il package di compatibilità binaria, SUNWbcp, non dovrà essere installato dopo l'aggiornamento.
- Il codice fa in modo che le pagine man di X Window System, se non sono già presenti, vengano installate sul sistema. Tutti i package già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
- 7. Dovranno essere installati i package per la versione locale tedesca.

#### ESEMPIO 23-6 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server HTTP

Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server HTTP.

```
install_type flash_install
archive_location http installserver /flasharchive/solaris9archive
partitioning explicit
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
```

#### ESEMPIO 23-7 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server NFS

Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server NFS.

```
install_type flash_install
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
partitioning explicit
filesys rootdisk.s0 6000 /
filesys rootdisk.s1 512 swap
filesys rootdisk.s7 free /export/home
```

# Prova di un profilo

Dopo aver creato un profilo, il comando pfinstall (1M) permette di provarlo. È sempre consigliabile provare un profilo prima di usarlo per l'installazione o l'aggiornamento effettivo del sistema. La prova di un profilo è particolarmente utile quando si creano profili di aggiornamento che prevedono la riallocazione dello spazio su disco.

Esaminando l'output generato da pfinstall, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato. Ad esempio, prima di procedere all'aggiornamento di un sistema, è possibile provare il profilo creato per determinare se lo spazio su disco disponibile è sufficiente per la nuova release di Solaris.

pfinstall permette di provare un profilo considerando i seguenti fattori:

- La configurazione del disco su cui viene eseguito pfinstall.
- La configurazione degli altri dischi. Occorre usare un file di configurazione che rappresenti la struttura di un disco reale, ad esempio il rapporto byte/settore, i flag e le slice realmente esistenti. Per informazioni sulla creazione dei file di configurazione dei dischi, vedere "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 230e "IA: Creare un file di configurazione dei dischi" a pagina 232.

**Nota –** Non è possibile usare un file di configurazione dei dischi per provare un profilo da usare per un aggiornamento. Occorre invece provare il profilo in base alla configurazione effettiva del disco di sistema e al software correntemente installato.

# ▼ Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo

Per provare con precisione un profilo per una determinata release di Solaris, è necessario eseguire la prova in un ambiente Solaris della stessa release. Ad esempio, se si desidera provare un profilo per un'installazione iniziale di Solaris 9, occorre eseguire il comando pfinstall su un sistema che esegue Solaris 9.

La creazione di un ambiente di installazione temporaneo permette di provare un profilo nelle seguenti condizioni:

- Si desidera provare un profilo per l'aggiornamento a Solaris 9 su un sistema che utilizza una versione precedente di Solaris.
- Non si dispone di un sistema con Solaris 9 su cui provare i profili per l'installazione iniziale di Solaris 9.

#### 1. Avviare il sistema da un'immagine di uno dei supporti seguenti:

- DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition
- DVD Solaris 9 Intel Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition
- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition

**Nota** – Se si desidera provare un profilo di aggiornamento, avviare il sistema da aggiornare.

- 2. Rispondere alle domande sull'identificazione del sistema.
- 3. Uscire dal programma di installazione.
  - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, digitare ! al prompt seguente:

```
Solaris Web Start offre una procedura guidata per l'installazione di Solaris.
<Premere ENTER per continuare> {"!" esce}
```

- Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 1 of 2, selezionare il programma suninstall di Solaris. Nella prima schermata, selezionare Esci.
- 4. Eseguire il comando pfinstall dalla shell. Per maggiori informazioni sull'uso del comando pfinstall, vedere il Punto 7 in "Provare un profilo" a pagina 215.

## ▼ Provare un profilo

1. Selezionare un sistema su cui provare il profilo che abbia lo stesso tipo di piattaforma, SPARC o IA, del sistema per cui è stato creato il profilo.

Nel caso dei profili di aggiornamento, è necessario eseguire la prova direttamente sul sistema da aggiornare.

### 2. Usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Scenario di prova	Istruzioni
Si desidera provare un profilo di installazione e si dispone di un sistema che utilizza Solaris 9	Diventare superutente sul sistema e passare al Punto 5.
Si desidera provare un profilo di aggiornamento o non si dispone di un sistema con Solaris 9 per provare un profilo di installazione iniziale	Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per provare il profilo. Per maggiori dettagli, vedere "Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo" a pagina 215. Quindi, passare al Punto 3.

- 3. Creare un punto di attivazione temporaneo.
  - # mkdir /tmp/mnt
- 4. Attivare la directory che contiene il profilo o i profili da provare.

Scenario di attivazione	Comando da eseguire		
Si desidera attivare un file system NFS remoto per i sistemi della rete	<pre>mount -F nfs nome_server:percorso /tmp/mnt</pre>		
SPARC: Si desidera attivare un dischetto in formato UFS	mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt		
Si desidera attivare un dischetto in formato PCFS	mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt		

- 5. Per provare il profilo con una determinata quantità di memoria di sistema, impostare SYS\_MEMSIZE sulla quantità di memoria desiderata, espressa in Mbyte.
  - # SYS\_MEMSIZE=dimensione\_memoria
  - # export SYS\_MEMSIZE
- 6. Era stata attivata una directory al Punto 4?
  - In caso affermativo, spostarsi nella directory /tmp/mnt.
    - # cd /tmp/mnt
  - In caso negativo, spostarsi nella directory in cui si trova il profilo, solitamente la directory JumpStart.
    - # cd directory\_jumpstart
- 7. Provare il profilo con il comando pfinstall(1M).



**Avvertenza** – È *obbligatorio* includere l'opzione –d o –D. Se queste opzioni non vengono specificate, pfinstall utilizza il profilo indicato per installare Solaris 9. I dati presenti sul sistema verranno sovrascritti.

-D pfinstall utilizza la configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. L'opzione -D è obbligatoria per provare i profili di aggiornamento.

promi di aggiornamenti

-d file\_conf\_dischi

pfinstall utilizza il file di configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. Se il file di configurazione dei dischi si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito pfinstall, occorre specificare il percorso.

Per istruzioni su come creare un file di configurazione dei dischi, vedere "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 230.

**Nota** – Non è possibile usare l'opzione -d *file\_conf\_dischi* con un profilo di aggiornamento, install\_type upgrade. I profili di aggiornamento devono sempre essere provati in base alla configurazione effettiva dei dischi del sistema, usando l'opzione -D.

-c *percorso* Percorso dell'immagine di Solaris 9. Questa opzione può essere usata, ad esempio, se il sistema utilizza Volume

Manager per attivare il CD Solaris 9 Software 1 of 2 per la

piattaforma appropriata.

**Nota –** L'opzione – c non è richiesta se il sistema è stato avviato da un'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2. L'immagine del DVD o del CD viene

attivata su /cdrom durante il processo di boot.

profilo Nome del profilo da provare. Se il profilo si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito pfinstall,

occorre specificare il percorso.

## Esempi di prova dei profili

L'esempio seguente mostra come usare pfinstall per provare un profilo di nome prof\_base. Il profilo viene provato in base alla configurazione dei dischi di un sistema sui cui è installato Solaris 9. Il profilo prof\_base si trova nella directory /jumpstart e, poiché è in uso la gestione dei volumi (Volume Manager), viene specificato il percorso dell'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.

ESEMPIO 23-8 Prova dei profili con un sistema Solaris 9

- # cd /jumpstart
- # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/percorso prof\_base

L'esempio seguente mostra come usare pfinstall per provare il profilo prof\_base su un sistema Solaris 9. La prova viene eseguita in base al file di configurazione dei dischi prova\_535. La memoria di sistema che viene verificata è di 64 Mbyte. Nell'esempio viene usata un'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Editiono del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition situata nella directory /export/install.

ESEMPIO 23-9 Prova di un profilo con un file di configurazione dei dischi

- # SYS MEMSIZE=64
- # export SYS MEMSIZE
- # /usr/sbin/install.d/pfinstall -d prova\_535 -c /export/install prof\_base

## Verifica del file rules

Prima di usare un profilo e un file rules, occorre eseguire lo script check per verificare che i file siano configurati correttamente. Se tutte le regole e i profili sono corretti, viene creato il file rules.ok, che viene richiesto dal software di installazione JumpStart per abbinare i sistemi ai profili.

La Tabella 23-3 descrive il funzionamento dello script check.

TABELLA 23-3 Operazioni svolte dallo script check

Fase	Descrizione
1	Viene controllata la sintassi del file rules.
	Lo script check verifica che le parole chiave usate nelle regole siano valide e che per ogni regola siano specificati i campi <i>script_iniziale, classe</i> e <i>script_finale</i> . I campi <i>script_iniziale</i> e <i>script_finale</i> possono contenere un segno meno (-) anziché il nome di un file.
2	Se non vengono rilevati errori nel file rules, viene controllata la sintassi di tutti i profili specificati nelle regole.
3	Se non vengono riscontrati errori, check crea il file rules.ok dal file rules, rimuove i commenti e le righe vuote, mantiene le regole e aggiunge alla fine la seguente riga di commento:
	# version=2 checksum=num

#### ▼ Verificare il file rules

1. Verificare che lo script check si trovi nella directory JumpStart.

Nota - Lo script check si trova nella directory Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

- 2. Spostarsi nella directory JumpStart.
- 3. Eseguire lo script check per verificare il file rules:
  - \$ ./check [-p percorso -r nome\_file]

-p percorso	Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di
	Solaris 9 anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del
	software presente su un disco locale, su un DVD di Solaris 9
	attivato o su un CD Solaris 9 Software 1 of 2.

Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di

check.

-r nome\_file Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità

di una regola prima di integrarla nel file rules.

Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: The custom JumpStart configuration is ok.

4. Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.

Dopo la verifica del file rules, è possibile esaminare le funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato, descritte nel Capitolo 24. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata, vedere il Capitolo 26.

## Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure)

Questo capitolo descrive le funzioni opzionali disponibili per creare altri tool di installazione basati sul metodo JumpStart personalizzato.

- "Creazione di uno script iniziale" a pagina 221
- "Creazione di uno script finale" a pagina 223
- "Creazione di un file di configurazione compresso" a pagina 228
- "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 230
- "Uso di un programma di installazione dedicato" a pagina 235

**Nota** – Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono ai server SPARC o IA usati come server di profili, cioè usati per fornire i file personalizzati richiesti dal programma JumpStart. Un server di profili può contenere i file richiesti da JumpStart per diversi tipi di piattaforma. Ad esempio, un server SPARC può contenere i file JumpStart personalizzati richiesti sia per la piattaforma SPARC che per la piattaforma IA.

## Creazione di uno script iniziale

Uno script iniziale è uno script per la Bourne shell definito dall'utente che viene specificato nel file rules. Questo script viene creato per eseguire una serie di operazioni prima dell'installazione di Solaris sul sistema. Gli script iniziali possono essere usati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

Uno script iniziale può essere usato per eseguire le seguenti operazioni:

- Creare profili derivati
- Eseguire un backup dei file prima di un aggiornamento

### Informazioni importanti sugli script iniziali

- Evitare di specificare istruzioni che impedirebbero l'attivazione dei file system su /a durante un'installazione iniziale o un aggiornamento. Se il programma JumpStart non può attivare i file system su /a, si verifica un errore e l'installazione non riesce.
- L'output dello script iniziale viene registrato in /var/sadm/begin.log.
- Verificare che il proprietario dello script iniziale sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
- Negli script iniziali è possibile usare le variabili d'ambiente accettate dal metodo JumpStart personalizzato. Per un elenco delle variabili d'ambiente disponibili, vedere "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 296.
- Salvare gli script iniziali nella directory JumpStart.

## Creazione di profili derivati con uno script iniziale

Un profilo si dice derivato quando viene creato dinamicamente da uno script iniziale durante un'installazione JumpStart personalizzata. I profili derivati sono utili quando non è possibile configurare il file rules in modo da abbinare sistemi specifici a un profilo. Ad esempio, può essere necessario usare profili derivati per sistemi dello stesso modello che contengano componenti hardware differenti, ad esempio frame buffer diversi.

Per creare una regola che preveda l'uso di un profilo derivato, procedere come segue:

- Inserire nel campo del profilo un segno di uguale (=) anziché il nome di un profilo.
- Nel campo dello script iniziale, inserire il nome di uno script che crei un profilo derivato in base al sistema su cui si desidera installare Solaris.

Quando un sistema soddisfa la regola con il campo del profilo impostato sul segno di uguale (=), lo script iniziale crea il profilo derivato che verrà usato per l'installazione di Solaris.

L'esempio seguente mostra uno script iniziale che crea ogni volta lo stesso profilo derivato. È possibile, tuttavia, creare uno script iniziale che crei profili derivati differenti in base alla valutazione delle regole.

#### ESEMPIO 24-1 Script iniziale che crea un profilo derivato

```
#!/bin/sh
echo "install_type
echo "system_type
echo "partitioning
echo "cluster
echo "package
echo "package
echo "package
echo "package
SUNWolman
SUNWo
```

**ESEMPIO 24–1** Script iniziale che crea un profilo derivato (*Continua*)

echo "package SUNWxwman delete">> \${SI PROFILE}

In questo esempio, lo script iniziale deve usare la variabile d'ambiente SI\_PROFILE per il nome del profilo derivato, che nell'impostazione predefinita è /tmp/install.input.

**Nota** – Se si utilizza uno script iniziale per creare un profilo derivato, verificare che lo script non contenga errori. I profili derivati non vengono verificati dallo script check perché vengono creati solo dopo l'esecuzione dello script iniziale.

## Creazione di uno script finale

Uno script finale è uno script per la Bourne shell definito dall'utente che viene specificato nel file rules. Le operazioni specificate nello script finale vengono eseguite dopo l'installazione di Solaris ma prima del riavvio del sistema. Gli script finali possono essere usati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

Le operazioni che è possibile eseguire con uno script sono le seguenti:

- Aggiungere file
- Aggiungere singoli package o patch oltre a quelli installati da un determinato gruppo software
- Personalizzare l'ambiente di root
- Impostare la password di root per il sistema
- Installare prodotti software aggiuntivi

## Informazioni importanti sugli script finali

- Il programma suninstall di Solaris attiva i file system del sistema su /a. I file system rimangono attivati su /a fino al reboot successivo. Lo script può essere usato per aggiungere, modificare o rimuovere uno o più file dalla gerarchia di file system della nuova installazione modificando i file system relativi ad /a.
- L'output dello script finale viene registrato in /var/sadm/finish.log.
- Verificare che il proprietario dello script finale sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.

- Negli script finali è possibile usare le variabili d'ambiente accettate dal metodo JumpStart personalizzato. Per un elenco delle variabili d'ambiente disponibili, vedere "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 296.
- Salvare gli script finali nella directory JumpStart.

## ▼ Aggiungere file con uno script finale

Mediante uno script finale, è possibile aggiungere uno o più file della directory JumpStart a un sistema già installato. Questa operazione è possibile perché la directory JumpStart è attivata sulla directory specificata dalla variabile SI\_CONFIG\_DIR. Nell'impostazione predefinita, questa directory è /tmp/install config.

**Nota –** È anche possibile sostituire i file già presenti sul sistema installato con i file della directory JumpStart.

- 1. Copiare tutti i file che si desidera aggiungere al sistema installato nella directory JumpStart.
- 2. Nello script finale, inserire la riga seguente per ogni file che si desidera copiare nella gerarchia di file system del sistema installato:

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/nome_file /a/percorso
```

Ad esempio, si ipotizzi di avere sviluppato un'applicazione speciale di nome prog\_sito per tutti gli utenti del sito. Collocando una copia di prog\_sito nella directory JumpStart e la riga seguente nello script finale, il file prog\_sito verrà copiato dalla directory JumpStart nella directory /usr/bin dei sistemi installati:

```
cp ${SI CONFIG DIR}/prog sito /a/usr/bin
```

## Aggiunta di package e patch con uno script finale

Uno script finale può essere usato per aggiungere automaticamente package o patch al sistema dopo l'installazione di Solaris. Usando uno script finale, si riducono i tempi delle procedure e si ha la certezza di installare gli stessi package e le stesse patch su tutti i sistemi del sito.

Quando si utilizzano i comandi pkgadd(1M) o patchadd(1M) in uno script finale, è consigliabile usare l'opzione - R per specificare /a come percorso radice.

L'Esempio 24–2 mostra uno script finale che aggiunge una serie di package.

#### ESEMPIO 24-2 Aggiunta di package con uno script finale

```
#!/bin/sh
BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN FILE=/a/tmp/admin
mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}1
cat>${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK2
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT ASK
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz3
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

- 1. Attiva una directory su un server che contiene il package da installare.
- 2. Crea un file temporaneo per l'amministrazione dei package, di nome admin, per forzare il comando pkgadd(1M) a non eseguire controlli e a non formulare domande durante l'installazione dei package. Il file di amministrazione temporaneo permette di automatizzare la procedura di installazione dei package.
- 3. Aggiunge il package usando l'opzione -a, per specificare il file di amministrazione dei package, e l'opzione -R per specificare il percorso radice.

**Nota** – In passato, nell'ambiente degli script finali, insieme ai comandi pkgadd e patchadd veniva usato il comando chroot(1M). In rari casi, alcuni package o patch non funzionano con l'opzione -R. In questi casi è necessario creare un file /etc/mnttab fittizio nel percorso radice /a prima di eseguire il comando chroot.

Per creare il file /etc/mnttab fittizio, aggiungere la riga seguente allo script finale:

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

## Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale

Gli script finali possono anche essere usati per personalizzare i file già installati su un sistema. Ad esempio, lo script finale illustrato nell'Esempio 24–3 aggiunge una serie di informazioni al file .cshrc della directory radice (/).

ESEMPIO 24-3 Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale

```
#!/bin/sh
#
# Personalizza l'ambiente radice
#
echo "***aggiunta delle personalizzazioni in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

## Impostazione della password di root con uno script finale

Al termine del processo di installazione di Solaris, il sistema si riavvia. Prima che il processo di boot sia completato, il sistema richiede la password di root. La procedura di boot non prosegue finché la password non viene inserita.

Nella directory auto\_install\_sample viene salvato uno script finale di nome set\_root\_pw. Questo script mostra come impostare la password di root automaticamente, senza che il sistema la richieda. Lo script set\_root\_pw è riportato nell'Esempio 24–4.

ESEMPIO 24-4 Impostazione della password di root con uno script finale

```
#!/bin/sh
#
# @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.
```

```
echo "setting password for root"
   # set the root password
PASSWD=dKO5IBkSF421w
   #create a temporary input file1
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig2
   mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
   nawk -F: '{
        if ( $1 == "root" )^3
         printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
              printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
     }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig4
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI SYS STATE}> /tmp/state.$$5
mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

- 1. Imposta la variabile PASSWD su una password di root cifrata ricavata da una voce esistente nel file /etc/shadow del sistema.
- 2. Crea un file di input temporaneo per /a/etc/shadow.
- 3. Cambia la password di root nel file /etc/shadow per il sistema installato usando \$PASSWD come campo per la password.
- 4. Rimuove il file /a/etc/shadow temporaneo.
- 5. Cambia l'istruzione da 0 a 1 nel file di stato, in modo che la password di root non venga richiesta all'utente. L'accesso al file di stato avviene tramite la variabile SI\_SYS\_STATE, il cui valore corrente è /a/etc/.sysIDtool.state. Per evitare problemi con lo script in caso di cambiamento di questo valore, fare sempre riferimento a questo file usando \$SI\_SYS\_STATE. Il comando sed di questo esempio contiene un carattere di tabulazione dopo lo 0 e dopo l'1.

**Nota** – Se si imposta la password di root del sistema con uno script finale, c'è il rischio che gli utenti cerchino di scoprirla accedendo alla password cifrata inclusa nello script finale. Occorre perciò adottare le misure di sicurezza appropriate per proteggere lo script.

## Installazione di prodotti software con Web Start e script finali

Gli script finali permettono di installare prodotti software aggiuntivi dopo l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Alcuni programmi vengono installati da Solaris Web Start, che richiede informazioni a riguardo durante l'installazione. Per automatizzare questa procedura, è possibile eseguire Solaris Web Start con le opzioni -nodisplay o -noconsole.

TABELLA 24-1 Opzioni di Solaris Web Start

Opzione	Descrizione
-nodisplay	Esegue il programma di installazione senza l'interfaccia grafica utente. L'installazione viene eseguita nel modo predefinito, salvo le modifiche eventualmente apportate con l'opzione -locales.
-noconsole	Esegue il programma di installazione senza una console interattiva. Questa opzione è utile, insieme a -nodisplay, per l'uso degli script UNIX.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina man installer (1M).

# Creazione di un file di configurazione compresso

Anziché usare il comando add\_install\_client per specificare la posizione dei file di configurazione JumpStart personalizzati, tale posizione può essere specificata durante il boot del sistema. Il comando boot permette però di specificare un solo file. Per questa ragione, occorre comprimere i file di configurazione JumpStart personalizzati in un singolo file. Il file di configurazione compresso può essere dei seguenti tipi:

- tar
- tar compresso
- zip
- bziptar

## Creare un file di configurazione compresso

1. Spostarsi nella directory JumpStart sul server dei profili.

```
# cd directory_jumpstart
```

2. Usare un programma di compressione per racchiudere i file di configurazione JumpStart in un singolo file.

**Nota –** Il file di configurazione compresso non può contenere percorsi relativi. I file di configurazione JumpStart devono trovarsi nella stessa directory del file compresso.

Il file di configurazione compresso deve contenere i seguenti file:

- Profilo
- rules
- rules.ok

Il file di configurazione compresso può anche contenere il file sysidcfg.

3. Salvare il file di configurazione compresso su un server NFS, su un server HTTP o su un disco rigido locale.

## Esempio di file di configurazione compresso

L'esempio seguente mostra come usare il comando tar per creare un file di configurazione compresso di nome config.tar. I file di configurazione JumpStart personalizzati si trovano nella directory /jumpstart.

ESEMPIO 24-5 Creazione di un file di configurazione compresso

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profilo 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

## Creazione di un file di configurazione dei dischi

Questa sezione spiega come creare un file di configurazione per uno o più dischi. Questi file di configurazione permettono di usare pfinstall (1M) su un singolo sistema per provare più profili con diverse configurazioni dei dischi.

## ▼ SPARC: Creare un file di configurazione dei dischi

- 1. Individuare un sistema SPARC di cui si desidera provare un disco.
- 2. Diventare superutente.
- 3. Creare un file di configurazione per un singolo disco redirigendo l'output del comando prtvtoc(1M) su un file.

# prtvtoc /dev/rdsk/nome\_dispositivo>file\_config\_dischi

/dev/rdsk/nome\_dispositivo Nome di dispositivo del disco del sistema. Il

nome\_dispositivo deve avere la forma

cwtxdys2 o cxdys2.

file\_config\_dischi Nome del file di configurazione dei dischi

- 4. Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.
  - In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
  - In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.

```
# cat file_disco1 file_disco2>file_multi_disco
```

Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:

- # cat 104\_disco2 104\_disco3 104\_disco5>prova\_multi\_disco
- Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.
  - In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
  - In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi.

Ad esempio, se per ipotesi nel file viene usato lo stesso numero di target t0 per più dischi, come nel caso seguente:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
Cambiare il secondo numero di target in t2, come indicato qui sotto:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
```

## SPARC: Esempio di file di configurazione dei dischi

L'esempio seguente mostra come creare un file di configurazione per un singolo disco, 104\_prova, su un sistema SPARC con un disco da 104 Mbyte.

ESEMPIO 24-6 SPARC: Creazione di un file di configurazione dei dischi

L'output del comando prtvtoc viene rediretto in un file di configurazione di un singolo disco di nome 104 prova:

```
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2>104_prova
```

\* /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map

Il contenuto del file 104 prova si presenta come segue:

Sono stati creati i file di configurazione dei dischi per un sistema SPARC. Per informazioni sull'uso di questi file di configurazione per la prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 214.

## IA: Creare un file di configurazione dei dischi

- 1. Individuare un sistema IA di cui si desidera provare un disco.
- 2. Diventare superutente.
- 3. Creare una parte del file di configurazione del disco salvando l'output del comando fdisk(1M) in un file.

# fdisk -R -W file\_config\_dischi -h /dev/rdsk/nome\_dispositivo

file\_config\_dischi Nome del file di configurazione dei dischi.

/dev/rdsk/nome\_dispositivo Nome di dispositivo del layout fdisk

dell'intero disco. Il nome\_dispositivo deve avere

la forma cwtxdyp0 o cxdyp0.

4. Aggiungere l'output del comando prtvtoc(1M) al file di configurazione dei dischi:

# prtvtoc /dev/rdsk/nome\_dispositivo >>file\_config\_disco

/dev/rdsk/nome\_dispositivo Nome di dispositivo del disco del sistema. Il

nome\_dispositivo deve avere la forma

cwtxdys2 o cxdys2.

file\_config\_dischi Nome del file di configurazione dei dischi

- 5. Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.
  - In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
  - In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.

```
# cat file_disco1 file_disco2>file_multi_disco
```

Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:

- # cat 104\_disco2 104\_disco3 104\_disco5>prova\_multi\_disco
- 6. Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.
  - In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
  - In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di

Ad esempio, se nel file viene usato lo stesso numero di target t0 per più dischi, come nel caso seguente:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
```

Cambiare il secondo numero di target in t2, come indicato qui sotto:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
```

## IA: Esempio di file di configurazione dei dischi

L'esempio seguente mostra come creare un file di configurazione per un singolo disco, 500 prova, su un sistema IA con un disco da 500 Mbyte.

ESEMPIO 24-7 IA: Creazione di un file di configurazione dei dischi

Per prima cosa, salvare l'output del comando fdisk in un file di nome 500\_prova:

```
# fdisk -R -W 500_prova -h /dev/rdsk/c0t0d0p0
```

Il file 500 prova si presenta come segue:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
     512 bytes/sector
      94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
   1455 cylinders
  HBA Dimensions:
    512 bytes/sector
     94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
   1455 cylinders
* systid:
  1: DOSOS12
  2:
        PCIXOS
  4:
        DOSOS16
  5:
       EXTDOS
  6:
        DOSBIG
  86: DOSDATA
  98:
        OTHEROS
  99:
        UNIXOS
* 130:
        SUNIXOS
* Id Act Bhead Bsect
                      Bcyl Ehead Esect Ecyl Rsect Numsect
130 128 44
                                       1001 1410 2050140
                                30
```

Quindi, aggiungere l'output del comando prtvtoc al file 500\_prova:

```
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2>>500_prova
```

#### ESEMPIO 24–7 IA: Creazione di un file di configurazione dei dischi (Continua)

Il file di configurazione dei dischi 500 prova è ora completo:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
 Dimensions:
     512 bytes/sector
      94 sectors/track
      15 tracks/cylinder
    1455 cylinders
  HBA Dimensions:
     512 bytes/sector
      94 sectors/track
      15 tracks/cylinder
    1455 cylinders
* systid:
       DOSOS12
  1:
  2:
       PCIXOS
  4:
       DOSOS16
  5:
       EXTDOS
       DOSBIG
  6:
  86: DOSDATA
  98: OTHEROS
  99: UNIXOS
  130: SUNIXOS
* Id Act Bhead Bsect Bcyl Ehead Esec Ecyl Rsect Numsect
130 128 44 3 0 46
                             30
                                   1001 1410
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
* Dimensions:
      512 bytes/sector
      94 sectors/track
      15 tracks/cylinder
     1110 sectors/cylinder
     1454 cylinders
     1452 accessible cylinders
* Flags:
  1: unmountable
  10: read-only
                        First Sector Last
* Partition Tag Flags
                      Sector Count Sector Mount Directory
           5 01
                        1410 2045910 2047319
      2
      7
            6
                 00
                         4230 2043090
                                         2047319 /space
      8
            1
                 01
                         0
                                1410
                                          1409
                         1410
                                  2820
                                           422987
```

Sono stati creati i file di configurazione dei dischi per un sistema IA. Per informazioni sull'uso di questi file di configurazione per la prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 214.

# Uso di un programma di installazione dedicato

Creando script iniziali e finali basati sulle specifiche caratteristiche di un sito, è possibile creare un programma di installazione personalizzato per l'installazione di Solaris.

Quando si specifica un segno meno (-) nel campo del profilo, le modalità di installazione di Solaris sul sistema vengono controllate dagli script iniziali e finali anziché dal profilo e dal programma suninstall di Solaris.

Ad esempio, in base alla regola seguente, Solaris viene installato sul sistema di nome pongo: dallo script iniziale install\_x.inizio e dallo script finale install\_x.fine.

hostname pongo install\_x.inizio - install\_x.fine

# Creazione di parole chiave personalizzate (procedure)

Questo capitolo contiene le istruzioni da seguire per creare parole chiave personalizzate per le regole o per altre operazioni.

- "Parole chiave non operative" a pagina 237
- "Creazione di un file custom probes" a pagina 238
- "Verifica del file custom probes" a pagina 241

## Parole chiave non operative

Per comprendere la natura di queste parole chiave, si pensi alla funzione delle parole chiave nelle regole. Una regola è una parola o un'unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, hostname, o la dimensione della memoria, memsize. Al suo interno, le parole chiave e i valori ad esse associati permettono di abbinare i sistemi con determinati attributi a un profilo. Questo meccanismo permette di definire le modalità di installazione di Solaris sui singoli sistemi di un gruppo.

Le variabili d'ambiente del metodo JumpStart personalizzato, usate negli script iniziali e finali, vengono impostate su richiesta. Ad esempio, le informazioni sul sistema operativo già installato su un sistema sono disponibili in SI\_INSTALLED solo dopo l'utilizzo della parola chiave installed.

In alcuni casi, può essere necessario estrarre la stessa informazione in uno script iniziale o finale per uno scopo diverso da quello di abbinare un sistema a un profilo di installazione. La soluzione è rappresentata dalle parole chiave non operative. Queste parole chiave permettono di estrarre le informazioni degli attributi senza bisogno di impostare una condizione corrispondente per eseguire un profilo.

Per un elenco delle parole chiave non operative e dei relativi valori, vedere "Parole chiave non operative e valori" a pagina 299.

## Creazione di un file custom\_probes

Se le parole chiave descritte in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265 e "Parole chiave non operative e valori" a pagina 299 non sono abbastanza precise per le esigenze di installazione del proprio sito, è possibile definirne altre in un file custom probes.

Il file custom\_probes è uno script della Bourne shell che contiene due tipi di funzioni. Il file custom\_probes deve essere salvato nella stessa directory JumpStart in cui risiede il file rules. I due tipi di funzioni che è possibile definire nel file custom\_probes sono le seguenti:

- Dichiarative Queste funzioni acquisiscono le informazioni richieste, o svolgono le operazioni corrispondenti, e impostano la variabile d'ambiente SI\_ definita dall'utente. Queste funzioni diventano parole chiave non operative.
- Comparative Queste funzioni chiamano una funzione dichiarativa, confrontano l'output della funzione dichiarativa con lo stato del sistema e restituiscono 0 se la condizione definita viene soddisfatta o 1 se non viene soddisfatta. Le funzioni comparative diventano parole chiave delle regole.

## Sintassi del file custom\_probes

Il file custom\_probes può contenere qualunque comando, variabile o algoritmo che sia accettato dalla Bourne shell.

**Nota –** All'interno del file è possibile definire funzioni dichiarative e comparative che richiedano un singolo argomento. Quando la parola chiave corrispondente viene usata nel file rules, l'argomento che la segue viene interpretato (come \$1).

L'interpretazione inizia dopo la parola chiave e termina con il simbolo && o con lo script iniziale successivo.

Il file custom probes deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il nome del file deve essere custom\_probes
- Il proprietario del file deve essere root
- Il file deve essere eseguibile e le autorizzazioni devono essere impostate su 755
- Il file deve contenere almeno una funzione dichiarativa e una funzione comparativa corrispondente

Per ragioni di chiarezza e di organizzazione, è preferibile definire per prime le funzioni dichiarative e collocarle all'inizio del file, seguite dalle funzioni comparative.

## Sintassi dei nomi delle funzioni in custom probes

Il nome di una funzione dichiarativa deve iniziare con probe\_. Il nome di una funzione comparativa deve iniziare con cmp\_.

Le funzioni che iniziano con probe\_definiscono parole chiave non operative. Ad esempio, la funzione probe\_tcx definisce una nuova parola chiave non operativa di nome tcx. Le funzioni che iniziano con cmp\_definiscono le parole chiave per le regole. Ad esempio, cmp\_tcx definisce la parola chiave tcx per l'utilizzo in una regola.

### ▼ Creare un file custom probes

- 1. Usando un editor di testo, creare un file di testo contenente uno script per la Bourne shell. Assegnare al file il nome custom\_probes.
- Nel file di testo custom\_probes, definire le funzioni dichiarative e comparative desiderate.

**Nota** – È possibile definire funzioni dichiarative e comparative che richiedano uno o più argomenti. Quando una parola chiave definita in una funzione dichiarativa viene usata nel file rules, gli argomenti che la seguono vengono interpretati in sequenza (come \$1, \$2, ecc.).

L'interpretazione inizia dopo la parola chiave e termina con il simbolo && o con lo script iniziale successivo.

- 3. Salvare il file custom\_probes nella directory JumpStart in cui risiede il file rules.
- 4. Verificare che il proprietario del file rules sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.

## Esempio di un file custom\_probes con parole chiave personalizzate

Altri esempi di funzioni dichiarative e comparative si trovano nelle seguenti directory:

- /usr/sbin/install.d/chkprobe sui sistemi su cui è installato Solaris
- /Solaris\_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2

Il file custom\_probes seguente contiene una funzione dichiarativa e una funzione comparativa che verificano la presenza di una scheda grafica TCX.

#### ESEMPIO 25-1 File custom probes

```
#!/bin/sh
#
# script custom_probe che verifica la presenza di una scheda grafica TCX.
#
# FUNZIONI DICHIARATIVE
#
probe_tcx() {
    SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
    export SI_TCX
}
#
# FUNZIONI COMPARATIVE
#
cmp_tcx() {
    probe_tcx
    if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}
```

Il seguente esempio di file rules mostra l'uso della parola chiave non operativa definita nell'esempio precedente, tcx. Se in un sistema viene rilevata una scheda grafica TCX, viene eseguito il profilo di nome profilo\_tcx. Diversamente, viene eseguito il file profilo.

**Nota –** È sempre consigliabile collocare le parole chiave non operative all'inizio del file rules, in modo che vengano lette ed eseguite prima delle parole chiave usate dalle regole.

#### ESEMPIO 25-2 Parola chiave non operativa usata in un file rules

```
probe tcx
tcx tcx - profilo_tcx -
any any - profilo -
```

## Verifica del file custom probes

Prima di usare un profilo, un file rules o un file custom\_probes, occorre eseguire lo script check per verificare che non contengano errori di sintassi. Se nei profili, nelle regole e nelle funzioni dichiarative e comparative non vengono riscontrati errori, vengono creati i file rules.ok e custom\_probes.ok. La Tabella 25–1 descrive il funzionamento dello script check.

TABELLA 25-1 Operazioni svolte dallo script check

Fase	Descrizione
1	check ricerca un file custom_probes.
2	Se il file esiste, check crea il file custom_probes.ok dal file custom_probes, rimuove i commenti e le righe vuote e mantiene i comandi della Bourne shell, le variabili e gli algoritmi. Quindi, check aggiunge alla fine la seguente riga di commento:
	<pre># version=2 checksum=num</pre>

## ▼ Verificare il file custom probes

1. Verificare che lo script check si trovi nella directory JumpStart.

**Nota** – Lo script check si trova nella directory Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

- 2. Spostarsi nella directory JumpStart.
- 3. Eseguire lo script check per verificare i file rules e custom\_probes.
  - \$ ./check [-p percorso -r nome\_file]

-p percorso Verifica il file custom probes eseguendo lo script check

> dall'immagine di Solaris 9 per la piattaforma del sistema anziché direttamente dal sistema in uso. percorso è l'immagine residente su un disco locale, su un DVD di Solaris 9 attivato o su un CD Solaris 9

Software 1 of 2 attivato.

Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.

-r nome\_file Specifica un file con un nome diverso da custom\_probes. Usando

l'opzione - r, è possibile provare la validità di una serie di funzioni

prima di integrarle nel file custom\_probes.

Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità dei file rules e custom\_probes e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: "The custom JumpStart configuration is ok" e crea i file rules.ok e custom\_probes.ok nella directory JumpStart.

4. Determinare se il file custom\_probes.ok è eseguibile.

- In caso affermativo, passare al Punto 5.
- In caso negativo, usare il comando seguente:
  - chmod +x custom probes
- 5. Verificare che il proprietario del file custom probes.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.

## Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questo capitolo spiega come eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema SPARC o IA. Le procedure descritte devono essere eseguite sul sistema su cui si intende installare Solaris 9.

- "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 246
- "IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 250

## SPARC: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata

# SPARC: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.

 $\mbox{{\tt TABELLA~26-1}}$  Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Determinare se il sistema è supportato	Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9.	Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9	Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris.	Capitolo 5
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file sysidcfg o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata	Creare e verificare il file rules e i file dei profili.	Capitolo 23
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata	Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti.	Capitolo 24 e Capitolo 25
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete	Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software SPARC Platform Edition, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione di un'archivio Solaris Flash	Prima di installare un archivio Solaris Flash, occorre eseguire una procedura specifica.	"Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 245

**TABELLA 26–1** Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata (Continua)

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installare o aggiornare il sistema.	Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento.	

## Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato

1. Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 23.

2. Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.

Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in "Esempi di profilo" a pagina 211.

- a. Impostare il valore della parola chiave install\_type su flash\_install.
- Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la nuova parola chiave archive location.

Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive\_location, vedere "Parola chiave archive\_location" a pagina 272.

c. Specificare la configurazione del file system.

Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.

d. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive\_location per ogni archivio da installare.

**Nota** – Tra le parole chiave di JumpStart elencate nel Capitolo 23, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:

- fdisk (solo IA)
- filesys La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto.
- install type (obbligatoria)
- partitioning La parola chiave partitioning può essere impostata solo sui valori explicit o existing.
- 3. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 93 o "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

4. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.

Per istruzioni dettagliate, vedere "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 246.

## ▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

- 1. Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- 2. Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.

Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty(1).

- 3. Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
- 4. Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.
- 5. Avviare il sistema.
  - Se il sistema è nuovo, accenderlo.
  - Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt ok, digitare il comando seguente:

```
ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

cdrom

Specifica che il boot deve essere eseguito da un CD o da un DVD.

Per i sistemi con una EEPROM di vecchia produzione, sostituire cdrom con sd (0, 6, 2) per avviare il sistema dal CD-ROM o dal DVD-ROM.

net

Specifica che il boot deve essere eseguito da un server di installazione in rete.

url

Specifica la posizione dei file JumpStart personalizzati. È possibile specificare un URL per i file situati nelle seguenti posizioni:

Sul disco rigido locale

 ${\tt file://dir\_jumpstart/file\_config\_compresso}$ 

Sul server NFS

nfs://nome\_server:ind\_IP/dir\_jumpstart/file\_config\_compresso

Sul server HTTP

http://nome\_server:ind\_IP/dir\_jumpstart/file\_config\_compresso&info\_proxy

Se nel file di configurazione compresso è stato inserito un file sysidcfg, occorre specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:

```
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
```

Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, durante il boot occorre specificare un proxy. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. È invece necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:

```
http://www.shadow.com/jumpstart/
config.tar&proxy=131.141.6.151
```

ask

Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso dopo che il sistema ha eseguito il boot e si è connesso alla rete.

Se questo prompt viene ignorato premendo Return, il programma di installazione configura i parametri di rete in modo interattivo. Il programma richiede quindi di specificare la posizione del file di configurazione compresso. Se questo prompt viene ignorato premendo Return, viene avviato il programma suninstall di Solaris.

dhcp

Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP.

Se non viene specificato l'uso di un server DHCP, il sistema utilizza il file /etc/bootparams o il database bootparams del servizio di denominazione.

nowin

Disabilita l'avvio del programma X. Poiché il programma X non è necessario per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata, è possibile ridurre i tempi di installazione usando l'opzione nowin.

**Nota** – SPARC: Vengono controllati l'hardware e i componenti e il sistema SPARC viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.

- 6. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
- 7. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.

Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

## IA: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata

# IA: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.

**TABELLA 26–2** IA: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Determinare se occorre preservare il sistema operativo esistente e i dati degli utenti	Se il sistema operativo presente sul sistema occupa l'intero disco, è necessario preservarlo in modo che possa coesistere con Solaris 9. Da questa decisione dipende il modo in cui occorre specificare la parola chiave fdisk(1M) nel profilo del sistema.	"IA: Parola chiave fdisk" a pagina 283
Determinare se il sistema è supportato	Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9.	
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9	Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris.	Capitolo 5
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file sysidcfg o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata	Creare e verificare il file rules e i file dei profili.	Capitolo 23
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata	Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti.	Capitolo 24 e Capitolo 25

**TABELLA 26–2** IA: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata (Continua)

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete	Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o del CD Solaris 9 Software Intel Platform Edition, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installare o aggiornare il sistema.	Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento.	"IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 250

## ▼ IA: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

- 1. Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- 2. Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.

Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty(1).

3. Se si intende utilizzare un dischetto di profili, inserire il dischetto nel sistema.

**Nota –** Il dischetto del profilo contiene una copia del Solaris 9 Device Configuration Assistant e le informazioni sul profilo. Se si intende utilizzare l'ambiente PXE per eseguire il boot attraverso la rete, occorre configurare il sistema in modo che si avvii dalla rete e non dal dischetto.

- 4. Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
- 5. Decidere in che modo avviare il sistema.
  - Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.

- Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
- Se si desidera eseguire il boot dal dischetto, usare il dischetto dei profili inserito al Punto 3 o inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition.

**Solo IA –** Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura descritta nell'Appendice E.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo

http://soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

6. Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.

Il Device Configuration Assistant identifica i dispositivi del sistema.

- 7. Nella schermata di boot di Solaris, selezionare il dispositivo da cui si desidera avviare il sistema. Selezionare DVD, CD, rete o disco.
- 8. Al prompt, eseguire una delle operazioni seguenti:

Select the type of installation you want to perform:

- 1 Solaris Interactive
- 2 Custom JumpStart

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.

If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds, an interactive installation will be started.

Per selezionare il metodo JumpStart personalizzato, procedere in uno dei modi seguenti:

**Nota –** Se non si digita 2 o non si inserisce un comando di boot entro 30 secondi, viene avviato il programma suninstall di Solaris. È possibile arrestare il timer premendo qualsiasi tasto sulla riga di comando.

- Digitare 2 e premere Enter.
- Per specificare la posizione dei file di configurazione JumpStart personalizzati, usare il comando seguente:

url

Specifica la posizione dei file JumpStart personalizzati. È possibile specificare un URL per i file situati nelle seguenti posizioni:

■ Disco rigido locale

file://dir\_jumpstart/file\_config\_compresso

Sul server NFS

nfs://nome\_server:indirizzo\_IP/directory\_jumpstart/file\_config\_compresso

■ Sul server HTTP

http://nome\_server:ind\_IP/dir\_jumpstart/file\_config\_compresso&info\_proxy

Se nel file di configurazione compresso è stato inserito un file sysidcfg, occorre specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:

http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar

Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, durante il boot occorre specificare un proxy. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. È invece necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:

http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151

ask

Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso dopo che il sistema ha eseguito il boot e si è connesso alla rete.

Se questo prompt viene ignorato premendo Return, il programma di installazione configura i parametri di rete in modo interattivo. Il programma richiede quindi di specificare la posizione del file di configurazione compresso. Se questo prompt viene ignorato premendo Return, viene avviato il programma suninstall di Solaris.

dhcp

Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP.

Se non viene specificato l'uso di un server DHCP, il sistema utilizza il file /etc/bootparams o il database bootparams del servizio di denominazione.

nowin

Disabilita l'avvio del programma X. Poiché il programma X non è necessario per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata, è possibile ridurre i tempi di installazione usando l'opzione nowin.

- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
- 10. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.

Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

# Installazione JumpStart personalizzata (esempi)

Questo capitolo contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema IA eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.

- "Configurazione del sito di riferimento" a pagina 255
- "Creare un server di installazione" a pagina 257
- "IA: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing" a pagina 258
- "Creare una directory JumpStart" a pagina 259
- "Condividere la directory JumpStart" a pagina 259
- "SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione" a pagina 259
- "IA: Creare il profilo per il gruppo di marketing" a pagina 260
- "Aggiornare il file rules" a pagina 260
- "Verificare il file rules" a pagina 261
- "SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete" a pagina 261
- "IA: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete" a pagina 262
- "SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e Installare Solaris 9" a pagina 263
- "IA: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9" a pagina 263

## Configurazione del sito di riferimento

La Figura 27–1 mostra la configurazione del sito a cui fa riferimento l'esempio descritto.




FIGURA 27-1 Configurazione del sito di riferimento

In questo sito, le condizioni sono le seguenti:

- SPARC:Il gruppo di progettazione si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi SPARCstation<sup>TM</sup> per lo sviluppo del software.
- IA:Il gruppo di marketing si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi IA per eseguire word processor, fogli elettronici e altri strumenti di produttività per ufficio.
- Il sito utilizza il servizio di denominazione NIS. Gli indirizzi Ethernet, gli indirizzi IP e i nomi host dei sistemi sono preconfigurati nelle mappe NIS. La maschera di sottorete, la data e l'ora e la regione geografica del sito sono anch'esse preconfigurate nelle mappe NIS.

**Nota –** Le periferiche collegate ai sistemi del gruppo di marketing sono preconfigurate nel file sysidcfg.

• Si desidera installare Solaris 9 sui sistemi di entrambi i gruppi attraverso la rete.

## Creare un server di installazione

Poiché Solaris 9 deve essere installato dalla rete per entrambi i gruppi, si decide di configurare server-1 come server di installazione comune. Si utilizza il comando setup\_install\_server(1M) per copiare le immagini del software sul disco locale di server-1 (nella directory /export/install). Le immagini possono essere copiate dai CD di Solaris 9 e dal CD Solaris 9 Languages o dal DVD di Solaris 9.

Le immagini devono essere copiate in una directory vuota, in questi esempi le directory sparc\_9e ia\_9.

ESEMPIO 27-1 SPARC: Copia dei CD di Solaris 9

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add to install server /export/install/sparc 9
```

Inserire il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add to install server /export/install/sparc 9
```

ESEMPIO 27–2 IA: Copia dei CD di Solaris 9

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/ia_9
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/ia_9
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/ia_9
```

Inserire il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/ia_9
```

ESEMPIO 27-3 SPARC: Copia del DVD di Solaris 9

Inserire il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup install server /export/install/sparc 9
```

ESEMPIO 27-4 IA: Copia del DVD di Solaris 9

Inserire il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/ia_9
server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/ia_9
```

# IA: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing

Poiché i sistemi non possono eseguire il boot da un server di installazione residente in un'altra sottorete, si decide di configurare server-2 come server di boot nella sottorete del gruppo di marketing. Si utilizza il comando setup\_install\_server(1M) per copiare il software di boot dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition sul disco locale di server-2 (nella directory /export/boot).

Se si inserisce il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-2, usare il seguente comando:

```
server-2# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup install server -b /export/boot
```

Se si inserisce il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-2, usare il seguente comando:

```
server-2# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup install server -b /export/boot
```

Nel comando setup\_install\_server, -b specifica che le informazioni di boot devono essere copiate nella directory di nome /export/boot.

# Creare una directory JumpStart

Dopo aver configurato il server di installazione e il server di boot, creare una directory JumpStart su server-1. È possibile usare qualunque sistema della rete. Questa directory conterrà i file richiesti per l'installazione di Solaris con il metodo JumpStart personalizzato. Per creare questa directory, copiare la directory di esempio contenuta nell'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 che è stata copiata in /export/install:

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart
```

# Condividere la directory JumpStart

Per rendere il file rules e i profili accessibili ai sistemi della rete, occorre condividere la directory /jumpstart. Per abilitare la condivisione della directory, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

Quindi, dalla riga di comando, eseguire il comando shareall:

```
server-1# shareall
```

# SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione

Per i sistemi del gruppo di progettazione, creare un file di nome prof\_prog nella directory /jumpstart. Il file prof\_prog deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:

```
install_type initial_install¹
system_type standalone²
partitioning default³
cluster SUNWCprog⁴
filesys any 512 swap⁵
```

- 1. Specifica che deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
- 2. Specifica che i sistemi del gruppo di progettazione sono standalone.

- 3. Specifica che il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
- 4. Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per sviluppatori.
- Specifica che ogni sistema del gruppo di progettazione dovrà avere 512 Mbyte di spazio di swap.

# IA: Creare il profilo per il gruppo di marketing

Per i sistemi del gruppo di marketing, creare un file di nome prof\_marketing nella directory /jumpstart. Il file prof\_marketing deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:

```
install_type initial_install¹
system_type standalone²
partitioning default³
cluster SUNWCuser⁴
package SUNWaudio⁵
```

- 1. Specifica che deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
- 2. Specifica che i sistemi del gruppo di marketing sono standalone.
- 3. Specifica che il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
- 4. Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per utenti finali.
- Specifica che ad ogni sistema dovrà essere aggiunto il package del software audio dimostrativo.

# Aggiornare il file rules

A questo punto occorre aggiungere le regole appropriate al file rules. Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma suninstall di Solaris utilizza le regole per selezionare il profilo di installazione corretto per ogni sistema.

In questo sito, ogni reparto utilizza una propria *sottorete* e possiede un proprio indirizzo di rete. Il reparto di progettazione si trova nella sottorete 255.222.43.0. Il reparto di marketing si trova nella sottorete 255.222.44.0. Usando queste informazioni, è possibile controllare le modalità di installazione di Solaris 9 sui sistemi dei due gruppi. Nella directory /jumpstart, modificare il file rules eliminando le regole di esempio e aggiungendo le righe seguenti:

```
network 255.222.43.0 - prof_prog -
network 255.222.44.0 - prof_marketing -
```

Queste regole stabiliscono che i sistemi appartenenti alla rete 255.222.43.0 devono essere installati con il profilo prof\_prog. Viceversa, i sistemi appartenenti alla rete 255.222.44.0 devono essere installati con il profilo prof\_marketing.

**Nota –** Usando le regole di esempio, è possibile specificare l'indirizzo di rete con cui identificare i sistemi da installare con i profili prof\_prog e prof\_marketing. In alternativa, è possibile usare parole chiave che identifichino i sistemi in base al nome host, alle dimensioni della memoria o al modello. La Tabella 28–1 contiene un elenco completo delle parole chiave che è possibile usare nei file rules.

## Verificare il file rules

Dopo aver configurato il file rules e i profili, eseguire lo script check per verificare che i file siano corretti:

```
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
```

Se lo script check non rileva errori, viene creato il file rules.ok.

## SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete

Dopo aver configurato la directory /jumpstart e i relativi file, usare il comando add\_install\_client sul server di installazione, server-1, per configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione di Solaris 9 da quel server. server-1 è anche il server di boot per la sottorete del gruppo di progettazione.

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro2 sun4u
```

Nel comando add\_install\_client, le opzioni specificano quanto segue:

- C	Specifica il server (server-1) e il percorso (/jumpstart) della directory JumpStart.
host-prol	Nome di un sistema del gruppo di progettazione.
host-pro2	Nome di un altro sistema del gruppo di progettazione.
sun4u	Specifica la piattaforma dei sistemi che useranno server-1 come server di installazione. Il gruppo di piattaforme è quello dei sistemi Ultra 5.

# IA: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete

A questo punto, usare il comando add\_install\_client sul server di boot (server-2) per configurare i sistemi del gruppo di marketing in modo che si avviino dal server di boot ed eseguano l'installazione di Solaris 9 dal server di installazione (server-1):

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/ia_9 \
   -c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/ia_9 \
   -c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/ia_9 \
   -c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

Nel comando add\_install\_client, le opzioni specificano quanto segue:

-d	Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Questa opzione è obbligatoria per i client che utilizzano l'ambiente PXE per eseguire il boot dalla rete, mentre è opzionale per i client che non utilizzano PXE.
- S	Specifica il server di installazione (server-1) e il percorso del software di Solaris 9 (/export/install/ia_9).
-C	Specifica il server (server-1) e il percorso (/jumpstart) della directory JumpStart.
host-mkt1	Nome di un sistema del gruppo di marketing.
host-mkt2	Nome di un altro sistema del gruppo di marketing.
SUNW.i86pc	Nome della classe DHCP per tutti i client IA di Solaris. Se si desidera configurare tutti i client IA DHCP di Solaris con un unico comando, usare questa classe.

# SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e Installare Solaris 9

Dopo aver configurato i server e i file, è possibile avviare i sistemi del gruppo di progettazione usando il seguente comando boot al prompt ok (PROM) di ogni sistema:

ok boot net - install

L'ambiente operativo Solaris viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di progettazione.

# IA: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9

È possibile eseguire il boot dai seguenti supporti:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- DVD Solaris 9 Intel Platform Edition
- Dalla rete, usando l'ambiente di boot PXE
- Dal dischetto dei profili
- Dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition

Solaris 9 viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di marketing.

# Installazione JumpStart personalizzata (riferimenti)

Questo capitolo contiene le parole chiave e i valori che è possibile usare nel file rules, nei profili e negli script iniziali e finali.

- "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265
- "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 270
- "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 296
- "Parole chiave non operative e valori" a pagina 299

# Parole chiave e valori usati nelle regole

Tabella 28–1 descrive le parole chiave e i valori che è possibile usare nel file rules. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un file rules, vedere "Creazione del file rules" a pagina 206.

TABELLA 28-1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
any	segno meno (-)	Qualunque attributo. La parola chiave any corrisponde a tutti gli attributi.
arch	tipo_processore	Tipo di processore del sistema.
	I valori accettati come <i>tipo_processore</i> sono i seguenti:  SPARC: sparc  IA: i386	Il comando uname -p restituisce il tipo di processore del sistema.

TABELLA 28-1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole	e (Continua)
--	--------------

Parola chiave	Valore	Attributo identificato	
disksize	nome_disco_effettivo ambito_dimensioni nome_disco_effettivo – Nome del disco nella forma	Nome e dimensione di un disco del sistema in Mbyte.	
	cxtydz, ad esempio c0t3d0o c0d0, o la parola	Esempio:	
	speciale rootdisk. Se si utilizza rootdisk, il disco da identificare viene ricercato nel seguente	disksize c0t3d0 250-300	
ordine:  SPARC: Il disco che conti boot preinstallata, vale a SPARC nuovo con l'insta predefinita  Il disco cot3doso, se pre Il primo disco disponibile di probe del kernel  ambito_dimensioni – Dimensioni	ordine:  ■ SPARC: Il disco che contiene l'immagine di boot preinstallata, vale a dire un sistema SPARC nuovo con l'installazione JumpStart predefinita  ■ Il disco c0t3d0s0, se presente  ■ Il primo disco disponibile trovato nell'ordine	In questo esempio, il programma JumpStart cerca un disco di sistema di nome c0t3d0. Il disco può avere una capacità compresa tra 250 e 300 Mbyte.  Esempio: disksize rootdisk 750-1000 In questo esempio, il programma	
	$ambito\_dimensioni$ – Dimensione del disco, espressa come ambito di Mbyte $(x-x)$ .	JumpStart cerca un disco di sistema che contenga un'immagine di boot preinstallata. Successivamente, il programma ricerca il disco cot3doso, se presente. Infine, il programma JumpStart cerca il primo disco disponibile che abbia una capacità compresa tra 750 Mbyte e 1 Gbyte.	
		Nota – Nel calcolo dell'ambito_dimensioni, si ricordi che un Mbyte equivale a 1.048.576 byte. Ad esempio, un disco con una capacità dichiarata di "535 Mbyte" può contenere in realtà solo 535 milioni di byte. In questo caso, il programma JumpStart vedrebbe un disco da 510 Mbyte, poiché 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Ciò significa che questo disco da "535 Mbyte" non corrisponderebbe a un ambito_dimensioni di 530–550.	
domainname	nome_dominio_effettivo	Nome di dominio del sistema, che controlla il modo in cui il servizio di denominazione determina le informazioni richieste.	
		Per i sistemi già installati, il comando domainname restituisce il nome di dominio del sistema.	
hostaddress	indirizzo_IP_effettivo	Indirizzo IP del sistema.	

 TABELLA 28-1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole
 (Continua)

Parola chiave	Valore	Attributo identificato	
hostname	nome_host_effettivo	Nome host del sistema.	
		Per i sistemi già installati, il comando uname -n restituisce il nome host del sistema.	
installed	<ul> <li>slice versione</li> <li>slice — Nome della slice del disco, nella forma cw txdysz, ad esempio c0t3d0s5, o denominata con le parole speciali any o rootdisk. Se si utilizza il nome any, il programma JumpStart identifica tutti i dischi del sistema nell'ordine di probe del kernel. Se si utilizza rootdisk, il disco da identificare viene ricercato nel seguente ordine:</li> <li>SPARC: Il disco che contiene l'immagine di boot preinstallata, vale a dire un sistema SPARC nuovo con l'installazione JumpStart predefinita</li> <li>Il disco c0t3d0s0, se presente</li> <li>Il primo disco disponibile trovato nell'ordine di probe del kernel</li> <li>versione — Numero della versione o una delle parole speciali any o upgrade. Se si utilizza any, la regola viene soddisfatta da qualunque release di Solaris o SunOS. Se si utilizza upgrade, la regola viene soddisfatta da tutte le release compatibili con Solaris 2.1 che possano essere aggiornate.</li> <li>Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione,</li> </ul>	Disco con un file system radice (/) che corrisponde a una determinata versione di Solaris.  Esempio: installed c0t3d0s1 Solaris_9 In questo esempio, il programma JumpStart ricerca un sistema con un file system radice di Solaris 9 su c0t3d0s1.	
karch	viene restituita la versione SystemV.  gruppo_piattaforme_effettivo	Gruppo di piattaforme a cui appartiene il	
	I valori ammessi sono sun4m, sun4u, i86pc,	sistema.	
	prep. Per un elenco dei sistemi con i relativi gruppi di piattaforme, vedere il manuale <i>Solaris 9</i> <i>Sun Hardware Platform Guide</i> .	Per i sistemi già installati, il comando arch -k e il comando uname -m restituiscono il gruppo di piattaforme del sistema.	

 TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole
 (Continua)

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
memsize	mem_fisica	Dimensione della memoria fisica del
	Il valore deve essere espresso come ambito di	sistema espressa in Mbyte.
	Mbyte, $x$ - $x$ , o come valore singolo in Mbyte.	Esempio:
		memsize 64-128
		In questo esempio, viene cercato un sistema con una quantità di memoria fisica compresa tra 64 e 128 Mbyte.
		Per i sistemi già installati, l'output del comando priconf, alla riga 2, restituisce la dimensione della memoria fisica.
model	nome_piattaforma_effettivo	Nome della piattaforma del sistema. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform</i> <i>Guide</i> .
		Per determinare il nome della piattaforma di un sistema già installato, usare il comando uname -i o vedere l'output del comando priconf alla riga 5.
		<b>Nota</b> – Se il <i>nome_piattaforma_effettivo</i> contiene spazi vuoti, è necessario sostituirli con trattini di sottolineatura (_).
		Esempio:
		SUNW,Sun_4_50
network	numero_rete	Numero di rete del sistema, che il programma JumpStart determina eseguendo un AND logico tra l'indirizzo IP del sistema e la maschera di sottorete.
		Esempio:
		network 193.144.2.8
		In questo esempio, viene cercato un sistema con un indirizzo IP di 193.144.2.8 se la maschera di sottorete è 255.255.255.0.

 TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole
 (Continua)

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
osname	Solaris_x	Versione di Solaris già installata sul sistema.
		Esempio:
		osname Solaris_9
		In questo esempio, il programma JumpStart cerca un sistema con l'ambiente operativo Solaris 9 già installato.
probe	parola_chiave_non_operativa	Parola chiave non operativa predefinita o personalizzata.
		Esempio:
		probe disks
		Questo esempio restituisce le dimensioni dei dischi di un sistema SPARC espressi in Mbyte e nell'ordine di probe del kernel, ad esempio, c0t3d0s1, c0t4d0s0. Il programma JumpStart imposta le variabili d'ambiente SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK.
		Nota – La parola chiave probe è particolare perché non ricerca un attributo ai fini dell'esecuzione di un profilo. La parola chiave probe restituisce un valore. Non può essere perciò utilizzata per specificare uno script iniziale, un profilo o uno script finale.
		Le parole chiave di questo tipo, dette non operative, sono descritte nel Capitolo 25.

 TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole
 (Continua)

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
totaldisk	ambito_dimensioni	Spazio su disco totale del sistema espresso
	Il valore deve essere specificato come ambito di Mbyte ( <i>x</i> - <i>x</i> ).	in Mbyte. Lo spazio su disco totale include tutti i dischi operativi collegati al sistema.
		Esempio:
		totaldisk 300-500
		In questo esempio, il programma JumpStart ricerca un sistema con uno spazio su disco totale compreso tra 300 e 500 Mbyte.
		Nota – Nel calcolo dell'ambito_dimensioni, si ricordi che un Mbyte equivale a 1.048.576 byte. Ad esempio, un disco con una capacità dichiarata di "535 Mbyte" può contenere in realtà solo 535 milioni di byte. In questo caso, il programma JumpStart vedrebbe un disco da 510 Mbyte, poiché 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Ciò significa che questo disco da "535 Mbyte" non corrisponderebbe a un ambito_dimensioni di 530–550.

# Parole chiave e valori usati nei profili

In questa sezione sono descritte le parole chiave e i relativi valori che è possibile usare nei profili. Per istruzioni sulla creazione dei profili, vedere "Creazione di un profilo" a pagina 210

## Sommario delle parole chiave usate nei profili

La Tabella 28–2 permette di determinare velocemente le parole chiave che è possibile usare in base al proprio scenario di installazione. Se non specificato diversamente nelle descrizioni, le parole chiave possono essere usate solo nelle installazioni iniziali.

TABELLA 28–2 Sommario delle parole chiave usate nei profili

	Scenario di installazione				
Parola chiave	Sistema standalone (non in rete)	Sistema standalone (in rete) o server	Server OS	Aggiornamento	Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco
archive_location	1	1			
backup_media					1
boot_device	/	1	1		
client_arch			1		
client_root			1		
client_swap			1		
cluster (aggiunta di gruppi software)	1	1	1		
cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)	1	1	<b>✓</b>	1	<b>√</b>
dontuse	/	1	1		
fdisk (solo IA)	1	1	/		
filesys (attivazione di file system remoti)		1	1		
filesys (creazione di file system locali)	1	1	1		
geo	1	1	/	1	1
install_type	/	1	1	1	1
isa_bits	1	1	/	1	1
layout_constraint					1
locale	✓	1	1	1	1
num_clients			1		
package	1	1	/	1	1
partitioning	1	1	1		
root_device	✓	1	1	1	1
system_type	✓	1	1		
usedisk	/	1	1		

## Descrizione ed esempi delle parole chiave usate nei profili

### Parola chiave archive location

archive\_location tipo\_lettura posizione

I valori di tipo\_lettura e posizione dipendono dalla posizione in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Le sezioni seguenti contengono i valori che è possibile usare per tipo\_lettura e posizione e alcuni esempi d'uso della parola chiave archive location.

- "Server NFS" a pagina 272
- "Server HTTP" a pagina 272
- "Server FTP" a pagina 274
- "Unità nastro locale" a pagina 275
- "Dispositivo locale" a pagina 275
- "File locale" a pagina 276

#### Server NFS

Se l'archivio si trova su un server NFS, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive location.

archive\_location nfs nome\_server:/percorso/nomefile retry n

È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. nome\_server

È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se percorso

> il percorso contiene la variabile \$HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema

clone da installare.

nome\_file È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

retry n Parola chiave opzionale. n è il numero massimo di volte in cui le

utility Solaris Flash cercheranno di attivare l'archivio.

#### Esempi:

```
archive location nfs oro:/archivi/archivio
archive location nfs://oro/archivi/archivio
```

#### Server HTTP

Se l'archivio si trova su un server HTTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive\_location.

archive\_location http://nome\_server:porta percorso/nomefile par\_chiave\_opz

nome_server	È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. <i>nome_server</i> può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione.
porta	Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Solaris Flash utilizzano la porta HTTP predefinita, la numero 80.
percorso	È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile \$HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.
nome_file	È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.
par_chiave_opz	Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Solaris Flash da un server HTTP.

 TABELLA 28-3 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive\_location http

Parole chiave	Definizioni dei valori		
auth basic nome_utente password	Se l'archivio si trova su un server HTTP protetto da una password, occorre includere il nome utente e la password necessari per accedere al server nel file del profilo.		
	<b>Nota</b> – L'uso di questo metodo di autenticazione in un profilo da usare con il metodo JumpStart personalizzato è rischioso. È infatti possibile che utenti non autorizzati accedano al file del profilo contenente la password.		
timeout <i>min</i>	La parola chiave timeout permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server HTTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un timeout di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema.		
	Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Solaris Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Solaris Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati.		
proxy host:porta	La parola chiave proxy permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Solaris Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave proxy, è necessario indicare anche una porta per il proxy.		

#### Esempio:

archive\_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5

#### Esempio della parola chiave auth basic nome\_utente password:

archive\_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5 utente1 cifra

#### Server FTP

Se l'archivio si trova su un server FTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive\_location.

archive\_location ftp://utente:password@nome\_server:porta percorso/nomefile par\_chiave\_opz

utente:password	Nome utente e password da specificare per accedere al server FTP nel file del profilo.
nome_server	È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. <i>nome_server</i> può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione.
porta	Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Solaris Flash utilizzano la porta FTP predefinita, la numero 21.
percorso	È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile \$HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.
nome_file	È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.
par_chiave_opz	Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Solaris Flash da un server FTP.

TABELLA 28-4 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive\_location ftp

Parole chiave	Definizioni dei valori
timeout min	La parola chiave timeout permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server FTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un timeout di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema.
	Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Solaris Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Solaris Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati.

TABELLA 28-4 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive location ftp (Continua)

Parole chiave	Definizioni dei valori
proxy host:porta	La parola chiave proxy permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Solaris Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave proxy, è necessario indicare anche una porta per il proxy.

#### Esempio:

archive location ftp://utentel:cifra@orione/archivi/archivio.flar timeout 5

#### Unità nastro locale

Se l'archivio si trova su un nastro, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive\_location.

archive\_location local\_tape dispositivo posizione

dispositivo	È il nome dell'unità nastro in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Se il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione di Solaris Flash leggono l'archivio dal percorso del nodo del dispositivo. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione di Solaris Flash aggiungono gli elementi /dev/rmt/al percorso.
posizione	Designa la posizione sul nastro in cui è stato salvato l'archivio. Se la posizione non viene specificata, le utility di installazione di Solaris Flash leggono l'archivio dalla posizione corrente sul nastro. Specificando una <i>posizione</i> , è possibile collocare uno script iniziale o un file sysidcfg sul nastro prima dell'archivio.

#### Esempi:

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
```

#### Dispositivo locale

L'archivio Solaris Flash può essere letto da un dispositivo locale se era stato memorizzato su un dispositivo ad accesso casuale basato su un file system, ad esempio un dischetto o un CD-ROM. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive\_location.

**Nota** – Per leggere un archivio da un dispositivo ad accesso seriale, ad esempio da un nastro, occorre utilizzare la sintassi descritta per l'unità nastro locale.

archive\_location local\_device dispositivo percorso/nomefile tipo\_file\_system

dispositivo È il nome dell'unità in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Se

il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, il dispositivo viene attivato direttamente. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione Solaris Flash vi aggiungono gli elementi /dev/dsk/.

percorso È il percorso dell'archivio Solaris Flash in relazione alla radice del

file system sul dispositivo specificato. Se il percorso contiene la variabile \$HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da

installare.

nome\_file È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

tipo\_file\_system Specifica il tipo di file system del dispositivo. Se il tipo di file system

non viene specificato, le utility di installazione di Solaris Flash cercano di attivare un file system UFS. Se l'attivazione UFS non riesce, le utility di installazione di Solaris Flash cercano di attivare un

file system HSFS.

#### Esempi:

Per richiamare un archivio da un disco rigido locale formattato come file system UFS, usare il comando seguente:

archive\_location local\_device c0t0d0s0 /archivi/\$HOST

Per richiamare un archivio da un CD-ROM locale contenente un file system HSFS, usare il comando seguente:

archive location local device c0t0d0s0 /archivi/archivio

#### File locale

Se l'archivio è stato memorizzato nell'area di miniroot da cui si è avviato il sistema clone, può essere letto come file locale. Quando si esegue un'installazione con il metodo JumpStart personalizzato, il sistema viene avviato da un CD-ROM o da un'area di miniroot NFS. Il software di installazione viene caricato ed eseguito da quest'area di miniroot. Di conseguenza, un archivio Solaris Flash memorizzato su un CD-ROM o in un'area di miniroot NFS è accessibile come file locale. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive location.

archive\_location local\_file percorso/nomefile

percorso È la posizione dell'archivio. Il percorso deve essere accessibile al

sistema come file locale durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di Solaris 9. Il sistema non può accedere a /net durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di

Solaris 9.

nome\_file È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

#### Esempi:

archive\_location local\_file /archivi/archivio
archive\_location local\_file /archivi/archivio

### Parola chiave backup media

backup\_media tipo percorso

**Nota –** La parola chiave backup\_media può essere usata solo per l'aggiornamento quando è richiesta la riallocazione dello spazio su disco.

backup\_media definisce il supporto da usare per eseguire il backup dei file system se è necessario riallocare lo spazio durante l'aggiornamento. Se il backup richiede più nastri o dischetti, viene chiesto di inserirli durante l'aggiornamento.

Valori per tipo	Valori per percorso	Significato
local_tape	/dev/rmt/n	Unità nastro locale del sistema da aggiornare. Il <i>percorso</i> deve designare il dispositivo a caratteri (raw) dell'unità nastro. $n$ è il numero dell'unità nastro.
local_diskette	/dev/rdisketten	Unità a dischetti locale del sistema da aggiornare. Il <i>percorso</i> deve designare il dispositivo a caratteri (raw) dell'unità a dischetti. $n$ è il numero dell'unità a dischetti.
		I dischetti da usare per il backup devono essere formattati.

Valori per tipo	Valori per percorso	Significato
local_filesystem	/dev/dsk/cwtxdysz /file_system	File system locale del sistema da aggiornare. Non è possibile specificare un file system locale che verrà modificato dall'aggiornamento. Il percorso può essere il percorso di dispositivo a blocchi di una slice del disco. Ad esempio, se la porzione tx in /dev/dsk/cwtxdysz non è necessaria. Oppure, il percorso può essere il percorso assoluto di un file system attivato dal file /etc/vfstab.
remote_filesystem	host : /file_system	File system NFS di un sistema remoto. Il percorso deve includere il nome o l'indirizzo IP del sistema remoto, host, e il percorso assoluto del file system NFS, file_system. Il file system NFS deve essere accessibile in lettura/scrittura.
remote_system	utente@host : / directory	Directory di un sistema remoto che può essere raggiunta mediante una shell remota, rsh. Il sistema da aggiornare deve avere accesso al sistema remoto in base al file .rhosts di quest'ultimo. Il percorso deve includere il nome del sistema remoto, host, e il percorso assoluto della directory. Se non viene specificato l'ID di login di un utente, utente, viene usato l'utente root.

#### Esempi:

backup\_media local\_tape /dev/rmt/0

backup\_media local\_diskette /dev/rdiskette1

backup\_media local\_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4

backup\_media local\_filesystem /export

backup\_media remote\_filesystem system1:/export/temp

backup\_media remote\_system utentel@sistemal:/export/temp

## Parola chiave boot\_device

boot\_device dispositivo eeprom

La parola chiave boot\_device designa il dispositivo da cui il programma JumpStart dovrà installare il file system radice (/) e il dispositivo di boot del sistema.

Se questa parola chiave non viene specificata nel profilo, durante l'installazione viene specificata automaticamente come segue: boot\_device any update.

dispositivo - Usare uno dei valori seguenti.

- SPARC: cwtxdysz o cxdysz Slice del disco in cui il programma JumpStart colloca il file system radice (/), ad esempio c0t0d0s0.
- IA:cwtxdy o cxdy Disco in cui il programma JumpStart colloca il file system radice (/), ad esempio codo.
- existing Il programma JumpStart colloca il file system radice (/) nel dispositivo di boot attuale del sistema.
- any Il programma JumpStart sceglie la posizione in cui collocare il file system radice (/) del sistema. Il programma JumpStart cerca di usare il dispositivo di boot esistente. Se necessario, tuttavia, può scegliere un dispositivo differente.

eeprom – È possibile scegliere se aggiornare o preservare la EEPROM del sistema.

SPARC: Decidere se aggiornare o preservare la EEPROM sul dispositivo di boot specificato.

IA: È necessario specificare il valore preserve.

- update Il programma JumpStart aggiorna la EEPROM del sistema impostando il dispositivo di boot specificato, in modo che il sistema installato venga avviato automaticamente da quella posizione.
- preserve Il valore del dispositivo di boot impostato nella EEPROM del sistema non viene modificato. Se si specifica un nuovo dispositivo di boot senza modificare la EEPROM, perché il sistema si avvii automaticamente dal nuovo dispositivo di boot occorrerà aggiornare la EEPROM manualmente.

**Nota** – SPARC: Sui sistemi SPARC, il valore di *eeprom* permette anche di aggiornare la EEPROM del sistema se viene modificato il dispositivo di boot corrente. Con la EEPROM aggiornata, il sistema viene avviato automaticamente dal nuovo dispositivo di boot.

#### Esempio:

boot\_device c0t0d0s2 update

**Nota –** boot\_device deve corrispondere a tutte le parole chiave filesys che specifichino il file system radice (/) e la parola chiave root device, se specificata.

## Parola chiave client\_arch

client\_arch valore\_arch ...

La parola chiave client\_arch specifica che il server del sistema operativo deve supportare un gruppo di piattaforme differente dal proprio. Se la parola chiave client\_arch non viene specificata nel profilo, tutti i client diskless che utilizzano il server del sistema operativo devono appartenere allo stesso gruppo di piattaforme di quel server. È necessario specificare tutti i gruppi di piattaforme che si desidera supportare.

I valori accettati da *karch\_value* sono sun4m, sun4ue i86pc. Per un elenco completo delle piattaforme e dei sistemi, vedere il manuale *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*.

**Nota** – La parola chiave client\_arch può essere usata solo se il valore specificato per system\_type è server.

### Parola chiave client root

client\_root dim\_root

La parola chiave client\_root definisce lo spazio di root in Mbyte, dim\_root, da allocare per ogni client. Se la parola chiave client\_root non viene specificata nel profilo di un server, il software di installazione alloca 15 Mbyte di spazio per ogni client. La dimensione dell'area di root dei client viene usata in combinazione con la parola chiave num\_clients per determinare quanto spazio occorre riservare per il file system /export/root.

**Nota –** La parola chiave client\_root può essere usata solo se il valore specificato per system type è server.

## Parola chiave client swap

client\_swap dim\_swap

La parola chiave client\_swap definisce lo spazio di swap in Mbyte, dim\_swap, da allocare per ogni client diskless. Se la parola chiave client\_swap non viene specificata nel profilo, vengono allocati automaticamente 32 Mbyte di spazio di swap.

#### Esempio:

client\_swap 64

L'esempio specifica che ogni client diskless dovrà avere uno spazio di swap di 64 Mbyte.

**Nota –** La parola chiave client\_swap può essere usata solo se il valore specificato per system\_type è server.

#### Come viene determinata la dimensione dello spazio di swap

Se il profilo non specifica la dimensione dello spazio di swap, il programma JumpStart la determina in base alla memoria fisica del sistema. La Tabella 28–5 mostra in che modo viene determinato lo spazio di swap durante l'installazione JumpStart personalizzata.

TABELLA 28-5 Calcolo della dimensione dello spazio di swap

Memoria fisica (in Mbyte)	Spazio di swap (in Mbyte)	
16–64	32	
64–128	64	
128–512	128	
Oltre 512	256	

Il programma JumpStart assegna al file system di swap non più del 20% della dimensione del disco, a meno che il disco non disponga di una maggiore quantità di spazio libero dopo la configurazione degli altri file system. In questo caso, il programma JumpStart alloca tale spazio al file system di swap e, se possibile, alloca la quantità indicata nella Tabella 28–5.

**Nota –** La somma tra la memoria fisica e lo spazio di swap deve risultare almeno pari a 32 Mbyte.

## Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software)

cluster nome\_gruppo

La parola chiave cluster designa il gruppo software da aggiungere al sistema. La tabella seguente contiene il *nome\_gruppo* per ogni gruppo software.

Gruppo software	nome_gruppo
Core	SUNWCreq

Gruppo software	nome_gruppo
Gruppo software End User	SUNWCuser
Gruppo software Developer	SUNWCprog
Gruppo software Entire Solaris	SUNWCall
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support	SUNWCXall

In ogni profilo è possibile specificare un solo gruppo software. Il gruppo software deve essere specificato prima di altre voci cluster e package. Se nel profilo non viene specificato un gruppo software con la parola chiave cluster, viene installato il gruppo software per l'utente finale, SUNWCuser.

# Parola chiave cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)

cluster nome\_cluster switch\_add\_delete

**Nota –** La parola chiave cluster (per l'aggiunta o l'eliminazione di cluster) può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa se il cluster specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.

Il *nome\_cluster* deve avere la forma SUNWC*nome*. Per visualizzare informazioni dettagliate sui cluster e sui relativi nomi, avviare Admintool su un sistema installato e scegliere Software dal menu Sfoglia.

switch\_add\_delete rappresenta l'opzione add o delete. Queste opzioni designano se il cluster specificato deve essere aggiunto o eliminato dal gruppo software. Se switch\_add\_delete non viene specificato, viene usato automaticamente il valore add.

Quando si utilizza la parola chiave cluster (aggiunta o eliminazione di cluster) durante un aggiornamento, si verificano le seguenti condizioni:

- Tutti i cluster già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
- Se si specifica nome\_cluster add e nome\_cluster non è installato sul sistema, il cluster viene installato.
- Se si specifica nome\_cluster delete e nome\_cluster è installato sul sistema, il package viene eliminato prima che inizi l'aggiornamento.

#### Parola chiave dontuse

dontuse nome\_disco ...

Nella configurazione predefinita, se è specificata l'istruzione partitioning default il programma JumpStart utilizza tutti i dischi operativi del sistema. La parola chiave dontuse designa uno o più dischi che non si desidera vengano utilizzati dal programma JumpStart. Il nome\_disco deve essere specificato nella forma cxtydzo cydz, ad esempio c0t0d0.

**Nota –** Non è possibile specificare le parole chiave dontuse e usedisk insieme nello stesso profilo.

#### IA: Parola chiave fdisk

fdisk nome\_disco tipo dimensione

La parola chiave fdisk definisce in che modo le partizioni fdisk debbano essere configurate su un sistema IA. È possibile specificare più istanze della parola chiave fdisk. Quando si utilizza fdisk per partizionare un sistema IA, si verificano le seguenti condizioni:

- Tutte le partizioni fdisk vengono preservate, a meno che non si scelga di eliminarle con la parola chiave fdisk assegnando a dimensione il valore delete o 0. Inoltre, tutte le partizioni fdisk esistenti vengono eliminate se la dimensione viene impostata su all.
- Una partizione fdisk Solaris contenente un file system radice (/) viene sempre designata come partizione attiva nel disco.

**Solo IA** – Nella configurazione predefinita, il sistema si avvia dalla partizione attiva.

• Se la parola chiave fdisk non viene specificata in un profilo, durante l'installazione viene usata automaticamente come segue:

fdisk all solaris maxfree

■ Le voci fdisk vengono elaborate nell'ordine in cui sono elencate nel profilo.

nome\_disco - Usare i valori seguenti per specificare la posizione in cui creare o
eliminare la partizione fdisk:

- cxtydz o cydz Questi valori designano un disco specifico, ad esempio c0t3d0.
- rootdisk Variabile che contiene il valore del disco radice del sistema, identificato dal programma JumpStart come descritto in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 295.

■ all – Questo valore designa tutti i dischi selezionati.

*tipo* – Usare i valori seguenti per specificare il tipo di partizione fdisk da creare o eliminare nel disco specificato:

- solaris Designa una partizione fdisk Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
- dosprimary Alias per le partizioni fdisk DOS primarie, non per le partizioni fdisk estese o riservate per i dati DOS. Quando si elimina una partizione fdisk assegnando a dimensione il valore delete, dosprimary è un alias per i tipi DOSHUGE, DOSOS12 e DOSOS16 fdisk. Quando si crea una partizione fdisk, dosprimary è un alias per la partizione DOSHUGE fdisk.
- DDD Partizione fdisk in interi. DDD è un numero intero compreso tra 1 e 255.

**Solo IA –** Questo valore può essere specificato solo se *dimensione* è delete.

 0xHH - Partizione fdisk esadecimale. HH è un numero esadecimale compreso tra 01 e FF.

**Solo IA –** Questo valore può essere specificato solo se dimensione è delete.

La tabella seguente mostra i numeri interi ed esadecimali associati ad alcuni tipi fdisk.

Tipo fdisk	DDD	НН
DOSOS12	1	01
PCIXOS	2	02
DOSOS16	4	04
EXTDOS	5	05
DOSHUGE	6	06
DOSDATA	86	56
OTHEROS	01	62
UNIXOS	99	63

dimensione – Usare uno dei valori seguenti:

DDD – Sul disco specificato viene creata una partizione fdisk di dimensione DDD (in Mbyte). DDD deve essere un numero intero, che viene arrotondato automaticamente dal programma JumpStart al limite del cilindro più vicino.

L'assegnazione del valore 0 equivale all'assegnazione del valore delete.

■ all – Viene creata una partizione fdisk sull'intero disco. Le partizioni fdisk esistenti vengono eliminate.

**Solo IA –** Il valore all può essere specificato solo se il *tipo* è solaris.

maxfree – Viene creata una partizione fdisk nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco specificato. Se sul disco è già presente una partizione fdisk del tipo specificato, viene usata la partizione fdisk esistente. In questo caso non viene creata una nuova partizione fdisk.

**Solo IA** – Il disco deve contenere almeno una partizione fdisk non utilizzata. Inoltre, perché l'installazione riesca, il disco deve disporre di uno spazio libero sufficiente. Il valore maxfree può essere specificato solo se il *tipo* è solaris o dosprimary.

 delete – Tutte le partizioni fdisk del tipo specificato vengono eliminate dal disco

### Parola chiave filesys (attivazione di file system remoti)

filesys server: percorso indirizzo\_server punto\_attivazione [opzioni\_att]

Usando filesys con i valori elencati, il programma JumpStart configura il sistema installato in modo che attivi automaticamente i file system remoti durante il boot. La parola chiave filesys può essere specificata più volte.

#### Esempio:

filesys sherlock:/export/home/utente2 - /home

server: - Nome del server in cui risiede il file system remoto, seguito da due punti.

percorso - Punto di attivazione del file system remoto. Ad esempio, /usr o /export/home.

*indirizzo\_server* – Indirizzo IP del server specificato in *server:percorso*. Se nella rete non è in uso un servizio di denominazione, il valore *indirizzo\_server* può essere usato per popolare il file /etc/hosts con il nome host e l'indirizzo IP del server. Se non si desidera specificare l'indirizzo IP del server, occorre specificare un segno meno (-). Ad esempio, se la rete utilizza un servizio di denominazione non è necessario specificare l'indirizzo IP del server.

*punto\_attivazione* – Punto di attivazione da usare per il file system remoto.

opzioni\_att – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione –o del comando mount(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce /etc/vfstab per il punto\_attivazione specificato.

**Nota –** Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti (ad esempio: ro, quota).

### Parola chiave filesys (creazione di file system locali)

filesys slice dimensione [file\_system parametri\_opzionali]

Usando filesys con i valori indicati, durante l'installazione il programma JumpStart crea i file system specificati sul sistema locale. La parola chiave filesys può essere specificata più volte.

slice – Usare uno dei seguenti valori:

any – Il programma JumpStart può collocare il file system su qualunque disco.

**Nota** – Non è possibile specificare any se *dimensione* è existing, all, free, *inizio:dimensione* o ignore.

- cwtxdysz o cxdysz Slice del disco in cui il programma JumpStart dovrà collocare il file system, ad esempio cotodoso o codoso.
- rootdisk.sn Variabile che contiene il valore del disco radice del sistema, identificato dal programma JumpStart come descritto in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 295. Il suffisso sn indica una slice specifica sul disco.

dimensione – Usare uno dei valori seguenti:

- *num* La dimensione del file system viene impostata su *num*, espresso in Mbyte.
- existing Viene usata la dimensione corrente del file system esistente.

**Nota** – Quando si utilizza il valore existing, è possibile cambiare il nome di una slice esistente specificando *file\_system* con un *punto\_attivazione* differente.

- auto La dimensione del file system viene determinata automaticamente, in base al software selezionato.
- all La *slice* specificata userà l'intero disco per il file system. Quando si specifica il valore all, non è possibile collocare altri file system sullo stesso disco.
- free Viene usato per il file system lo spazio rimasto inutilizzato sul disco.

**Nota** – Per usare il valore free, filesys deve essere l'ultima parola chiave del profilo.

■ *inizio:dimensione* − Il file system viene partizionato in modo esplicito. *inizio* è il cilindro da cui inizia la slice. *dimensione* è il numero di cilindri da usare per la slice.

file\_system - Il valore file\_system è opzionale e viene usato quando la slice specificata è any o cwtxdysz. Se file\_system non viene specificato, viene impostato il valore unnamed. Se è impostato il valore unnamed, non è possibile specificare parametri\_opzionali. Usare uno dei seguenti valori:

- punto\_attivazione Punto di attivazione del file system, ad esempio /var.
- swap La *slice* specificata viene usata come swap.
- overlap La slice specificata viene definita come rappresentazione di un'area del disco. Il valore VTOC è V\_BACKUP. Nell'impostazione predefinita, la slice 2 è una slice sovrapposta che rappresenta l'intero disco.

**Nota –** È possibile specificare overlap solo se la *dimensione* è existing, all o *inizio:dimensione*.

- unnamed La slice specificata viene definita come "raw", perciò non richiede un punto di attivazione. Se non viene specificato il file\_system, viene usato automaticamente il valore unnamed.
- ignore La *slice* specificata non viene usata o non viene riconosciuta dal programma JumpStart. Questa opzione può essere usata per ignorare un file system del disco durante l'installazione. In questo caso, il programma JumpStart crea un nuovo file system sullo stesso disco con lo stesso nome. Il valore ignore può essere usato solo quando è specificato partitioning existing.

parametri\_opzionali – Usare uno dei valori seguenti:

• preserve – Il file system nella *slice* specificata viene preservato.

**Nota –** Il valore preserve può essere specificato solo se la *dimensione* è existing e la *slice* è cwtxdysz.

 opzioni\_att – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione -o del comando mount(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce /etc/vfstab per il punto\_attivazione specificato. **Nota** – Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti; ad esempio: ro, quota.

## Parola chiave geo

geo versione\_locale

**Nota –** La parola chiave geo può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento. La tabella seguente contiene i valori che è possibile specificare come *versione\_locale*:

Valore	Descrizione
N_Africa	Paesi dell'Africa settentrionale, incluso l'Egitto
C_America	Paesi dell'America centrale, inclusi Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama
N_America	Paesi dell'America settentrionale, inclusi Canada e Stati Uniti
S_America	Paesi dell'America meridionale, inclusi Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
Asia	Paesi asiatici, inclusi Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Thailandia
Ausi	Australasia, inclusi Australia e Nuova Zelanda
C_Europe	Paesi dell'Europa centrale, inclusi Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Svizzera
E_Europe	Paesi dell'Europa orientale, inclusi Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Turchia
N_Europe	Paesi dell'Europa settentrionale, inclusi Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia
S_Europe	Paesi dell'Europa meridionale, inclusi Grecia, Italia, Portogallo, Spagna
W_Europe	Paesi dell'Europa occidentale, inclusi Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda

Valore	Descrizione	
M_East	Paesi del Medio Oriente, incluso Israele	

Per un elenco completo dei componenti delle versioni locali sopra elencate, vedere il Capitolo 40.

**Nota –** La parola chiave geo può essere specificata per ogni versione locale da aggiungere al sistema.

### Parola chiave install\_type

install\_type switch\_initial\_upgrade\_flash

install\_type definisce se la procedura dovrà eliminare e installare un nuovo ambiente operativo Solaris, aggiornare l'ambiente esistente o installare un archivio Solaris Flash.

**Nota –** install\_type deve essere la prima parola chiave specificata in ogni profilo.

È necessario specificare una delle seguenti opzioni per switch\_initial\_upgrade\_flash:

- initial\_install Specifica che dovrà essere eseguita un'installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris
- upgrade Specifica che dovrà essere eseguito un aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris
- flash install Specifica l'installazione di un archivio Solaris Flash

**Nota** – Alcune parole chiave possono essere usate solo con l'opzione initial\_install. Altre possono essere usate solo con l'opzione upgrade. Alcune parole chiave possono essere usate solo con l'opzione flash install.

### Parola chiave isa\_bits

isa bits switch\_bit

La parola chiave isa\_bits specifica se debbano essere installati i package a 64 bit o i package a 32 bit di Solaris 9.

*switch\_bit* rappresenta l'opzione 64 o 32, che indica il tipo di package di Solaris 9 da installare. Se questa parola chiave non viene specificata nel profilo, il programma JumpStart installa i sistemi come segue:

- Package a 64 bit sui sistemi UltraSPARC<sup>TM</sup>
- Package a 32 bit sugli altri sistemi

**Nota** – Se si utilizza la parola chiave isa\_bits, occorre usare anche il più recente script check incluso nella directory solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 o sul DVD di Solaris 9.

#### Parola chiave layout constraint

layout\_constraint slice vincolo [dim\_minima]

**Nota** – La parola chiave layout\_constraint può essere usata solo per l'aggiornamento quando è richiesta la riallocazione dello spazio su disco.

layout\_constraint designa i vincoli da rispettare nella configurazione automatica dei file system se occorre riallocare lo spazio su disco durante l'aggiornamento.

Se la parola chiave layout\_constraint non viene specificata, il programma JumpStart configura il disco come segue:

- I file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento vengono contrassegnati come modificabili.
- I file system residenti sullo stesso disco di un file system che richiede più spazio e che vengono attivati dal file /etc/vfstab vengono contrassegnati come modificabili.
- Gli altri file system vengono contrassegnati come fissi poiché la funzione di configurazione automatica non può modificarli.

Se si specificano una o più parole chiave layout\_constraint, il programma JumpStart configura il disco come segue:

- I file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento vengono contrassegnati come modificabili.
- I file system per cui è stata specificata una parola chiave layout\_constraint vengono contrassegnati con il vincolo specificato.
- Gli altri file system vengono contrassegnati come fissi.

Non è possibile modificare il vincolo per i file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento, poiché questi file system devono essere contrassegnati come modificabili. La parola chiave layout\_constraint può essere invece usata per cambiare i valori dim\_minima per i file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento.

**Nota** – Per facilitare la riallocazione dello spazio durante la configurazione automatica, impostare un maggior numero di file system come modificabili o spostabili, in particolare i file system che risiedono sugli stessi dischi di quelli che richiedono più spazio per l'aggiornamento.

*slice* – Specifica la slice del file system a cui si riferisce il vincolo specificato. La slice deve essere specificata nella forma cwtxdysz o cxdysz.

vincolo – Usare uno dei valori seguenti per il file system specificato:

- changeable La funzione di autoconfigurazione può spostare il file system in un'altra posizione e può cambiarne le dimensioni. Il vincolo changeable può essere specificato solo sui file system che vengono attivati dal file /etc/vfstab. La dimensione del file system può essere modificata specificando il valore dim\_minima.
  - Se si contrassegna un file system come modificabile e non si specifica una  $dim\_minima$ , la dimensione minima del file system viene impostata al 10% in più della dimensione minima richiesta. Ad esempio, se la dimensione minima di un file system è di 100 Mbyte, la nuova dimensione verrà impostata a 110 Mbyte. Se viene specificata una  $dim\_minima$ , lo spazio libero restante sottraendo la dimensione minima dalla dimensione originale viene usato per altri file system.
- movable La funzione di autoconfigurazione può spostare il file system in un'altra slice dello stesso disco o di un disco differente. La dimensione del file system rimane invariata.
- available La funzione di autoconfigurazione può riallocare tutto lo spazio del file system. I dati presenti nel file system andranno perduti. Il vincolo available può essere specificato solo per i file system che non vengono attivati dal file /etc/vfstab.
- collapse La funzione di autoconfigurazione sposta e comprime il file system specificato nel file system di livello superiore. L'opzione collapse può essere usata per ridurre il numero di file system di un sistema nel corso dell'aggiornamento. Ad esempio, se un sistema contiene i file system /usr e /usr/share, comprimendo /usr/share il file system verrà spostato in /usr, cioè nel file system di livello superiore. Il vincolo collapse può essere specificato solo per i file system attivati dal file /etc/vfstab.

dim\_minima – Specifica la dimensione del file system dopo la riallocazione dello spazio su disco. L'opzione dim\_minima permette di cambiare la dimensione di un file system. La dimensione del file system può risultare superiore se allo spazio designato viene aggiunto altro spazio non allocato. In ogni caso, la dimensione finale non può essere inferiore a quella specificata. Il valore dim\_minima è opzionale. Questo valore può essere usato solo se il file system è stato contrassegnato come modificabile e la dimensione minima non può essere inferiore a quella richiesta per il contenuto esistente.

#### Esempi:

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

#### Parola chiave locale

locale versione\_locale

**Nota** – La parola chiave locale può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

La parola chiave locale designa i package delle versioni locali che si desidera installare o aggiungere durante l'aggiornamento per la *versione\_locale* specificata. I valori accettati come *versione\_locale* sono gli stessi utilizzati per la variabile d'ambiente \$LANG. Per l'elenco delle versioni locali, vedere il Capitolo 40.

Quando si utilizza la parola chiave locale, considerare i seguenti fattori:

- Se è stata preconfigurata una versione locale predefinita, questa viene installata automaticamente. I package per la lingua inglese vengono installati automaticamente.
- È possibile specificare una parola chiave locale per ogni versione locale da aggiungere al sistema.

### Parola chiave num\_clients

num\_clients numero\_client

Quando si installa un server, viene allocato dello spazio per i file system radice (/) e di swap di ogni client diskless. La parola chiave num\_clients definisce il numero dei client diskless, numero\_client, supportati da un server. Se la parola chiave num\_clients non viene specificata nel profilo, vengono allocati cinque client diskless.

**Nota –** La parola chiave num\_clients può essere usata solo se il system\_type specificato è server.

### Parola chiave package

package nome\_package [switch\_add\_delete]

**Nota** – La parola chiave package può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.

Il nome\_package deve essere specificato nella forma SUNWnome. Per visualizzare informazioni dettagliate sui package e i relativi nomi, usare il comando pkginfo -1.

switch\_add\_delete rappresenta l'opzione add o delete, usata per indicare se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato. Se switch\_add\_delete non viene specificato, viene usato automaticamente il valore add.

**Nota** – Alcuni package sono necessari e non possono essere eliminati. Non è possibile aggiungere o eliminare singoli package di localizzazione con la parola chiave package. Per aggiungere i package di localizzazione, usare la parola chiave locale.

Se si utilizza la parola chiave package per un aggiornamento, il programma JumpStart esegue le seguenti operazioni:

- Tutti i package già presenti sul sistema verranno automaticamente aggiornati.
- Se si specifica *nome\_package* add e *nome\_package* non è installato sul sistema, il package viene installato.
- Se si specifica *nome\_package* delete e *nome\_package* è installato sul sistema, il package viene eliminato *prima* che inizi l'aggiornamento.
- Se si specifica nome\_package delete e nome\_package non è installato sul sistema, il package non viene installato se fa parte di un cluster designato per l'installazione.

### Parola chiave partitioning

partitioning tipo

La parola chiave partitioning definisce il modo in cui i dischi dovranno essere divisi in slice durante l'installazione.

tipo – Usare uno dei valori seguenti:

 default – Il programma JumpStart seleziona i dischi e crea i file system su cui installare il software specificato, fatta eccezione per i file system specificati dalle parole chiave filesys. rootdisk viene selezionato per primo. Se il software specificato non può essere contenuto interamente in rootdisk, il programma JumpStart utilizza altri dischi.

existing – Il programma JumpStart utilizza i file system esistenti sui dischi del sistema. Tutti i file system vengono preservati, ad eccezione di /, /usr, /usr/openwin, /opt e /var. Il programma JumpStart utilizza l'ultimo punto di attivazione del superblocco del file system per determinare quale punto di attivazione rappresenti la slice.

**Nota –** Quando si utilizzano le due parole chiave filesys e partitioning existing, occorre impostare la *dimensione* su existing.

explicit - Il programma JumpStart utilizza i dischi e crea i file system specificati dalle parole chiave filesys. Se si specifica solo il file system radice (/) con la parola chiave filesys, tutto il software di Solaris viene installato in questo file system.

**Nota** – Se si utilizza il valore explicit, occorre usare la parola chiave filesys per specificare i dischi da usare e i file system da creare.

Se la parola chiave partitioning non viene specificata nel profilo, viene usato il tipo di partizionamento default.

### Parola chiave root\_device

root\_device slice

**Nota –** La parola chiave root\_device può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa il disco di root del sistema. Per maggiori informazioni, vedere "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 295.

Quando si aggiorna un sistema, root\_device designa il file system radice (/) e i file system attivati dal suo file /etc/vfstab per l'aggiornamento. La parola chiave root\_device deve essere specificata se il sistema contiene più file system radice (/) aggiornabili. La slice deve essere specificata nella forma cwtxdyszo cxdysz.

#### Esempio:

root\_device c0t0d0s2

Quando si utilizza la parola chiave root\_device, considerare i seguenti fattori:

- Se si specifica root\_device su un sistema con un solo disco, il valore di root\_device e il nome del disco devono coincidere. Inoltre, le parole chiave filesys che specificano il file system radice (/) devono corrispondere a root device.
- Se si sta aggiornando un mirror, il valore specificato per root\_device deve essere un lato del mirror. L'altro lato del mirror viene aggiornato automaticamente.

#### Come viene determinato il disco di root del sistema

Il disco di root del sistema è quello che contiene il file system radice (/). In un profilo, è possibile usare la variabile rootdisk al posto del nome di un disco, che il programma JumpStart imposta come disco di root del sistema. La Tabella 28–6 descrive in che modo il programma JumpStart determina il disco di root del sistema per l'installazione.

**Nota –** Il programma JumpStart determina la dimensione del disco di root del sistema solo durante l'installazione iniziale. Il disco di root del sistema non può essere cambiato durante un aggiornamento.

TABELLA 28-6 Come JumpStart determina il disco di root di un sistema (installazione iniziale)

Fase	Azione
1	Se la parola chiave root_device è specificata nel profilo, il programma JumpStart imposta rootdisk sul dispositivo radice.
2	Se rootdisk non è impostato e la parola chiave boot_device è specificata nel profilo, il programma JumpStart imposta rootdisk sul dispositivo radice.
3	Se rootdisk non è impostato e nel profilo è specificata una voce filesys cwtxdysz dimensione /, il programma JumpStart imposta rootdisk sul disco specificato da questa voce.
4	Se rootdisk non è impostato e nel profilo è specificata una voce rootdisk.sn, il programma JumpStart ricerca nei dischi di sistema, nell'ordine di probe del kernel, un file system radice residente nella slice specificata. Se viene trovato un disco corrispondente, il programma JumpStart imposta rootdisk su quel disco.
5	Se rootdisk non è impostato e nel profilo è specificata la parola chiave partitioning existing, il programma JumpStart ricerca nei dischi di sistema, nell'ordine di probe del kernel, un file system radice esistente. Se non viene trovato un file system radice o ne vengono trovati più di uno, viene generato un errore. Se viene trovato un file system radice, il programma JumpStart imposta rootdisk su quel disco.

**TABELLA 28–6** Come JumpStart determina il disco di root di un sistema (installazione iniziale) (Continua)

minziare)	(Continue)
Fase	Azione
6	Se rootdisk non è impostato, il programma JumpStart imposta questa variabile sul disco in cui è installato il file system radice (/).

### Parola chiave system type

system\_type switch\_tipo

La parola chiave system\_type definisce il tipo di sistema su cui deve essere installato l'ambiente operativo Solaris.

switch\_tipo rappresenta l'opzione standalone o server, usata per indicare il tipo di sistema su cui deve essere installato Solaris. Se la parola chiave system\_type non è specificata in un profilo, viene usato il tipo standalone.

#### Parola chiave usedisk

usedisk nome\_disco ...

Nella configurazione predefinita, se si specifica l'istruzione partitioning default il programma JumpStart utilizza tutti i dischi operativi del sistema. La parola chiave usedisk designa il disco o i dischi che dovranno essere utilizzati da JumpStart. Il nome\_disco deve essere specificato nella forma cxtydz o cydz, ad esempio c0t0d0 o c0d0s0.

Se si specifica usedisk in un profilo, il programma JumpStart utilizza solo i dischi specificati dopo questa parola chiave.

**Nota –** Non è possibile specificare le parole chiave dontuse e usedisk insieme nello stesso profilo.

# Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata

Negli script iniziali e finali è possibile usare una serie di variabili d'ambiente. Ad esempio, uno script iniziale può estrarre la dimensione del disco, SI\_DISKSIZES, e quindi installare o non installare determinati package sul sistema in base alla dimensione effettiva del disco estratta dallo script.

Le informazioni acquisite su un sistema vengono memorizzate in queste variabili d'ambiente, che vengono impostate o meno in base alle parole chiave e ai valori utilizzati nel file rules.

Ad esempio, le informazioni sul sistema operativo già installato su un sistema sono disponibili in SI\_INSTALLED solo dopo l'utilizzo della parola chiave installed.

La Tabella 28–7 descrive queste variabili e i relativi valori.

TABELLA 28-7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione

Variabile d'ambiente	Valore	
CHECK_INPUT	Percorso del file rules nella directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config/rules.	
HOME	Directory home dell'utente root usata durante l'installazione, /tmp/root.	
PATH	Percorso di ricerca della shell usato durante l'installazione, /sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin	
SI_ARCH	Architettura hardware del client di installazione. La variabile SI_ARCH viene impostata quando si utilizza la parola chiave arch nel file rules.	
SI_BEGIN	Nome dello script iniziale, se usato.	
SI_CLASS	Nome del profilo utilizzato per installare il client.	
SI_CONFIG_DIR	Percorso della directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config.	
SI_CONFIG_FILE	Percorso del file rules nella directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config/rules.	
SI_CONFIG_PROG	Il file rules.	
SI_CUSTOM_PROBES_FILE	Il file custom_probes.ok, in cui è possibile definire proprie regole e parole chiave non operative. Il file custom_probes.ok può essere usato per estendere l'elenco delle parole chiave predefinite per le regole, descritte in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 265. Può anche essere usato per estendere l'elenco delle parole chiave non operative, descritte in "Parole chiave non operative e valori" a pagina 299.	
SI_DISKLIST	Elenco separato da virgole dei dischi presenti sul client di installazione. La variabile SI_DISKLIST viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules. Le variabili SI_DISKLIST e SI_NUMDISKS vengono usate per determinare il disco fisico da usare come rootdisk. La variabile rootdisk è descritta in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 295.	
SI_DISKSIZES	Elenco separato da virgole delle dimensioni dei dischi presenti sul client di installazione. La variabile SI_DISKSIZES viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules.	

 TABELLA 28–7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione
 (Continua)

Variabile d'ambiente	Valore	
SI_DOMAINNAME	Nome del dominio. La variabile SI_DOMAINNAME viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave domainname specificato nel file rules.	
SI_FINISH	Nome dello script finale, se usato.	
SI_HOSTADDRESS	Indirizzo IP del client di installazione.	
SI_HOSTID	Indirizzo Ethernet del client di installazione.	
SI_HOSTNAME	Nome host del client di installazione. La variabile SI_HOSTNAME viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave hostname specificato nel file rules.	
SI_INSTALLED	Nome di dispositivo di un disco con un sistema operativo specifico, ad esempio Solaris, SunOS o System V. La variabile SI_INSTALLED viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave installed specificato nel file rules. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.	
SI_INST_OS	Nome del sistema operativo. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.	
SI_INST_VER	Versione del sistema operativo. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.	
SI_KARCH	Architettura del kernel del client di installazione. La variabile SI_KARCH viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave karch specificato nel file rules.	
SI_MEMSIZE	Quantità di memoria fisica presente sul client di installazione. La variabile SI_MEMSIZE viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave memsize specificato nel file rules.	
SI_MODEL	Modello del client di installazione. La variabile SI_MODEL viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave model specificato nel file rules.	
SI_NETWORK	Numero di rete del client di installazione. La variabile SI_NETWORK viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave network specificato nel file rules.	
SI_NUMDISKS	Numero di dischi del client di installazione. La variabile SI_NUMDISKS viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules. Le variabili SI_NUMDISKS e SI_DISKLIST vengono usate per determinare il disco fisico da usare come rootdisk. La variabile rootdisk è descritta in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 295.	

 TABELLA 28–7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione
 (Continua)

Variabile d'ambiente	Valore	
SI_OSNAME	Release del sistema operativo dell'immagine di Solaris 9. Ad esempio, la variabile SI_OSNAME può essere usata in uno script se si desidera installare Solaris sui sistemi basati sulla versione del sistema operativo uguale a quella dell'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2.	
SI_PROFILE	Percorso del profilo nella directory JumpStart attivata. Il percorso è /tmp/install_config/nome_profilo. Se si sta creando un profilo derivato, SI_PROFILE viene impostata sul file /tmp/install.input.	
SI_ROOTDISK	Nome di dispositivo del disco rappresentato dal nome logico rootdisk. La variabile SI_ROOTDISK viene impostata quando la parola chiave disksize o installedè impostata su rootdisk nel file rules.	
SI_ROOTDISKSIZE	Dimensione del disco rappresentato dal nome logico rootdisk. La variabile SI_ROOTDISKSIZE viene impostata quando la parola chiave disksize o installed è impostata su rootdisk nel file rules.	
SI_SYS_STATE	Il file /a/etc/.sysIDtool.state. Questo file può essere modificato in uno script finale in modo da impedire che il programma sysidroot richieda la password di root prima del riavvio del sistema.	
SI_TOTALDISK	Quantità totale di spazio su disco presente sul client di installazione. La variabile SI_TOTALDISK viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave totaldisk specificato nel file rules.	
SHELL	Shell predefinita usata durante l'installazione, /sbin/sh.	
TERM	Tipo di terminale del client di installazione.	
TZ	Fuso orario predefinito specificato nel servizio di denominazione NIS o NIS+.	

# Parole chiave non operative e valori

La Tabella 28–8 descrive le parole chiave usate nelle regole e i relativi equivalenti non operativi.

**Nota –** Le parole chiave non operative devono sempre essere collocate all'inizio del file rules.

TABELLA 28–8 Descrizione delle parole chiave non operative

Parola chiave usata nelle regole	Equivalente non operativo	Descrizione della parola chiave non operativa	
any	Nessuno		
arch	arch	Determina l'architettura del kernel,i386 o SPARC, e imposta SI_ARCH.	
disksize	disks	Restituisce le dimensioni dei dischi di un sistema, espresse in Mbyte, nell'ordine di probe del kernel, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize imposta SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK.	
domainname	domainname	Restituisce il nome di dominio NIS o NIS+ del sistema, se esistente, e imposta ${\tt SI\_DOMAINNAME}$ . La parola chiave domainname restituisce l'output di domainname ( ${\tt 1M}$ ).	
hostaddress	hostaddress	Restituisce l'indirizzo IP del sistema, il primo indirizzo elencato nell'output di ifconfig (1M) -a diverso da lo $0$ , e imposta SI_HOSTADDRESS.	
hostname	hostname	Restituisce il nome host del sistema, corrispondente all'output di uname(1) -n, e imposta SI_HOSTNAME.	
installed	installed	Restituisce il numero di versione dell'ambiente operativo Solaris installato sul sistema e imposta SI_ROOTDISK e SI_INSTALLED.	
		Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione, viene restituita la versione SystemV.	
karch	karch	Restituisce il gruppo di piattaforme del sistema, ad esempio i86pc, sun4m e sun4, e imposta SI_KARCH. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> .	
memsize	memsize	Restituisce la memoria fisica di un sistema, espressa in Mbyte, e imposta SI_MEMSIZE.	
model	model	Restituisce il nome della piattaforma del sistema e imposta SI_MODEL. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> .	
network	network	Restituisce il numero di rete del sistema, che il programma JumpStart determina eseguendo un AND logico tra l'indirizzo IP del sistema e la maschera di sottorete. L'indirizzo IP del sistema la maschera di sottorete vengono ricavati dal primo indirizzo elencato nell'output di ifconfig(1M) -a che sia diverso da lo0. La parola chiave network imposta SI_NETWORK.	
osname	osname	Restituisce la versione e il nome del sistema operativo della release di Solaris residente sul CD e imposta SI_OSNAME.	
		Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione, viene restituita la versione SystemV.	
	rootdisk	Restituisce il nome e la dimensione in Mbyte del disco di root del sistema e imposta SI_ROOTDISK.	

 TABELLA 28–8 Descrizione delle parole chiave non operative
 (Continua)

Parola chiave usata nelle regole	Equivalente non operativo	Descrizione della parola chiave non operativa
totaldisk	totaldisk	Restituisce lo spazio su disco totale del sistema (in Mbyte) e imposta SI_TOTALDISK. Lo spazio su disco totale include tutti i dischi operativi collegati al sistema.

# Solaris Live Upgrade (argomenti)

Questa sezione contiene le istruzioni da seguire per creare e aggiornare un ambiente di boot inattivo con Solaris Live Upgrade e quindi impostarlo come ambiente di boot attivo.

Capitolo 30	Contiene una descrizione introduttiva del processo Solaris Live Upgrade.	
Capitolo 31	Contiene le informazioni da acquisire prima di creare un ambiente di boot.	
Capitolo 32	Contiene le istruzioni da seguire per installare Solaris Live Upgrade, usare i menu e creare un ambiente di boot.	
Capitolo 33	Contiene le istruzioni da seguire per aggiornare il sistema operativo o installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot, rendere attivo l'ambiente di boot e ripristinare il sistema rapidamente in caso di aggiornamento non riuscito.	
Capitolo 34	Contiene istruzioni dettagliate per la manutenzione di un ambiente di boot e la visualizzazione dello stato del sistema.	
Capitolo 35	Contiene alcuni esempi dell'uso di Solaris Live Upgrade.	
Capitolo 36	Contiene un elenco dei comandi di Solaris Live Upgrade.	

# Solaris Live Upgrade (panoramica)

In questo capitolo viene descritto il processo Solaris Live Upgrade.

**Nota –** In questo manuale viene adottato il termine *slice*, ma in alcuni programmi e documenti di Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione.

# Descrizione di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade rappresenta un metodo di aggiornamento del sistema operativo che riduce notevolmente le interruzioni di servizio normalmente associate a questa procedura. È possibile duplicare l'ambiente di boot correntemente in uso e quindi aggiornare la copia generata mantenendo sempre attivo l'ambiente di boot originale. Oppure, anziché eseguire un aggiornamento, è possibile installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot. La configurazione originale del sistema rimane pienamente funzionale e non viene in alcun modo modificata dall'aggiornamento o dall'installazione dell'archivio Solaris Flash. L'ambiente di boot duplicato può essere quindi attivato in sostituzione del precedente riavviando il sistema. Se l'operazione non dovesse riuscire, è possibile rimediare facilmente. È infatti possibile tornare rapidamente all'ambiente di boot originale con un semplice reboot, eliminando le interruzioni di servizio associate al normale processo di test e valutazione.

Solaris Live Upgrade permette di creare copie di un ambiente di boot senza interferire con il sistema in esecuzione per:

- Aggiornare un sistema
- Cambiare la configurazione del disco nel nuovo ambiente di boot modificando il tipo, le dimensioni e la configurazione dei file system

Amministrare più ambienti di boot con immagini differenti. Ad esempio, è
possibile creare un ambiente di boot che contenga le patch correnti e un altro che
contenga una release di aggiornamento.

Prima di usare Solaris Live Upgrade è importante comprendere i concetti principali riguardanti l'amministrazione di sistema. Per informazioni generali sulle attività di amministrazione dei sistemi, quali la gestione dei file system, l'attivazione, il boot e la gestione dello spazio di swap, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

### Processo Solaris Live Upgrade

In questa sezione vengono descritte le operazioni necessarie per creare un ambiente di boot inattivo, aggiornarlo e quindi renderlo attivo.

#### Creazione di un ambiente di boot

La creazione di un ambiente di boot offre un metodo per copiare i file system di importanza critica dall'ambiente di boot attivo a uno nuovo. Il disco viene riorganizzato (se necessario), i file system vengono personalizzati e i file system di importanza critica vengono copiati nel nuovo ambiente di boot.

#### Introduzione ai file system

Solaris Live Upgrade distingue tra due tipi di file system: file system di importanza critica e file system condivisibili. I file system di importanza critica sono richiesti dall'ambiente operativo Solaris e sono punti di attivazione separati nel file vfstab dell'ambiente di boot attivo e in quello dell'ambiente di boot inattivo. Appartengono a questo tipo i file system radice (/), /usr, /var o /opt. Questi file system vengono sempre copiati dall'ambiente originale all'ambiente di boot inattivo. I file system di importanza critica sono non-condivisibili. I file system condivisibili vengono definiti dall'utente, ad esempio /export, e sono rappresentati dallo stesso punto di attivazione nel file vfstab dell'ambiente di boot attivo e in quello dell'ambiente inattivo. Di conseguenza, l'aggiornamento dei file condivisi nell'ambiente di boot attivo si riflette anche sui dati dell'ambiente di boot inattivo. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, i file system condivisibili vengono automaticamente condivisi. È possibile tuttavia specificare una slice di destinazione in cui copiarli. Per informazioni più dettagliate sui file system condivisibili, vedere "Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili" a pagina 325.

Lo spazio di swap è un caso speciale di file system condivisibile. Come negli altri file system di questo tipo, tutte le slice sono già condivise nella configurazione predefinita. È tuttavia possibile specificare una directory di destinazione in cui copiare la slice di swap. A tale scopo, è possibile usare l'interfaccia utente a caratteri oppure operare

dalla riga di comando usando lucreate (1M) con l'opzione - m. Una limitazione è rappresentata dal fatto che la slice di swap non può essere usata da altri ambienti di boot oltre a quello corrente o, se si utilizza l'opzione - s, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo. La slice di swap non è necessaria. Per le procedure di riconfigurazione dello spazio di swap, vedere "Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)" Punto 9, oppure "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)" a pagina 343.

**Nota** – Quando si crea un file system per un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle usate per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide nei file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando lucreate che crei file system separati per / e /kernel, creando così una divisione non valida per il file system radice (/).

#### Copia dei file system

La creazione di un nuovo ambiente di boot richiede la copia dei file system di importanza critica su un'altra slice. Prima di creare il nuovo ambiente di boot occorre preparare il disco in modo appropriato. Controllare che il disco sia formattato correttamente:

- Identificare le slice sufficientemente grandi da contenere i file system da copiare.
- Identificare i sistemi che contengono le directory da condividere, anziché da copiare, tra gli ambienti di boot. Per condividere una directory, è necessario creare un nuovo ambiente di boot con la directory situata su una propria slice. La directory diventa così un file system ed è quindi condivisibile con altri ambienti di boot. Per maggiori informazioni sulla creazione di file system separati da condividere, vedere "Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili" a pagina 325.

Il primo passo per la creazione di un nuovo ambiente di boot consiste nell'identificare una slice non utilizzata in cui sia possibile copiare i file system di importanza critica. Se non è disponibile una slice non utilizzata, o se la slice non soddisfa i requisiti minimi richiesti, è necessario formattare una nuova slice. Per istruzioni su come formattare una slice dai menu, vedere "Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)", Punto 6.

Una volta definita la slice, è possibile riconfigurare i file system del nuovo ambiente di boot prima di copiarli nelle directory. La riconfigurazione, vale a dire la divisione o la combinazione dei file system, rappresenta un metodo semplice per modificare il file vfstab per connettere e disconnettere le directory dei file system. I file system possono essere uniti alle directory di livello superiore specificando lo stesso punto di attivazione, oppure possono essere divisi dalla directory di livello superiore specificando punti di attivazione differenti.

Per le procedure di divisione e unione dei file system, vedere:


- "Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)" Punto 7 oppure Punto 8
- "Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando)" a pagina 341
- "Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando)" a pagina 339

Una volta configurati i file system nell'ambiente di boot inattivo, è possibile avviare la copia automatica. I file system di importanza critica vengono copiati nelle directory designate. I file system condivisibili non vengono copiati ma vengono condivisi. Fa eccezione il caso in cui i alcuni file system vengono designati come da copiare. Quando i file system vengono copiati dall'ambiente di boot attivo a quello inattivo, i file vengono posizionati nelle nuove directory definite. L'ambiente di boot attivo non viene in nessun modo modificato. Per istruzioni sulla creazione di un nuovo ambiente di boot, vedere "Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 331.

Le figure seguenti illustrano vari modi per creare nuovi ambienti di boot.

■ La Figura 30–1 mostra il file system radice (/) copiato in un'altra slice di un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L'ambiente di boot attivo contiene il file system radice (/) in un'unica slice. Il nuovo ambiente di boot è una copia esatta del file system radice (/) in una nuova slice. I file system /swap e /export/home vengono condivisi dall'ambiente di boot attivo e da quello inattivo.

Creazione di un ambiente di boot: copia tra due file system radice (/)




- Versione corrente X
  File system di importanza critica: root (/)
- Versione inattiva X
  File system di importanza critica: root (/) /usr /opt
- File system condivisi

FIGURA 30–1 Creazione di un ambiente di boot inattivo — Copia del file system radice (/)

■ La Figura 30–2 mostra i file system di importanza critica che sono stati divisi e copiati su un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L'ambiente di boot attivo contiene il file system radice (/) in un'unica slice. In questa slice, il file system radice (/) contiene le directory /usr, /var e /opt. Nel nuovo ambiente di boot, il file system radice (/) è diviso e le directory /usr e /opt si trovano in slice separate. I file system /swap e /export/home sono condivisi da entrambi gli ambienti di boot.

Creazione di un ambiente di boot, divisione dei file system



- Versione inattiva X File system di importanza critica: root (/) /usr /opt
- File system condivisi

FIGURA 30-2 Creazione di un ambiente di boot inattivo — Divisione dei file system

La Figura 30–3 mostra i file system di importanza critica che sono stati divisi e copiati nelle slice su un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L'ambiente di boot attivo contiene i file system radice (/), /usr, /var e /opt, ognuno in una propria slice. Nel nuovo ambiente di boot, /usr e /opt sono uniti nel file system radice (/) in un'unica slice. I file system / swap e / export/home sono condivisi da entrambi gli ambienti di boot.

Creazione di un ambiente di boot: unione dei file system





FIGURA 30-3 Creazione di un ambiente di boot inattivo — Unione dei file system

### Aggiornamento di un ambiente di boot

Una volta creato un ambiente di boot, questo rimane invariato finché non si è pronti per aggiornarlo. L'ambiente di boot può essere aggiornato in qualunque momento. Questa procedura infatti non ha effetto sui file dell'ambiente di boot attivo. Sarà poi possibile, al momento opportuno, attivare la nuova release.

La Figura 30–4 illustra l'aggiornamento di un ambiente di boot inattivo. Per istruzioni sull'aggiornamento di un ambiente di boot, vedere il Capitolo 33.

#### Aggiornamento di un ambiente di boot




- Versione corrente X File system di importanza critica: root (/)
- Versione inattiva Y File system di importanza critica: root (/) /usr /opt
- File system condivisi

FIGURA 30-4 Aggiornamento di un ambiente di boot inattivo

Anziché eseguire un aggiornamento, è possibile installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot. La funzione Solaris Flash permette di creare un'unica installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris su un sistema denominato master. Successivamente, tale installazione può essere replicata su altri sistemi, denominati cloni. In questo caso, l'ambiente di boot inattivo è un clone. Per maggiori informazioni sulla funzione di installazione Solaris Flash, vedere il Capitolo 16.

Quando si installa un archivio Solaris Flash su un sistema, l'archivio sostituisce tutti i file dell'ambiente di boot esistente, come accadrebbe eseguendo un'installazione iniziale. La Figura 30–5 illustra l'installazione di un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot inattivo. Per le procedure di installazione degli archivi Solaris Flash, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364.

#### Installazione di un archivio Flash



- Versione corrente X
  File system di importanza critica: root (/)
- ☐ Versione inattiva Y
  File system di importanza critica: root (/) /usr /opt
- File system condivisi

FIGURA 30–5 Installazione di un archivio Solaris Flash

#### Attivazione di un ambiente di boot

Quando si è pronti per passare al nuovo ambiente di boot, è sufficiente attivarlo e riavviare il sistema. Quando si attiva il nuovo ambiente di boot, questo viene reso eseguibile. La prima volta che si avvia un nuovo ambiente di boot, i file vengono sincronizzati con quelli dell'ambiente precedentemente in uso. "Sincronizzazione"

significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Riavviando il sistema, viene attivata la configurazione installata sul nuovo ambiente. L'ambiente di boot originale viene invece reso inattivo. La Figura 30-6 mostra il passaggio da inattivo ad attivo dell'ambiente di boot al riavvio del sistema. Per istruzioni sull'attivazione di un ambiente di boot, vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 370.

#### Attivazione di un ambiente di boot




FIGURA 30-6 Attivazione di un ambiente di boot inattivo

## Ripristino dell'ambiente di boot originale

In caso di problemi, è possibile ripristinare velocemente l'ambiente di boot originale con una semplice procedura di attivazione e reboot. Questa procedura è necessaria se non si riesce ad avviare il sistema dal nuovo ambiente di boot inattivo, se l'ambiente viene avviato ma non funziona correttamente o se non si è soddisfatti del risultato ottenuto.

La procedura di fallback richiede solo il tempo di riavvio del sistema, ed è perciò molto più veloce rispetto al backup e al ripristino dell'ambiente originale. Il nuovo ambiente di boot che non è stato avviato correttamente viene preservato. In questo modo, l'errore può essere analizzato. È possibile ripristinare con il fallback solo l'ambiente di boot che era stato usato da luactivate per attivare quello nuovo.


Per tornare all'ambiente di boot precedente, è possibile procedere nei seguenti modi:

- Se il nuovo ambiente di boot si avvia correttamente ma non si è soddisfatti dei risultati, è possibile eseguire il comando luactivate con il nome dell'ambiente di boot precedente e riavviare il sistema.
- Se il nuovo ambiente di boot non si avvia, occorre avviare l'ambiente di boot precedente in modalità monoutente, eseguire luactivate e riavviare il sistema.
- Se non fosse possibile avviare il sistema in modalità monoutente, sarà necessario eseguire il boot da un disco o da un'immagine di installazione in rete, attivare il file system radice (/) nell'ambiente di boot preesistente, eseguire luactivate e riavviare il sistema.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 375.

La Figura 30-7 mostra lo svolgimento del processo di ripristino.

#### Fallback sull'ambiente di boot originale



- Versione corrente X
  File system di importanza critica: root (/)
- □ Versione inattiva Y
   File system di importanza critica: root (/) /usr /opt
- File system condivisi

FIGURA 30-7 Ripristino dell'ambiente di boot originale

#### Manutenzione di un ambiente di boot

È anche possibile svolgere diverse attività di manutenzione, ad esempio rinominare o eliminare un ambiente di boot. Per istruzioni a riguardo, vedere il Capitolo 34.

# Solaris Live Upgrade (pianificazione)

Questo capitolo descrive i requisiti da verificare e i fattori da considerare prima di installare e utilizzare la funzione Solaris Live Upgrade. Vedere anche le informazioni generali sull'aggiornamento dei sistemi in "Lista di controllo per l'aggiornamento" a pagina 51. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade" a pagina 319
- "Requisiti di spazio per Solaris Live Upgrade" a pagina 320
- "Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade" a pagina 320
- "Indicazioni per la selezione delle slice per i file system" a pagina 323
- "Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto" a pagina 326

# Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade

- Sui sistemi SPARC, è possibile eseguire un aggiornamento dalle release Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8 alle release Solaris 8 o Solaris 9.
- Sui sistemi IA, è possibile eseguire un aggiornamento dalle release Solaris 7 o 8 alle release Solaris 8 o Solaris 9.
- Non è possibile aggiornare i sistemi all'ambiente operativo Solaris 7.
- L'aggiornamento deve essere eseguito verso la stessa release del software Solaris Live Upgrade installato sul sistema corrente. Ad esempio, se nell'attuale ambiente operativo è stato installato Solaris Live Upgrade da Solaris 9, è necessario eseguire l'aggiornamento a Solaris 9.

Solaris Live Upgrade è incluso in Solaris 9, ma se si desidera eseguire un aggiornamento da una release precedente è necessario installare i package di Solaris Live Upgrade nell'ambiente operativo corrente. I package di Solaris Live Upgrade possono essere installati:

- Con il programma di installazione contenuto nel DVD di Solaris 9, nel CD Solaris 9
   Software 2 of 2 o in un'immagine di installazione in rete.
- Con il comando pkgadd. Se si utilizza il comando pkgadd, i package sono SUNWlur e SUNWluu e devono essere installati in questo ordine.

Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 329.

# Requisiti di spazio per Solaris Live Upgrade

Seguire le direttive generali per i requisiti di spazio negli aggiornamenti. Vedere il Capitolo 5.

Per calcolare lo spazio richiesto per creare un ambiente di boot, iniziare la creazione di un nuovo ambiente di boot. La dimensione viene calcolata. A quel punto è possibile interrompere il processo.

Il disco del nuovo ambiente di boot deve poter operare come dispositivo di boot. Per alcuni sistemi sono previste limitazioni riguardo ai dischi utilizzabili come dispositivi di boot. Se necessario, vedere la documentazione del proprio sistema.

# Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade

Le sezioni seguenti descrivono i package richiesti da Solaris Live Upgrade e forniscono informazioni sulle patch consigliate. Per informazioni sull'uso di Solaris Live Upgrade per l'aggiunta di package e patch, vedere "Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade" a pagina 356.



**Avvertenza** – Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere package o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i package o le patch siano conformi alle direttive di packaging avanzate di SVR4. Benché i package Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei package di altri produttori. I package non conformi possono impedire il corretto svolgimento dell'aggiornamento o persino alterare l'ambiente di boot attivo.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta e la rimozione dei package con Solaris Live Upgrade, vedere la pagina man luupgrade( 1M). Per maggiori informazioni sui package richiesti, vedere l'Appendice C.

## Package richiesti

Verificare che l'ambiente operativo installato contenga i package elencati nella tabella seguente, richiesti per l'uso di Solaris Live Upgrade. Se uno o più package elencati per la propria release non sono presenti, usare il comando pkgadd per aggiungerli.

TABELLA 31–1 Package richiesti per Solaris Live Upgrade

Solaris 2.6	Solaris 7	Solaris 8
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap
SUNWadmfw	SUNWadmc	SUNWadmc
SUNWadmc	SUNWlibC	SUNWlibC
SUNWmfrun		SUNWbzip
SUNWloc		
SUNWlibC		

### ▼ Verificare i package presenti sul sistema

• Per ottenere un elenco dei package presenti sul sistema, usare il comando seguente.

% pkginfo [nome\_package]

nome\_package

Designa i package che si desidera controllare

### Verifica del livello delle patch del sistema

Solaris Live Upgrade è progettato per essere installato ed eseguito su più versioni dell'ambiente operativo Solaris. Per operare correttamente, Solaris Live Upgrade richiede le ultime patch raccomandate e le patch di sicurezza per la versione dell'OS in uso. Per informazioni sul livello di revisione corretto per i cluster di patch da applicare alla release di Solaris in uso, accedere a http://sunsolve.sun.com.

# Indicazioni per la creazione dei file system con il comando lucreate

Il comando lucreate, usato con l'opzione -m, specifica quanti e quali file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione -m si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; in questo modo, tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti nell'unico file system specificato dall'opzione -m. Se l'opzione -m viene specificata due volte, vengono creati due file system. Quando si utilizza l'opzione -m per creare i file system, occorre ricordare quanto segue:

- E necessario specificare una sola opzione -m per il file system radice (/) del nuovo ambiente di boot. Se si esegue lucreate senza l'opzione -m, viene visualizzato il menu di configurazione. Questo menu permette di personalizzare il nuovo ambiente di boot redirigendo i file su nuovi punti di attivazione.
- I file system di importanza critica presenti nell'ambiente di boot corrente che non vengono specificati con un'opzione -m vengono uniti nel file system creato al livello superiore.
- Nel nuovo ambiente di boot vengono creati solo i file system specificati con l'opzione -m. Se l'ambiente di boot corrente contiene più file system e si desidera avere lo stesso numero di file system in quello nuovo, è necessario specificare un'opzione -m per ogni file system da creare. Ad esempio, se si dispone dei file system radice (/), /opt e /var, occorrerà usare un'opzione -m per ogni file system del nuovo ambiente di boot.
- I punti di attivazione non possono essere duplicati. Ad esempio, non è possibile creare due file system radice (/).

# Indicazioni per la selezione delle slice per i file system

Quando si crea un file system per un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle usate per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide per i file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando lucreate che crei file system separati per / e /kernel, creando così una divisione non valida per il file system radice (/).

Durante il ripartizionamento dei dischi, evitare di sovrapporre le slice. In tal caso, infatti, il nuovo ambiente di boot verrà creato senza errori ma, una volta attivato, non permetterà di avviare il sistema. I file system sovrapposti possono risultare danneggiati.

Perché Solaris Live Upgrade operi correttamente, è necessario che il file vfstab dell'ambiente di boot attivo abbia un contenuto valido con almeno una voce per il file system radice (/).

# Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/)

Quando si crea un ambiente di boot inattivo, occorre identificare la slice in cui copiare il file system radice (/). Per selezionare tale slice, usare i criteri seguenti. La slice deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere una slice da cui sia possibile eseguire il boot.
- Deve avere la dimensione minima consigliata.
- Non può essere un volume Veritas VxVM.
- Può occupare dischi fisici differenti o lo stesso disco come file system radice (/) attivo.
- Se si utilizza un sistema sun4m, il file system radice (/) non deve superare la dimensione di 2 Gbyte.

Il menu Scelte mostra la maggior parte delle slice disponibili per la creazione di un ambiente di boot inattivo. Alcune slice sono libere ma non disponibili come opzioni, ad esempio i volumi Veritas VxVM o i metadevice di Solaris Volume Manager.

# Scelta delle slice per i mirror e i metadevice da usare come file system radice (/)

Solaris Live Upgrade può essere usato su sistemi che utilizzano i metadevice di Solaris Volume Manager o i volumi VxVM di Veritas Volume Manager. L'ambiente di boot di origine può essere contenuto in qualunque combinazione di slice fisiche, metadevice di Solaris Volume Manager o volumi di Veritas Volume Manager. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, la slice scelta per il file system radice (/) può essere una slice di un disco fisico oppure un metadevice di Solaris Volume Manager. Se si sceglie un metadevice di Solaris Volume Manager, occorre usare una stripe con un solo disco oppure un mirror di una stripe monodisco. Per maggiori dettagli, vedere metaroot(1M).

*Non* è possibile usare un volume Veritas VxFS per il file system radice (/) del nuovo ambiente di boot. Per i file system diversi da quello radice (/), è possibile usare una slice di un disco fisico, un metadevice di Solaris Volume Manager o un volume Veritas VxFS.

La Tabella 31–2 descrive le configurazioni possibili per creare un ambiente di boot usando metadevice o volumi.

TABELLA 31-2 Slice accettate per i metadevice o i volumi

Prodotto	Slice di origine	Se la destinazione è un metadevice per un file system radice (/)	Se la destinazione non è un file system radice (/), ma viene usata per /usr, /var o /opt
Solaris Volume Manager	Per il file system radice (/), l'origine può essere un metadevice o una slice fisica.	Il file system radice (/) deve essere una stripe con un solo disco oppure un mirror in una stripe con un solo disco.	Gli altri file system possono essere slice fisiche o metadevice.
Veritas VxVM Volume Manager	Per il file system radice (/), l'origine può essere un volume o una slice fisica.	Il file system radice (/) non può essere un volume VxVM; il file system radice (/) deve essere una slice fisica.	Gli altri file system possono essere slice fisiche o volumi.

Quando si crea un nuovo ambiente di boot, il comando lucreate -m riconosce solo i seguenti tre tipi di dispositivo:

- Le slice fisiche nella forma /dev/dsk/cnumtnumdnumsnum
- I metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
- I volumi Veritas VxFS nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume

L'utilizzo di ambienti di boot che includono metadevice o volumi ha alcune conseguenze sull'aggiornamento o l'installazione di un archivio flash. Per maggiori informazioni vedere "Aggiornamento di metadevice e volumi" a pagina 355.

**Nota** – In caso di problemi nell'aggiornamento con Veritas VxVM, vedere "Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm" a pagina 448.

## Indicazioni per la scelta della slice per il file system swap

La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione -s, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.

## Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili

Solaris Live Upgrade copia l'intero contenuto di una slice nella slice designata del nuovo ambiente di boot. In alcuni casi, tuttavia, può essere più comodo condividere i file system di grandi dimensioni tra gli ambienti di boot anziché copiarli fisicamente, in modo da occupare meno spazio e velocizzare le operazioni. I file system di importanza critica per l'ambiente operativo, ad esempio il file system radice (/) e /var, devono essere copiati. I file system come /home non sono di importanza critica e possono essere condivisi tra gli ambienti di boot. I file system condivisibili devono essere definiti dall'utente e trovarsi su slice di swap separate nell'ambiente di boot attivo e in quello inattivo. Il disco può essere riconfigurato in vari modi a seconda delle esigenze.

- È possibile ripartizionarlo prima di creare il nuovo ambiente di boot e collocare il file system condivisibile in una propria slice. Ad esempio, se i file system radice (/), /var e /home si trovano tutti nella stessa slice, è possibile riconfigurare il disco e collocare /home in una propria slice. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, /home viene automaticamente condiviso con il nuovo ambiente di boot.
- Se si desidera condividere una directory, è necessario collocarla in una slice separata. La directory diventa così un file system condivisibile con un altro ambiente di boot. Il comando lucreate con l'opzione -m permette di creare un nuovo ambiente di boot e di collocare una directory in una propria slice. Tuttavia, il nuovo file system non può ancora essere condiviso con l'ambiente di boot originale. A tale scopo, occorre eseguire il comando lucreate con l'opzione -m e creare un altro ambiente di boot. I due ambienti di boot nuovi potranno condividere la directory.

Ad esempio, se si desidera eseguire un aggiornamento da Solaris 8 a Solaris 9 e condividere il file system /home, è possibile eseguire il comando lucreate con l'opzione -m per creare una release Solaris 8 con /home come file system separato in una propria slice. Occorre quindi eseguire nuovamente il comando lucreate con l'opzione -m per duplicare questo ambiente di boot. Questo terzo ambiente di boot potrà quindi essere aggiornato a Solaris 9. Il file system /home verrà condiviso tra le release Solaris 8 e Solaris 9.

Per una descrizione dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere "Creazione di un ambiente di boot" a pagina 306.

## Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto

Se l'interfaccia a caratteri viene visualizzata da un sistema remoto, ad esempio attraverso una linea tip, è necessario impostare la variabile d'ambiente TERM su VT220. Inoltre, se si utilizza il Common Desktop Environment (CDE), occorre impostare la variabile TERM sul valore dtterm anziché xterm.

# Uso di Solaris Live Upgrade per creare un ambiente di boot (procedure)

Questo capitolo spiega come installare Solaris Live Upgrade, usare i menu e creare un ambiente di boot. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Le interfacce di Solaris Live Upgrade" a pagina 327
- "Uso dei menu di Solaris Live Upgrade" a pagina 328
- "Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot" a pagina 329
- "Installazione di Solaris Live Upgrade" a pagina 329
- "Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)" a pagina 330
- "Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 331

### Le interfacce di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade può essere usato con un'interfaccia utente a caratteri o dalla riga di comando. Il contenuto e la sequenza delle istruzioni sono uguali sia per l'esecuzione dall'interfaccia a caratteri che per quella dalla riga di comando. Le sezioni seguenti contengono le procedure da seguire per entrambi i metodi di esecuzione. L'interfaccia a caratteri non permette di accedere a tutte le funzioni di Solaris Live Upgrade. Per l'elenco dei comandi e una descrizione delle funzioni, vedere il Capitolo 36. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine man dei singoli comandi.

L'interfaccia utente a caratteri viene eseguita in lingua inglese nelle versioni locali multibyte e in quelle a 8 bit.

### Uso dei menu di Solaris Live Upgrade



FIGURA 32-1 Menu principale di Solaris Live Upgrade

Per spostarsi nei menu dell'interfaccia utente a caratteri di Solaris Live Upgrade si utilizzano i tasti a freccia e i tasti funzione. I tasti a freccia permettono di spostarsi in alto e in basso prima di operare una selezione o di posizionare il cursore in un campo. Per eseguire le operazioni si utilizzano invece i tasti funzione. Al di sotto del menu sono visualizzati alcuni rettangoli neri che rappresentano i tasti funzione della tastiera. Il primo rettangolo rappresenta il tasto F1, il secondo il tasto F2, ecc. I rettangoli attivi contengono il nome della funzione corrispondente, ad esempio Salva. Il menu di configurazione presenta, al posto dei rettangoli, il numero del tasto funzione accompagnato dall'azione corrispondente.

- Il tasto F3 è sempre associato all'azione SALVA ed esegue l'operazione per quel menu
- Il tasto F6 è sempre ANNULLA ed esce dal menu senza salvare le modifiche.
- Le azioni associate agli altri tasti funzione cambiano a seconda del menu.

Nel corso delle procedure qui descritte può essere richiesta la pressione di un tasto funzione. Se i tasti funzione della tastiera non operano correttamente con i menu di Solaris Live Upgrade, usare la combinazione Control-F seguita dal numero appropriato.

### Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot

TABELLA 32-1 Mappa delle attività: Uso di Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installazione dei package di Solaris Live Upgrade	Installare i package nell'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8	"Installazione di Solaris Live Upgrade" a pagina 329
Avvio di Solaris Live Upgrade	Avviare il menu principale di Solaris Live Upgrade	"Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)" a pagina 330
Creazione di un ambiente di boot	Copiare e riconfigurare i file system in un ambiente di boot inattivo	"Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 331

### Installazione di Solaris Live Upgrade

Se si sta eseguendo un aggiornamento dall'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8, occorre installare i package di Solaris Live Upgrade nell'ambiente operativo corrente.

### ▼ Installare Solaris Live Upgrade

- 1. Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 2. Eseguire il programma di installazione per il supporto utilizzato.
  - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.
    - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tool/Installers
    - # ./liveupgrade20

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

• Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.

#### % ./installer

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

- 3. Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.
- 4. Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.
- 5. Scegliere il software da installare.
  - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
  - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
- 6. Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.

## Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)

Qui di seguito è descritta la procedura da seguire per avviare e arrestare il programma Solaris Live Upgrade.

### ▼ Aprire i menu di Solaris Live Upgrade

**Nota** – Se l'interfaccia a caratteri viene visualizzata da un sistema remoto, ad esempio attraverso una linea tip, è necessario impostare la variabile d'ambiente TERM su VT220. Inoltre, se si utilizza il Common Desktop Environment (CDE), occorre impostare la variabile TERM sul valore dtterm anziché xterm.

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:
  - # /usr/sbin/lu

Viene visualizzato il menu principale di Solaris Live Upgrade.



FIGURA 32–2 Menu principale di Solaris Live Upgrade

- ▼ Chiudere i menu di Solaris Live Upgrade
  - Dal menu principale, selezionare Exit.

### Creazione di un nuovo ambiente di boot

Solaris Live Upgrade può essere usato con i menu o dalla riga di comando. In questa sezione sono documentate le procedure per entrambi i tipi di interfaccia. Queste procedure, tuttavia, non esauriscono le possibilità d'uso di Solaris Live Upgrade. Per maggiori informazioni sui comandi, vedere il Capitolo 36 e le pagine man appropriate.

La creazione di un ambiente di boot consente di copiare i file system di importanza critica dall'ambiente di boot attivo a uno nuovo. Il menu Create, il sottomenu Configuration e il comando lucreate permettono di riorganizzare il disco, di personalizzare i file system e di copiare i file system di importanza critica nel nuovo ambiente di boot.

Prima di copiare i file system nel nuovo ambiente di boot, è possibile personalizzarli in modo che le directory dei file system di importanza critica vengano unite alla directory di livello superiore o divise dalla directory di livello superiore. I file system

definiti dall'utente (condivisibili) vengono automaticamente condivisi tra gli ambienti di boot. Se necessario, tuttavia, i file system condivisibili possono essere copiati. Lo spazio di swap è un file system condivisibile che può essere diviso o combinato. Per una descrizione generale dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere "Creazione di un ambiente di boot" a pagina 306.

Questa sezione contiene le seguenti procedure:

- "Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)" a pagina 332
- "Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)" a pagina 337
- "Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando)" a pagina 339
- "Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando)" a pagina 341
- "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)" a pagina 343
- "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando)" a pagina 345
- "Creare un ambiente di boot e copiare un file system condivisibile (riga di comando) " a pagina 347
- "Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)"
- "Creare un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)" a pagina 350

### Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

1. Dal menu principale, selezionare Create.

Viene visualizzato il sottomenu "Create a Boot Environment".

2. Inserire il nome dell'ambiente di boot attivo (se necessario) e del nuovo ambiente di boot e confermare. Il nome dell'ambiente di boot attivo è richiesto solo la prima volta che si crea un ambiente di boot.

Il nome dell'ambiente di boot non può superare la lunghezza di 30 caratteri, può contenere solo caratteri alfanumerici e non può contenere caratteri multibyte.

```
Name of Current Boot Environment:
                                      solaris8
Name of New Boot Environment:
                                solaris9
```

3. Per salvare le modifiche, premere F3.

Viene visualizzato il menu di configurazione.




FIGURA 32-3 Menu di configurazione di Solaris Live Upgrade

Il menu di configurazione è strutturato come segue:

- L'ambiente di boot originale si trova nella parte superiore dello schermo, mentre l'ambiente di boot da creare compare nella parte inferiore.
- Il campo Device contiene le seguenti informazioni:
  - Il nome del disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum.
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume.
  - L'area per la selezione del file system di importanza critica rimane vuota finché non viene selezionato un file system. I file system di importanza critica, come /usr, /var o /opt, possono essere divisi o uniti al file system radice (/).
  - I file system condivisibili, come /export o il file system di swap, vengono visualizzati nel campo Device. Questi file system presentano lo stesso punto di attivazione sia nell'ambiente di boot di origine che in quello di destinazione. Lo spazio di swap predefinito è condiviso, ma è possibile dividere e unire (aggiungere e rimuovere) le slice di swap desiderate.
    - Per una descrizione generale dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere "Creazione di un ambiente di boot" a pagina 306.
- Il campo FS\_Type permette di cambiare il tipo di file system. Il tipo di file system può essere:
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap.

■ ufs, indicante un file system UFS

#### 4. (Opzionale) È sempre possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare le informazioni visualizzate sullo schermo in un file ASCII, premendo F5.
- Scorrere l'elenco dei file system, premendo Control-X.
   È quindi possibile spostarsi tra i file system dell'ambiente di boot attivo e quelli dell'ambiente nuovo.
- Uscire dal menu di configurazione premendo F6.
  - Se ci si trova nel menu di configurazione, le modifiche non vengono salvate e i file system non vengono modificati.
  - Se ci si trova in uno dei sottomenu, viene ripresentato il menu di configurazione.

#### 5. Selezionare una slice disponibile premendo F2.

Il menu Choices presenta le slice disponibili sul sistema per il campo su cui è posizionato il cursore. Il menu presenta un campo Slice e un campo FS\_Type per il file system.

#### Usando i tasti freccia, posizionare il cursore in un campo per selezionare una slice o un tipo di file system.

- Posizionando il cursore nel campo Slice, vengono visualizzate tutte le slice libere. Per il file system radice (/), vengono presentate solo le slice libere che rispondono ai requisiti prestabiliti per questo file system. Vedere "Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/)" a pagina 323.
- Posizionando il cursore nel campo FS\_Type, vengono presentati tutti i tipi di file system disponibili.
- Le slice in grassetto possono essere selezionate per il file system corrente. La dimensione della slice viene calcolata sommando la dimensione del file system più un 30% di margine per l'aggiornamento.
- Le slice che non appaiono in grassetto sono troppo piccole per supportare il file system in oggetto. Per ripartizionare un disco, vedere il Punto 6.

#### b. Premere Return per selezionare una slice.

La slice viene inserita nel campo Slice, oppure il tipo di file system viene aggiornato nel campo FS\_Type.

### 6. (Opzionale) Se le slice disponibili non soddisfano i requisiti minimi, per ripartizionare i dischi disponibili occorre premere F4.

Viene visualizzato il menu di configurazione delle slice di Solaris Live Upgrade.

Viene eseguito il comando format, che permette di creare nuove slice. Seguire le istruzioni visualizzate per creare una nuova slice. Per informazioni sul comando format, vedere la relativa pagina man.

All'interno del menu, usare i tasti freccia per spostarsi tra i campi Device e FS\_Type. Il campo Size (Mbyte) viene compilato automaticamente in base ai dispositivi selezionati

#### a. Per liberare un dispositivo, premere Control-D.

La slice viene resa disponibile e appare nel menu Choices.

- b. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.
- 7. (Opzionale) La divisione dei file system di importanza critica comporta l'utilizzo di punti di attivazione separati. Per dividere un file system, procedere come segue: (per unire due file system, vedere il Punto 8).
  - a. Selezionare il file system da dividere.

È possibile dividere o escludere file system come /usr, /var o /opt dalle relative directory di livello superiore.

**Nota** – Quando si crea un file system per un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle usate per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide nei file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando lucreate che crei file system separati per / e /kernel, creando così una divisione non valida per il file system radice (/).

- b. Premere F8.
- c. Inserire il nome del file system per il nuovo ambiente di boot, ad esempio:

Inserire la directory che sarà un file system separato sul nuovo BE: /opt Una volta verificato il nuovo file system, sullo schermo compare una nuova riga.

d. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.

Viene visualizzato il menu di configurazione.

8. (Opzionale) L'unione di due file system comporta l'utilizzo dello stesso punto di attivazione. Per unire un file system alla directory di livello superiore:

(Per dividere i file system, vedere il Punto 7.)

a. Selezionare il file system da unire.

È possibile unire file system come /usr, /var o /opt con le relative directory di livello superiore.

b. Premere F9.

Vengono visualizzati i file system che verranno combinati, ad esempio:

/opt sarà unita con /.

- c. Premere Return.
- d. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.

Viene visualizzato il menu di configurazione.

#### 9. (Opzionale) Decidere se aggiungere o rimuovere le slice di swap.

- Se si desidera dividere una slice di swap e collocare spazio di swap in una nuova slice, continuare con il Punto 10.
- Se si desidera rimuovere una slice di swap, continuare con il Punto 11.

#### 10. (Opzionale) Per dividere una slice di swap, procedere come segue:

- a. Nel campo Device, selezionare la slice di swap che si desidera dividere.
- b. Premere F8.
- c. Al prompt, digitare:

```
Inserire la directory che sarà un file system separato sul nuovo BE: swap
```

d. Premere F2 CHOICES.

Il menu Choices presenta le slice disponibili per lo swap.

e. Selezionare la slice da utilizzare per lo swap.

La slice viene inserita nel campo Device ed è disponibile come slice di swap.

#### 11. (Opzionale) Per rimuovere una slice di swap, procedere come segue:

- a. Nel campo Device, selezionare la slice di swap che si desidera rimuovere.
- b. Premere F9.
- c. Al prompt, digitare y.

```
La slice /dev/dsk/c0t4d0s0 non sarà una partizione di swap. Confermare? [y, n]: y La slice swap viene rimossa.
```

### 12. Decidere se creare l'ambiente di boot ora o rinviarne la creazione a un momento successivo:

■ Premere F3 per creare subito il nuovo ambiente di boot.

La configurazione viene salvata e la schermata di configurazione viene chiusa. I file system vengono copiati, l'ambiente viene reso utilizzabile per il boot e viene creato un ambiente di boot inattivo.

La creazione di un ambiente di boot può richiedere più di un'ora, a seconda della configurazione del sistema. Viene quindi visualizzato il menu principale di Solaris Live Upgrade.

■ Se si preferisce rinviare la creazione a un momento successivo, digitare y, quindi inserire un'ora di inizio e un indirizzo di email, come nell'esempio seguente.

```
Do you want to schedule the copy? \gamma Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
```

Enter the address to which the copy log should be mailed: utente@dominio.it

Il completamento della procedura verrà comunicato via posta elettronica.

Per informazioni sui formati disponibili per l'ora, vedere la pagina man di at(1).

È possibile pianificare una sola attività alla volta.

Terminata la procedura di creazione, l'ambiente di boot inattivo è pronto per essere aggiornato. Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)

Il comando lucreate, usato con l'opzione -m, specifica quanti e quali file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione -m si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; in questo modo, tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti nell'unico file system specificato dall'opzione -m. Se l'opzione -m viene specificata due volte, vengono creati due file system. Quando si utilizza l'opzione -m per creare i file system, occorre ricordare quanto segue:

- È necessario specificare una sola opzione -m per il file system radice (/) del nuovo ambiente di boot. Se si esegue lucreate senza l'opzione -m, viene visualizzato il menu di configurazione. Questo menu permette di personalizzare il nuovo ambiente di boot redirigendo i file su nuovi punti di attivazione.
- I file system di importanza critica presenti nell'ambiente di boot corrente che non vengono specificati con un'opzione -m vengono uniti nel file system creato al livello superiore.
- Nel nuovo ambiente di boot vengono creati solo i file system specificati con l'opzione -m. Se l'ambiente di boot corrente contiene più file system e si desidera avere lo stesso numero di file system in quello nuovo, è necessario specificare un'opzione -m per ogni file system da creare. Ad esempio, se si dispone dei file system radice (/), /opt e /var, occorrerà usare un'opzione -m per ogni file system del nuovo ambiente di boot.
- I punti di attivazione non possono essere duplicati. Ad esempio, non è possibile creare due file system radice (/).

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Per creare il nuovo ambiente di boot, digitare:

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -c nome_BE \
-m punto_att:disp:tipo_fs [-m punto_att:disp:tipo_fs] -n nome_BE
```

-A 'descrizione\_BE '

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

-c nome\_BE

Assegna il nome specificato all'ambiente di boot attivo. Questa opzione è richiesta solo per la creazione del primo ambiente di boot. Se si esegue lucreate per la prima volta e si omette l'opzione -c, viene richiesto di inserire un nome per l'ambiente di boot attivo. Se si utilizza l'opzione -c dopo la creazione del primo ambiente di boot, si riceve un messaggio di errore.

-m punto\_att:disp:tipo\_fs
[-m...]

Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di –m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino
     (-)

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico nel sistema.

#### ESEMPIO 32-1 Creazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot attivo è denominato primo\_disco. I punti di attivazione dei file system vengono designati con l'opzione -m. Vengono creati due file system, / e /usr. Il nome del nuovo ambiente di boot è secondo\_disco. Al nome secondo\_disco viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001. Nel nuovo ambiente di boot secondo\_disco, il file system di swap viene automaticamente condiviso dall'ambiente di origine, primo\_disco.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n secondo disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando)

**Nota –** Il comando lucreate, usato con l'opzione -m, specifica quanti e quali file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione -m si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti in un unico file system. Se l'opzione -m viene specificata due volte, vengono creati due file system.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -m punto_att:disp:tipo_fs \
[-m punto_att:disp:tipo_fs] -m punto_att:merged:tipo_fs -n nome_BE
```

-A descrizione\_BE

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere. -m punto\_att:disp:tipo\_fs [-m...] Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo disp è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32-2 Creazione di un ambiente di boot e unione dei file system (riga di comando)

In questo esempio, i file system dell'ambiente di boot corrente sono il file system radice (/), /usr e /opt . Il file system /opt viene combinato con quello di livello superiore, /usr. Il nome del nuovo ambiente di boot è secondo\_disco. Al nome secondo\_disco è associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n secondo disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando)

**Nota** – Quando si crea un file system per un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle usate per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide nei file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando lucreate che crei file system separati per / e /kernel, creando così una divisione non valida per il file system radice (/).

Quando si divide una directory in più punti di attivazione, i collegamenti fisici non vengono mantenuti tra i file system. Ad esempio, se /usr/lavori1/file è collegato a /usr/lavori2/file, e /usr/lavori1 e /usr/lavori2 vengono divisi in file system separati, il collegamento tra i due file non viene mantenuto. Il comando lucreate genera un messaggio di avvertimento e al posto del precedente collegamento fisico viene creato un collegamento simbolico.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -m punto_att:disp:tipo_fs \
[-m punto_att:disp:tipo_fs] -n nuovo_BE
```

-A'descrizione BE'

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere. -m punto\_att:disp:tipo\_fs [-m...] Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo disp è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il nome\_BE deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32-3 Creazione di un ambiente di boot e divisione dei file system (riga di comando)

In questo esempio, il comando precedente divide il file system radice (/) su più slice nel nuovo ambiente di boot. Si supponga che nell'ambiente di boot di origine i file system /usr, /var e /opt si trovino tutti nel file system radice (/): /dev/dsk/c0t0d0s0 /.

Nel nuovo ambiente di boot, si desidera separare /usr, /var e /opt e attivarli in slice indipendenti, come segue:

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

Al nome dell'ambiente di boot, secondo\_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0tld0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0tld0s7:ufs \
```

**ESEMPIO 32–3** Creazione di un ambiente di boot e divisione dei file system (riga di comando) (*Continua*)

```
-m /var:/dev/dsk/c0tld0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0tld0s5:ufs \ -n secondo disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)

Le slice di swap vengono automaticamente condivise tra gli ambienti di boot. Se lo spazio di swap *non* viene specificato con l'opzione -m, l'ambiente di boot corrente e quello inattivo condividono le stesse slice di swap. Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap del nuovo ambiente di boot, usare l'opzione -m per aggiungere o rimuovere le slice di swap desiderate nel nuovo ambiente.

**Nota** – La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione – s, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.

È possibile creare un ambiente di boot con le slice di swap esistenti e quindi modificare il file vfstab dopo la creazione.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -m punto_att:disp:tipo_fs \
-m -:disp:swap -n nome_BE
```

-A'descrizione\_BE'

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

-m punto\_att:disp:tipo\_fs [-m...] Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo disp è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico.

Il nuovo ambiente di boot viene creato con lo spazio di swap in una slice o su un dispositivo differente.

**ESEMPIO 32–4** Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot corrente contiene il file system radice (/) su /dev/dsk/c0t0d0s0 e il file system di swap su /dev/dsk/c0t0d0s1. Il nuovo ambiente di boot copia il file system radice (/) su /dev/dsk/c0t4d0s0 e utilizza sia /dev/dsk/c0t0d0s1 che /dev/dsk/c0t4d0s1 come slice di swap. Al nome dell'ambiente di boot, secondo\_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n secondo disco
```

Le due assegnazioni dello spazio di swap diventano effettive solo dopo l'esecuzione del boot da secondo\_disco. Se si deve utilizzare un lungo elenco di slice di swap, usare l'opzione - M. Vedere "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando)" a pagina 345.

**ESEMPIO 32–4** Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap (riga di comando) (Continua)

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando)

Se si dispone di numerose slice di swap, è utile crearne un elenco. Il comando lucreate utilizzerà questo elenco per creare le slice di swap nel nuovo ambiente di boot.

**Nota** – La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione – s, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.

Creare un elenco delle slice di swap da utilizzare nel nuovo ambiente di boot. La
posizione e il nome del file con l'elenco possono essere definiti dall'utente. In
questo esempio, il file /etc/lu/sliceswap contiene un elenco di dispositivi e
slice:

```
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap

-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap

-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap

-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap

-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap

-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap

-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

#### 2. Digitare:

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -m punto_att:disp:tipo_fs \
-M elenco_slice -n nome_BE
```

-A 'descrizione\_BE'

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere. -m punto\_att:disp:tipo\_fs [-m...] Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo disp è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *tipo\_fs* è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-M elenco\_slice

Elenco delle opzioni -m, riunite nel file *elenco\_slice*. Specificare questi argomenti nel formato specificato per -m. Le righe di commento, precedute dal simbolo del cancelletto (#), vengono ignorate. L'opzione -M è utile quando l'ambiente di boot contiene numerosi file system. Si noti che è possibile combinare le opzioni -m e -M. Ad esempio, è possibile memorizzare le slice di swap in *elenco\_slice* e specificare la slice radice (/) e la slice /usr con l'opzione -m.

Le opzioni -m e -M supportano l'assegnazione di più slice a uno stesso punto di attivazione. Nell'elaborazione di queste slice, lucreate ignora le slice non disponibili e seleziona la prima slice disponibile.

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico.

**ESEMPIO 32–5** Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap usando un elenco (riga di comando)

In questo esempio, lo spazio di swap del nuovo ambiente di boot è rappresentato dall'elenco di slice specificato nel file /etc/lu/sliceswap. Al nome secondo\_disco è associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n secondo disco
```

**ESEMPIO 32–5** Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap usando un elenco (riga di comando) (Continua)

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot e copiare un file system condivisibile (riga di comando)

Se si desidera copiare un file system condivisibile nel nuovo ambiente di boot, specificare il punto di attivazione da copiare con l'opzione -m. Diversamente, i file system condivisibili vengono automaticamente condivisi e mantengono lo stesso punto di attivazione nel file vfstab. Qualunque modifica apportata a un file system condivisibile viene applicata ad entrambi gli ambienti di boot.

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Creare l'ambiente di boot.

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -c nome_BE \
[-m ] punto_att:disp:tipo_fs -n nome_BE
```

-A'descrizione\_BE'

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

-m punto\_att:disp:tipo\_fs [-m...] Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo disp è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico.

**ESEMPIO 32-6** Creazione di un ambiente di boot e copia di un file system condivisibile (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot corrente contiene i file system radice (/) e /home. Nel nuovo ambiente di boot, il file system radice (/) viene diviso in due file system, / e /usr. Il file system /home viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Al nome dell'ambiente di boot, secondo\_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n secondo disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)

Il comando lucreate crea un ambiente di boot basato sui file system dell'ambiente di boot attivo. Se si desidera creare un ambiente di boot basato su un ambiente di boot diverso da quello attivo, usare lucreate con l'opzione -s.

**Nota** – Se, dopo avere attivato il nuovo ambiente di boot, si desidera tornare indietro, si può tornare solo all'ultimo ambiente di boot attivo, non all'ambiente di origine su cui è stato basato quello nuovo.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Creare l'ambiente di boot.

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -s nome_BE_di_origine
-m punto_att:disp:tipo_fs -n nome_BE
```

-A'descrizione\_BE' (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot

associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque

lunghezza e contenere qualunque carattere.

- s nome\_BE\_di\_origine Specifica l'ambiente di boot di origine su cui è basato quello nuovo.

Non corrisponde all'ambiente di boot attivo.

-m punto\_att:disp:tipo\_fs
[-m...]

Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *tipo\_fs* è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n nome\_BE

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32-7 Creazione di un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un ambiente di boot basato sul file system radice (/) dell'ambiente di boot di origine terzo\_disco. Terzo\_disco non è l'ambiente di boot attivo. Al nome del nuovo ambiente di boot, secondo\_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -s terzo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n secondo disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

### ▼ Creare un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)

Il comando lucreate crea un ambiente di boot basato sui file system dell'ambiente di boot attivo. Il comando lucreate con l'opzione -s crea molto velocemente un ambiente di boot vuoto che può essere usato per installare un archivio Flash.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Creare l'ambiente di boot vuoto.

```
# lucreate -A 'nome_BE' -s - \
-m punto_att:disp:tipo_fs -n nome_BE
```

-A 'descrizione\_BE '

(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome\_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

-s-

Specifica la creazione di un ambiente di boot vuoto.

-m punto\_att:disp:tipo\_fs
[-m...]

Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per punto\_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome\_volume
  - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per tipo\_fs è possibile specificare:
  - ufs, indicante un file system UFS
  - vxfs, indicante un file system Veritas
  - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).

-n  $nome\_BE$ 

Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome\_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32-8 Creazione di un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un ambiente di boot senza file system. Al nome del nuovo ambiente di boot, secondo\_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.

```
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n secondo_disco
```

ESEMPIO 32-8 Creazione di un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando) (Continua)

Una volta creato l'ambiente di boot vuoto, è possibile installare e attivare (rendere avviabile) un archivio Flash. Vedere il Capitolo 33.

# Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure)

Questo capitolo spiega come usare Solaris Live Upgrade per aggiornare e attivare un ambiente di boot inattivo. Spiega inoltre come ripristinare il sistema in caso di problemi nell'attivazione. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 354
- "Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 354
- "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364
- "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 370
- "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 375

Solaris Live Upgrade può essere usato con i menu o dalla riga di comando. In questa sezione sono documentate le procedure per entrambi i tipi di interfaccia. Queste procedure, tuttavia, non esauriscono le possibilità d'uso di Solaris Live Upgrade. Per maggiori informazioni sui comandi, vedere il Capitolo 36 e le pagine man appropriate.

### Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot

TABELLA 33-1 Mappa delle attività: Aggiornamento con Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Aggiornamento di un ambiente di boot o installazione di un archivio Solaris Flash	<ul> <li>Aggiornare l'ambiente di boot inattivo con un'immagine dell'ambiente operativo</li> <li>Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot inattivo</li> </ul>	<ul> <li>"Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 354</li> <li>"Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364</li> </ul>
Attivazione di un ambiente di boot inattivo	Rendere effettive le modifiche e rendere attivo l'ambiente di boot inattivo	"Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 370
(Opzionale) Ripristino dell'ambiente originale in caso di problemi nell'attivazione	Riattivare l'ambiente di boot originale in caso di problemi con la procedura	"Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 375

### Aggiornamento di un ambiente di boot

Per aggiornare un ambiente di boot è possibile usare il menu Update o il comando luupgrade. Questa sezione descrive le procedure da seguire per aggiornare un ambiente di boot inattivo dai file situati nelle seguenti posizioni:

- Sul server NFS
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

**Nota –** Se l'installazione richiede più CD, per eseguire l'aggiornamento è necessario utilizzare la riga di comando. Vedere "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 358.

Quando si aggiorna un ambiente di boot con l'ultima versione dell'ambiente operativo, l'ambiente di boot attivo non viene modificato. I nuovi file vengono uniti ai file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati.

Se è stato creato un archivio Solaris Flash, anziché eseguire un aggiornamento è possibile installare l'archivio in un ambiente di boot inattivo. I nuovi file sovrascrivono i file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati. Vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364.

### Aggiornamento di metadevice e volumi

Per potere aggiornare o installare un archivio in un nuovo ambiente di boot, il dispositivo deve essere una slice fisica. Se l'ambiente di boot contiene un file system attivato su un metadevice di Solaris Volume Manager o su un volume Veritas File System (VxFS), non è possibile eseguire l'aggiornamento o l'installazione di un archivio. Per aggiornare o installare un archivio in un ambiente di boot di questo tipo occorre modificare manualmente l'ambiente in modo che le tutte le slice risiedano su dischi fisici. Ad esempio, è possibile usare il comando lucreate per creare un altro ambiente di boot oppure separare i metadevice o i volumi.

Per creare una copia dell'ambiente di boot con il comando lucreate, occorre collocare la copia dell'ambiente di boot su slice di dischi fisici. Ad esempio, si supponga che l'ambiente di boot corrente contenga i seguenti volumi e slice.

File system radice (/)	Attivato su /dev/md/dsk/d10
/usr	Attivato su /dev/md/dsk/d20
/var	Attivato su /dev/dsk/c0t3d0s0
Slice libera	c0t4d0s0
Slice libera	c0t4d0s3
Slice libera	c0t4d0s4

Per copiare l'ambiente di boot su slice di dischi fisici, è possibile usare il comando lucreate riportato qui sotto. L'ambiente di boot potrebbe quindi essere aggiornato o installato con un archivio. In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot corrente è BE\_corrente, mentre il nome del nuovo ambiente è BE\_nuovo.

```
# lucreate -s BE_corrente -n BE_nuovo -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

In questo modo sarà possibile aggiornare o installare un archivio nel nuovo ambiente di boot, attivarlo e quindi ricreare un mirror o incapsularlo manualmente.

Per separare manualmente il metadevice o il volume, procedere come segue:

- Attivare manualmente l'ambiente di boot
- Modificare il file /etc/vfstab impostando tutti i metadevice o i volumi su slice di dischi fisici
- Usare Solaris Volume Manager o il software Veritas per disattivare i metadevice o i volumi
- Disattivare l'ambiente di boot

L'ambiente di boot potrebbe quindi essere aggiornato o installato con un archivio.

### Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permette di aggiungere patch e package ai sistemi. Come per l'aggiornamento di un sistema, usando Live Upgrade per aggiungere una patch l'unico tempo di inattività è quello legato al riavvio del sistema. Le patch e i package possono essere aggiunti direttamente all'ambiente di boot con il comando luupgrade. In alternativa, è possibile applicare le patch e i package a un sistema master e applicare un archivio Solaris Flash di quel sistema a un ambiente di boot usando Live Upgrade.

Per aggiungere una patch direttamente a un ambiente di boot, creare un nuovo ambiente di boot e usare il comando luupgrade con l'opzione -t. Per aggiungere un package a un ambiente di boot, usare il comando luupgrade con l'opzione -p. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man luupgrade (1M).

In alternativa, è possibile usare Solaris Live Upgrade per installare un archivio Solaris Flash contenente una copia completa di un ambiente di boot che includa già i nuovi package e le nuove patch. Questo ambiente di boot completo, o il singolo sistema di riferimento, vengono detti sistemi master. Il processo di creazione di un archivio Solaris Flash inizia con la creazione di un sistema master. Dopo aver creato un sistema master, aggiungervi le patch e i package che si desidera installare. Quindi, creare un archivio Solaris Flash del sistema master. Usare Solaris Live Upgrade per installare l'archivio sul nuovo ambiente di boot. È possibile copiare l'ambiente di boot, modificarlo e distribuirlo il numero di volte necessario. Per informazioni su come creare un archivio Solaris Flash, vedere il Capitolo 18. Per istruzioni sulle procedure da seguire per installare un archivio Solaris Flash con Solaris Live Upgrade, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 364.



**Avvertenza –** Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere package o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i package o le patch siano conformi alle direttive di packaging avanzate SVR4. Benché i package Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei package di altri produttori. I package non conformi possono impedire il corretto svolgimento dell'aggiornamento o persino alterare l'ambiente di boot attivo.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta e la rimozione dei package con Solaris Live Upgrade, vedere la pagina man luupgrade( 1M). Per maggiori informazioni sui package richiesti, vedere l'Appendice C.

### ▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un solo CD, un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in: "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 358.

1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Update.

Viene visualizzato il menu di aggiornamento.

- 2. Inserire il nome del nuovo ambiente di boot.
- 3. Inserire il percorso dell'immagine di installazione di Solaris.

Supporto di installazione	Descrizione
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui risiede l'immagine di installazione.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui risiede l'immagine di installazione.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione sul nastro in cui risiede l'immagine di installazione.
Dispositivo locale, DVD o CD	Specificare il dispositivo locale e il percorso dell'immagine di installazione.

Se si utilizza un DVD o un unico CD, inserire il percorso del disco, come nell'esempio seguente:

Package Media: /cdrom/solaris9/s0

Se si dispone di un'immagine di installazione combinata in rete, inserire il percorso del file system di rete come nell'esempio seguente:

- 4. Per avviare l'aggiornamento, premere F3.
- 5. Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il menu principale.

### Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)

Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un solo CD, un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in: "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 358.

- Eseguire il login come superutente.
- Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:

```
# luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os
```

-u Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot

-n nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare

-s percorso\_immagine\_os Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del

sistema operativo.

**ESEMPIO 33–1** Aggiornamento dell'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo\_disco.

```
# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/sistema installazione/export/solaris9/immagine OS
```

### ▼ Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)

Se l'immagine del sistema operativo risiede su due o più CD, usare la procedura di aggiornamento qui descritta.

- 1. Eseguire il login come superutente.
- Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:

#### # luupgrade -u -n nome\_BE -s percorso\_immagine\_os

-u Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
 -n nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
 -s percorso\_immagine\_os Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.

- 3. Quando il programma di installazione ha terminato la lettura del primo CD, inserire il secondo CD.
- 4. Questo punto è identico al precedente, ma l'opzione -u viene sostituita dall'opzione -i. Scegliere se eseguire il programma di installazione del secondo CD con i menu o in modalità testo.
  - Il comando seguente esegue il programma di installazione del secondo CD con i menu

```
# luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os
```

 Questo comando esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.

```
# luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os -O '-nodisplay -noconsole'
```

-i	Cerca un programma di installazione sul supporto specificato e lo esegue. Il programma di installazione viene specificato con -s.
-n nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
-s percorso_immagine_os	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.
-0'-nodisplay -noconsole'	(Opzionale) Esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 370.

**ESEMPIO 33–2** SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)

In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo\_disco e l'immagine di installazione si trova su due CD: Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9 Software 2 of 2. L'opzione -u determina se lo spazio è sufficiente per tutti i package del set di CD. L'opzione -O, insieme alle opzioni -nodisplay e -noconsole, impedisce la visualizzazione dell'interfaccia a caratteri dopo la lettura del secondo CD; all'utente non viene richiesto di inserire informazioni. Per visualizzare l'interfaccia, omettere queste opzioni.

**ESEMPIO 33–2** SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando) (Continua)

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 e digitare:

```
# luupgrade -u -n secondo disco -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 e digitare:

```
# luupgrade -i -n secondo_disco -s /dev/cdrom/cdrom0 -0 '-nodisplay \
-noconsole'
```

**Nota –** Per installare altri CD, usare il comando luupgrade con l'opzione -i.

### ▼ Creare un profilo per Solaris Live Upgrade

Questa procedura spiega come creare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade. Il profilo creato potrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.

Per le procedure di utilizzo del profilo, vedere le sezioni seguenti:

- Per l'esecuzione di un aggiornamento con un profilo, vedere "Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)" a pagina 363.
- Per l'esecuzione di un'installazione Solaris Flash con un profilo, vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 368.

#### 1. Creare un file con un editor di testo.

Assegnare al file un nome descrittivo. Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, il profilo può essere denominato upgrade\_solaris9.

#### 2. Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.

Nei profili di Solaris Live Upgrade è possibile usare solo le seguenti parole chiave per l'aggiornamento.

TABELLA 33-2 Parole chiave dei profili Live Upgrade

Parola chiave	Descrizione
(obbligatoria) Install_type	Determina se verrà eseguito un aggiornamento dell'ambiente Solaris presente sul sistema o se verrà installato un archivio Solaris Flash. I valori possibili sono upgrade o flash_install.
(opzionale) archive_location	Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave archive_location" a pagina 272.
(opzionale) cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)	Designa l'aggiunta o la rimozione di un cluster dal gruppo software da installare sul sistema. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software)" a pagina 281.
(opzionale) geo	Designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave geo" a pagina 288.
(opzionale) isa_bits	Specifica se debbano essere installati i package a 64 bit o i package a 32 bit di Solaris 9. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave isa_bits" a pagina 289.
(opzionale) locale	Designa i package delle versioni locali da installare o da aggiungere durante l'aggiornamento. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave locale" a pagina 292.
(opzionale) package	Designa l'aggiunta o la rimozione di un package dal gruppo software da installare sul sistema. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave package" a pagina 293.

- 3. Salvare il profilo in una directory del sistema locale.
- 4. Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
- 5. Provare il profilo (opzionale).

Per informazioni sulla procedura di prova del profilo, vedere "Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade" a pagina 362.

ESEMPIO 33-3 Creazione di un profilo per Solaris Live Upgrade

In questo esempio, viene usato un profilo per definire i parametri per l'aggiornamento. Questo profilo dovrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo con il comando luupgrade e le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade. Questo profilo aggiunge un package e un cluster. Al profilo vengono inoltre aggiunte una versione locale regionale e altre versioni locali. Se si aggiungono una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

#	parole chiave	valori
#		
	install_type	upgrade
	package	SUNWxwman add
	cluster	SUNWCacc add
	geo	C_Europe
	locale	zh_TW
	locale	zh_TW.BIG5
	locale	zh_TW.UTF-8
	locale	zh_HK.UTF-8
	locale	zh_HK.BIG5HK
	locale	zh
	locale	zh_CN.GB18030
	locale	zh_CN.GBK
	locale	zh_CN.UTF-8

## Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade

Dopo aver creato il profilo, usare il comando luupgrade per provarlo. Esaminando l'output generato da l'uupgrade, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato.

#### • Provare il profilo.

# luupgrade -u -n nome\_BE -D -s percorso\_immagine\_os -j percorso\_profilo

-u	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
-n nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.

-D	Il comando luupgrade usa la configurazione del disco dell'ambiente di boot selezionato per provare le opzioni del profilo specificate con l'opzione -j.
-s percorso_immagine_os	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
- j percorso_profilo	Percorso di un profilo configurato per l'aggiornamento. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.

ESEMPIO 33-4 Prova di un profilo con Solaris Live Upgrade

Nell'esempio seguente, il profilo è denominato upgrade\_solaris9. Il profilo viene provato con successo nell'ambiente di boot inattivo s9u1b08.

```
# luupgrade -u -n s9u1b08 -D -s /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos \
 -j /var/tmp/flash profile
Convalida del contenuto del supporto /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos.
Il supporto è uno dei supporti standard di Solaris.
Il supporto contiene un'immagine di aggiornamento del sistema operativo.
Il supporto contiene Solaris versione 9.
Ricerca del modello di profilo di aggiornamento da utilizzare.
Ricerca del programma di aggiornamento del sistema operativo.
Controllo dell'esistenza di richieste di Live Upgrade precedentemente programmate.
Creazione del profilo di aggiornamento per l'ambiente di boot s9u1b08.
Determinazione dei package da installare o da aggiornare per l'ambiente di boot s9u1b08.
Simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo dell'ambiente di boot s9ulb08.
La simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo è terminata.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
contiene un log dell'operazione di aggiornamento.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
contiene un log delle operazioni di pulizia richieste.
L'aggiornamento Solaris dell'ambiente di boot s9u1b08 è completo.
```

A questo punto è possibile usare il profilo per aggiornare un ambiente di boot inattivo.

## ▼ Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)

Questa sezione contiene istruzioni dettagliate per l'aggiornamento di un ambiente operativo con l'uso di un profilo.

Per installare un archivio Solaris Flash usando un profilo, vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 368.

Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Creare un profilo.

Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili con i profili di Solaris Live Upgrade, vedere la Tabella 33–2.

#### 3. Digitare:

```
# luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
```

-u	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
-n nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
-s percorso_immagine_os	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
-j percorso_profilo	Percorso di un profilo. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. Per informazioni sulla creazione di un profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 360.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

**ESEMPIO 33–5** Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo\_disco. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare il profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 360.

```
# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

## Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot

Questa sezione spiega come usare Solaris Live Upgrade per installare gli archivi Solaris Flash memorizzati nelle seguenti posizioni:

■ Sul server HTTP

- Sul server FTP Questo percorso deve essere usato solo dalla riga di comando
- Sul server NFS
- File locale
- Unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

**Nota** – Alcuni esempi di sintassi dei percorsi associati alla memorizzazione degli archivi sono riportati in "Parola chiave archive location" a pagina 272.

L'installazione di un archivio Solaris Flash sovrascrive tutto il contenuto del nuovo ambiente di boot ad eccezione dei file condivisi.

Per usare la funzione di installazione Solaris Flash, è prima necessario installare il sistema master e avere creato l'archivio Solaris Flash. Per maggiori informazioni su Solaris Flash, vedere il Capitolo 16.

## Aggiornamento di metadevice e volumi

Per potere aggiornare o installare un archivio Solaris Flash in un nuovo ambiente di boot, il dispositivo deve essere una slice fisica. Se l'ambiente di boot contiene un file system attivato su un metadevice di Solaris Volume Manager o su un volume Veritas File System (VxFS), non è possibile eseguire l'aggiornamento o l'installazione di un archivio. Per aggiornare o installare un archivio in un ambiente di boot di questo tipo occorre modificare manualmente l'ambiente in modo che le tutte le slice risiedano su dischi fisici. Ad esempio, è possibile usare il comando lucreate per creare un altro ambiente di boot oppure disattivare i metadevice o i volumi.

Per creare una copia dell'ambiente di boot con il comando lucreate, occorre collocare la copia dell'ambiente di boot su slice di dischi fisici. Ad esempio, se la configurazione dell'ambiente di boot corrente fosse la seguente:

File system radice (/)	Attivato su /dev/md/dsk/d10
/usr	Attivato su /dev/md/dsk/d20
/var	Attivato su /dev/dsk/c0t3d0s0
Slice libera	c0t4d0s0
Slice libera	c0t4d0s3
Slice libera	c0t4d0s4

Per copiare l'ambiente di boot su slice di dischi fisici, è possibile usare il comando lucreate riportato qui sotto. L'ambiente di boot potrebbe quindi essere aggiornato o installato con un archivio. In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot corrente è BE\_corrente, mentre il nome del nuovo ambiente è BE\_nuovo.

```
# lucreate -s BE_corrente -n BE_nuovo -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

In questo modo sarà possibile aggiornare o installare un archivio nel nuovo ambiente di boot, attivarlo e quindi ricreare un mirror o incapsularlo manualmente.

Per disattivare manualmente il metadevice o il volume, procedere come segue:

- Attivare manualmente l'ambiente di boot
- Modificare il file /etc/vfstab impostando tutti i metadevice o i volumi su slice di dischi fisici
- Usare Solaris Volume Manager o il software Veritas per disattivare i metadevice o i volumi
- Disattivare l'ambiente di boot

L'ambiente di boot potrebbe quindi essere aggiornato o installato con un archivio.

## ▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Flash.

Viene visualizzato il menu "Converti in Flash l'ambiente di boot alternativo".

2. Inserire il nome dell'ambiente di boot in cui si desidera installare l'archivio Solaris Flash e la posizione del supporto di installazione:

```
Name of Boot Environment: solaris_9
Package media: /net/install-svr/export/s9/latest
```

3. Premere F1 per aggiungere un archivio.

Il sottomenu per la selezione dell'archivio può essere vuoto o presentare il nome di un singolo archivio o un elenco di archivi.

È possibile aggiungere o rimuovere gli archivi desiderati dall'elenco. L'esempio seguente presenta un elenco vuoto.

```
Location - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

- Per installare l'elenco presentato senza modifiche, passare al Punto 4.
- Se l'elenco degli archivi Solaris Flash è vuoto o contiene un archivio che non si desidera installare, passare al Punto a.
- a. È possibile aggiungere o rimuovere gli archivi desiderati.

Premere F1 per aggiungere un archivio all'elenco. Passare al Punto b.
 Viene visualizzato un sottomenu per la scelta del metodo di richiamo.

HTTP NFS Local File Local Tape Local Device

■ Premere F2 per rimuovere un archivio dall'elenco. Passare al Punto e.

## b. Nel menu "Select Retrieval Method", selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.

Supporto selezionato	Prompt
НТТР	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
NFS	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

Viene visualizzato un sottomenu simile a quello dell'esempio seguente, che varia a seconda del supporto selezionato.

NFS Location:

c. Inserire il percorso dell'archivio come indicato nell'esempio seguente.

NFS Location: host:/percorso/destinazione archivio.flar

- d. Premere F3 per aggiungere l'archivio all'elenco.
- e. Quando l'elenco contiene gli archivi che si desidera installare, premere F6 per uscire.

#### 4. Premere F3 per installare uno o più archivi.

L'archivio Solaris Flash viene installato nell'ambiente di boot. I file residenti nell'ambiente di boot vengono sovrascritti, ad eccezione dei file condivisibili.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere "Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)" a pagina 371.

## ▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)

1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

-f Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio

Solaris Flash.

# luupgrade -f -n nome\_BE -s percorso\_immagine\_os -a archivio

-n nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da installare con l'archivio.

-s percorso\_immagine\_os Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del

sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un

CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.

-a archivio Percorso dell'archivio Solaris Flash, se disponibile sul file system

locale. Le versioni delle immagini del sistema operativo specificate

con le opzioni -s e -a devono essere uguali.

ESEMPIO 33-6 Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo\_disco. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni -s e -a sono entrambe Solaris 9. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo disco, ad eccezione dei file condivisi.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image \
-a /net/server/archive/solaris9
```

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

## ▼ Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)

Questa sezione spiega come installare un archivio Solaris Flash usando un profilo.

Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Creare un profilo.

Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili con i profili di Solaris Live Upgrade, vedere la Tabella 33–2.

#### 3. Digitare:

-f Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio

Solaris Flash.

# luupgrade -f -n nome\_BE -s percorso\_immagine\_os -j percorso\_profilo

-n nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.

-s percorso\_immagine\_os Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del

sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un

CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.

- j percorso\_profilo Percorso di un profilo configurato per l'installazione flash. Il profilo

deve trovarsi in una directory del sistema locale.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

ESEMPIO 33-7 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo\_disco. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare il profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 360.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

## Installare un archivio Solaris Flash con una parola chiave di un profilo (riga di comando)

Questa procedura permette di installare un archivio Solaris Flash e di usare la parola chiave archive\_location nella riga di comando anziché nel file del profilo. Un archivio può essere richiamato rapidamente anche senza l'uso di un apposito file.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

```
# luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -J 'profilo'
```

-f Specifica l'aggiornamento di un sistema operativo da un archivio

Solaris Flash.

-n nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.

- s percorso\_immagine\_os Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del

sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un

CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.

-J 'profilo' Specifica la parola chiave archive\_location del profilo. Per i

valori delle parole chiave, vedere "Parola chiave

archive\_location" a pagina 272.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

**ESEMPIO 33–8** Installazione di un archivio Solaris Flash con l'uso di un profilo (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo\_disco. Per richiamare l'archivio vengono usate l'opzione -J e la parola chiave archive\_location. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo\_disco, ad eccezione dei file condivisi.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solarisX/immagine_OS \
-J 'archive location http://esempio.com/flash.flar'
```

### Attivazione di un ambiente di boot

L'attivazione rende possibile l'avvio del sistema dall'ambiente di boot al riavvio successivo. In caso di problemi nell'uso del nuovo ambiente di boot, è possibile tornare rapidamente all'ambiente di boot originale. Vedere "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 375.

Perché l'attivazione possa avvenire correttamente, l'ambiente di boot deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Lo stato dell'ambiente di boot deve essere "complete". Per informazioni su come determinare lo stato dell'ambiente, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383.
- Se l'ambiente di boot non è quello corrente, non è stato possibile attivare le partizioni di quell'ambiente con lumount(1M) o mount(1M).
- L'ambiente di boot che si desidera attivare non può essere sottoposto a un'operazione di confronto. Vedere "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 387.

**Nota** – Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap, operare questa modifica prima di avviare l'ambiente di boot inattivo. Nella configurazione predefinita, tutti gli ambienti di boot condividono gli stessi dispositivi di swap. Per riconfigurare lo spazio di swap, vedere "Creare un nuovo ambiente di boot", Punto 9 o "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)" a pagina 343.

## IA: (Opzionale) Aggiornare il dischetto di boot prima dell'attivazione

Se non si intende utilizzare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* per l'avvio del sistema, è possibile ignorare questa procedura. Se il boot verrà eseguito con il Device Configuration Assistant, è necessario aggiornare il dischetto di boot. Questa procedura permette di aggiornare il dischetto di boot alla release utilizzata sovrascrivendo il dischetto esistente o scrivendo i dati su un nuovo dischetto.

- 1. Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition. Usare il dischetto esistente da sovrascrivere o un nuovo dischetto.
- Aggiornare il dischetto di boot con l'ultima immagine disponibile per la release in uso.
- 3. Espellere il dischetto di boot.
- 4. Digitare:

volcheck

Copiare il file boot/solaris/bootenv.rc del nuovo ambiente di boot sul dischetto.

cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc

Controllare che i dispositivi di input e di output sul dischetto siano corretti.
 Qualora non fossero corretti, aggiornarli.

A questo punto si è pronti per attivare il nuovo ambiente di boot.

## Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. L'ambiente di boot attivo non è necessariamente quello usato come origine per la

creazione del nuovo ambiente di boot. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade esegue questa sincronizzazione solo al boot iniziale, a meno che non si risponda **yes** alla richiesta "Do you want to force a Live Upgrade sync operations?".

In questo modo, Solaris Live Upgrade controlla i conflitti tra i file sottoposti alla sincronizzazione. Quando si avvia il nuovo ambiente di boot e viene rilevato un conflitto, il software genera un messaggio di avvertimento e i file non vengono sincronizzati. Ciò nonostante, l'attivazione può essere completata correttamente. Ad esempio, si può verificare un conflitto nelle seguenti situazioni:

- Se si aggiorna l'ambiente di boot corrente a un nuovo sistema operativo
- Se si aggiorna un ambiente di boot inattivo a un nuovo sistema operativo e si modificano i file dell'ambiente di boot originale
- Se si modificano file di sistema, ad esempio /etc/passwd, in entrambi gli ambienti di boot

Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.

1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Activate.

2. Inserire il nome dell'ambiente di boot da attivare:

```
Name of Boot Environment: solaris 9
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

- 3. È possibile continuare oppure forzare la sincronizzazione dei file.
  - Premere Return per continuare.
    - Al primo avvio dell'ambiente di boot, i file vengono automaticamente sincronizzati.
  - È possibile forzare la sincronizzazione dei file, ma questa funzione deve essere usata con cautela. I sistemi operativi di entrambi gli ambienti di boot devono essere compatibili con i file da sincronizzare. Per forzare la sincronizzazione dei file, digitare:

Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes

- 4. Premere F3 per iniziare il processo di attivazione.
- 5. Premere Return per continuare.

Il nuovo ambiente di boot verrà attivato al riavvio successivo del sistema.

6. Per attivare l'ambiente di boot inattivo, riavviare il sistema:

# init 6

### ▼ Attivare un ambiente di boot (riga di comando)

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Per attivare l'ambiente di boot, digitare:

```
# /usr/sbin/luactivate nome_BE
```

nome\_BE

Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

3. Riavviare il sistema.

# init 6



**Avvertenza** – Per riavviare il sistema, usare solo i comandi init o shutdown. Non usare i comandi reboot, halt o uadmin, poiché il sistema non cambierebbe l'ambiente di boot. Verrebbe cioè avviato nuovamente l'ambiente di boot precedentemente attivo.

**ESEMPIO 33–9** Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo\_disco.

- # /usr/sbin/luactivate secondo\_disco
- # init 6

## ▼ Attivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando)

La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. L'ambiente di boot attivo non è necessariamente quello usato come origine per la creazione del nuovo ambiente di boot. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade non esegue più questa sincronizzazione dopo il boot iniziale, a meno che non si utilizzi il comando luactivate con l'opzione -s.

Forzando la sincronizzazione con l'opzione -s, luactivate ricerca eventuali conflitti tra i file da sincronizzare. Quando si avvia il nuovo ambiente di boot e viene rilevato un conflitto, il software genera un messaggio di avvertimento e i file non vengono sincronizzati. Ciò nonostante, l'attivazione può essere completata correttamente. Ad esempio, si può verificare un conflitto nelle seguenti situazioni:

- Se si aggiorna l'ambiente di boot corrente a un nuovo sistema operativo
- Se si aggiorna un ambiente di boot inattivo a un nuovo sistema operativo e si modificano i file dell'ambiente di boot originale
- Se si modificano file di sistema, ad esempio /etc/passwd, in entrambi gli ambienti di boot

Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.

#### 1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Per attivare l'ambiente di boot, digitare:

# /usr/sbin/luactivate -s nome\_BE

nome\_BE

Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

- s

Sincronizza i file tra l'ambiente di boot precedentemente attivo e quello nuovo.

L'opzione -s permette di sincronizzare i file dopo la prima attivazione di un nuovo ambiente di boot. I file vengono sincronizzati automaticamente solo alla prima attivazione di un ambiente di boot, ma non alle attivazioni successive. Questa opzione deve essere tuttavia utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo.

#### 3. Riavviare il sistema.

# init 6

ESEMPIO 33–10 Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo\_disco e i file vengono sincronizzati.

```
# /usr/sbin/luactivate -s secondo_disco
# init 6
```

## Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)

In caso di problemi dopo l'aggiornamento, o di incompatibilità dell'applicazione con uno dei componenti aggiornati, è possibile ripristinare l'ambiente di boot originale usando una delle procedure sotto descritte, a seconda della piattaforma utilizzata. Per i sistemi SPARC, la prima procedura utilizza luactivate per tornare all'ambiente di boot originale. Se la prima procedura non dovesse riuscire, usare la seconda procedura per eseguire il boot da un DVD-ROM, da un CD-ROM o da un'immagine di rete. Per i sistemi IA, scegliere la procedura in base al fatto che i file system radice (/) siano attivati sullo stesso disco fisico o su due dischi differenti.

### ▼ Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot

Se l'attivazione del nuovo ambiente di boot è andata a buon fine ma non si è soddisfatti del risultato, usare la procedura seguente.

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

# /usr/sbin/luactivate nome\_BE

nome\_BE

Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare.

3. Riavviare il sistema.

# init 6

L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

### ▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente

■ Se il nuovo ambiente di boot non si avvia e si riesce ad avviare l'ambiente originale in modalità monoutente, usare la procedura qui descritta per tornare all'ambiente di boot precedente.

- Se il sistema deve essere avviato da un supporto o da un'immagine di installazione in rete, vedere "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete" a pagina 377.
- 1. Al prompt OK, avviare il sistema in modalità monoutente dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dalla rete o da un disco locale:

```
OK boot cdrom -s
O
OK boot net -s
O
OK boot nome_dispositivo -s
```

nome\_dispositivo Specifica il nome del dispositivo da cui deve essere avviato il sistema, ad esempio /dev/dsk/c0t0d0s0

#### 2. Digitare:

# /sbin/luactivate nome\_BE

nome\_BE

Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

- Se questo comando non visualizza un prompt, passare a "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete" a pagina 377.
- Se viene visualizzato il prompt, continuare.
- 3. Al prompt, digitare:

```
Eseguire il fallback su (attivare) l'ambiente di boot <nome disco> (yes o no)? yes
```

Compare un messaggio indicante che l'attivazione è riuscita.

#### 4. Riavviare il sistema.

# init 6

L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

### SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete

Per avviare il sistema da un DVD, da un CD o da un'immagine di installazione in rete, procedere come segue. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando luactivate per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.

1. Al prompt OK, avviare il sistema in modalità monoutente dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dalla rete o da un disco locale:

```
OK boot cdrom -s

O

OK boot net -s

O

OK boot nome_dispositivo -s

nome_dispositivo Specifica il nome del disco e la slice in cui risiede la copia del sistema operativo, ad esempio /dev/dsk/c0t0d0s0
```

 Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.

```
# fsck nome_dispositivo
```

nome\_dispositivo

Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma /dev/dsk/cnumtnumdnumsnum.

3. Attivare la slice radice (/) dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio /mnt):

```
# mount nome_dispositivo /mnt
```

 $nome\_dispositivo$ 

Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma /dev/dsk/cnumtnumdnumsnum.

4. Dalla slice radice (/) dell'ambiente di boot attivo, digitare:

#### # /mnt/sbin/luactivate

luactivate attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.

5. Disattivare /mnt

```
# umount /mnt
```

6. Riavviare il sistema.

# init 6

L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

### ▼ IA: Ripristinare l'ambiente di boot da un disco differente

L'avvio del nuovo ambiente di boot potrebbe non riuscire. Se i file system radice (/) degli ambienti di boot si trovano su dischi fisici differenti, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale.

- 1. Riavviare il sistema e accedere al menu del BIOS appropriato.
  - Se i dispositivi di boot del sistema sono SCSI, accedere al BIOS SCSI: Per istruzioni a riguardo, vedere la documentazione del controller SCSI.
  - Se i dispositivi di boot sono gestiti dal BIOS di sistema, accedere al BIOS di sistema.
- 2. Seguendo le istruzioni fornite nella documentazione del BIOS, cambiare il dispositivo di boot in modo da ripristinare l'ambiente di boot originale (se differente).
- 3. Salvare le modifiche al BIOS.
- 4. Uscire dal BIOS e avviare il processo di boot.
- 5. Digitare b -s per avviare i sistema in modalità monoutente.
- 6. Digitare:
  - # /sbin/luactivate
- 7. Riavviare il sistema.
  - # init 6

### ▼ IA: Ripristinare l'ambiente di boot dallo stesso disco

L'avvio del sistema potrebbe non riuscire. Se i file system radice (/) si trovano sullo stesso disco fisico, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando luactivate per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.

#### 1. Decidere in che modo avviare il sistema.

- Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
- Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
- Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* nel sistema.

**Solo IA** – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura seguente: Appendice E.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo http://soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

Seguire le istruzioni visualizzate finché non compare il menu con i parametri di boot correnti.

- 2. Digitare b -s per avviare il sistema in modalità monoutente.
- 3. Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.
  - # fsck punto\_attivazione

punto\_attivazione

File system radice noto e affidabile

4. Attivare la slice radice dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio /mnt/sbin):

#### # mount nome\_dispositivo /mnt/sbin

nome\_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco

dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma

/dev/dsk/cnumtnumdnumsnum.

#### 5. Dalla slice radice dell'ambiente di boot attivo, digitare:

# /mnt/sbin/luactivate

luactivate attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.

6. Disattivare /mnt/sbin.

# umount nome\_dispositivo /mnt/sbin

nome\_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco

dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma

/dev/dsk/cnumtnumdnumsnum.

#### 7. Riavviare il sistema.

# init 6

L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

## Manutenzione degli ambienti di boot con Solaris Live Upgrade (procedure)

Questo capitolo descrive varie attività di manutenzione, ad esempio l'aggiornamento regolare del file system dell'ambiente di boot o l'eliminazione di un ambiente di boot. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade" a pagina 382
- "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383
- "Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato" a pagina 384
- "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 386
- "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 387
- "Eliminazione di un ambiente di boot inattivo" a pagina 389
- "Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo" a pagina 390
- "Rinomina di un ambiente di boot" a pagina 391
- "Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot" a pagina 392
- "Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot" a pagina 395

## Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade

TABELLA 34–1 Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Visualizzazione dello stato dell'ambiente di boot	Determinare se un ambiente di boot è attivo, in corso di attivazione, programmato per l'attivazione o in fase di confronto	<ul> <li>"Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383</li> </ul>
	Confrontare l'ambiente di boot attivo con quello inattivo	■ "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 387
	Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo	■ "Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo" a pagina 390
	Visualizzare la configurazione di un ambiente di boot	■ "Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot" a pagina 395
(Opzionale) Aggiornamento di un ambiente di boot inattivo	Copiare nuovamente i file system dall'ambiente di boot attivo senza modificare la configurazione dei file system	"Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato" a pagina 384
(Opzionale) Altre attività	Eliminare un ambiente di boot	■ "Eliminazione di un ambiente di boot inattivo" a pagina 389
	Cambiare nome a un ambiente di boot	■ "Rinomina di un ambiente di boot" a pagina 391
	Aggiungere o modificare la descrizione associata al nome di un ambiente di boot	"Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot" a pagina 392
	■ Annullare attività pianificate	<ul> <li>"Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 386</li> </ul>

## Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot

Per visualizzare informazioni sull'ambiente di boot si può utilizzare il menu Status o il comando lustatus. Se non viene specificato un ambiente di boot, vengono visualizzate informazioni di stato su tutti gli ambienti di boot del sistema.

Per ogni ambiente di boot vengono presentate le seguenti informazioni:

- Name Nome dell'ambiente di boot.
- Complete Indica se sono in corso operazioni di copia o di creazione. Indica anche che l'ambiente di boot può essere avviato. Se sono in corso attività di creazione o di aggiornamento, o se una di queste attività ha avuto esito negativo, l'ambiente di boot viene considerato incompleto. Ad esempio, se è in corso o è pianificata un'operazione di copia in un determinato ambiente di boot, quell'ambiente viene considerato incompleto.
- Active Indica l'ambiente di boot correntemente attivo.
- ActiveOnReboot Indica che l'ambiente di boot diventerà attivo al riavvio successivo del sistema.
- CopyStatus Indica se il processo di creazione o di copia dell'ambiente di boot è stato pianificato, è in corso o è in fase di aggiornamento. Lo stato SCHEDULED impedisce di eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento.

## ▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (interfaccia a caratteri)

• Dal menu principale, selezionare Status.

Viene visualizzata una tabella simile alla seguente:

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

**Nota** – In questo esempio, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su disco\_b\_S8, poiché l'ambiente non è completo, né su disco\_b\_S7database, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.

## ▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (riga di comando)

1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

# lustatus nome\_BE

nome\_BE

Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo di cui si desidera visualizzare lo stato Se il *nome\_BE* viene omesso, lustatus visualizza lo stato di tutti gli ambienti di boot del sistema.

In questo esempio, viene visualizzato lo stato di tutti gli ambienti di boot.

# lustatus

disk_a_S7 yes yes - disk_b_S7database yes no no COPYING	BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk b S8 no no no -	disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING

**Nota** – In questo caso, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su disco\_b\_S8, poiché l'ambiente non è completo, né su disco\_b\_S7database, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.

## Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato

Per aggiornare il contenuto di un ambiente di boot precedentemente configurato è possibile utilizzare il menu Copy o il comando lumake(1M). I file system dell'ambiente di boot attivo (di origine) vengono copiati nell'ambiente di boot di destinazione. I dati di quest'ultimo vengono distrutti. Per poter eseguire un'operazione di copia da un ambiente di boot, è necessario che il suo stato sia "complete". Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383.

L'operazione di copia può essere pianificata per un momento successivo, ed è possibile pianificare una sola attività alla volta. Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 386.

## ▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (interfaccia a caratteri)

- 1. Dal menu principale, selezionare Copy.
- 2. Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo da attivare:

```
Name of Target Boot Environment: solaris8
```

- 3. Continuare o pianificare la copia per un momento successivo:
  - Per continuare con la copia, premere Return.
     L'ambiente di boot inattivo viene aggiornato.
  - Per pianificare la copia per un momento successivo, digitare y, un orario (nel formato del comando at) e l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare i risultati:

```
Do you want to schedule the copy? y Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15\ PM Enter the address to which the copy log should be mailed: utente@dominio.it
```

Per informazioni sui formati disponibili per l'ora, vedere la pagina man di at(1).

L'ambiente di boot inattivo viene aggiornato.

Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 386.

## ▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando)

Questa procedura copia i file dell'ambiente di origine sopra i file obsoleti di un ambiente di boot creato in precedenza.

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

```
# lumake -n nome_BE [-s BE_origine] [-t ora] [-m indirizzo_email]
```

-n nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera sostituire i file system.
-s BE_origine	(Opzionale) Specifica il nome dell'ambiente di boot di origine che contiene i file system da copiare nell'ambiente di boot di destinazione. Se questa opzione viene omessa, lumake utilizza come origine l'ambiente di boot corrente.
-t ora	(Opzionale) Imposta un'attività batch di copia da eseguire sui file system dell'ambiente di boot specificato all'ora specificata. L'ora deve essere indicata nel formato descritto nella pagina man del comando at(1).
-m indirizzo_email	(Opzionale) Permette di inviare l'output di lumake all'indirizzo specificato al termine del comando. L' <i>indirizzo_email</i> non viene verificato. Questa opzione può essere utilizzata solo insieme a -t.

**ESEMPIO 34–1** Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando)

In questo esempio, i file system di primo\_disco verranno copiati su secondo\_disco. Al termine dell'operazione, verrà inviata una email all'utente Gianni del dominio sede.it.

# lumake -n secondo\_disco -s primo\_disco -m gianni@sede.it

I file di primo\_disco vengono copiati su secondo\_disco e viene inviata una email di notifica. Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 386.

# Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia

Le operazioni di creazione, aggiornamento e copia di un ambiente di boot possono essere annullate fino all'ora di esecuzione impostata. Nell'interfaccia grafica, per pianificare un'operazione è possibile utilizzare i menu per la creazione, l'aggiornamento o la copia dell'ambiente di boot. Dalla riga di comando, è possibile usare il comando lumake. È possibile pianificare una sola operazione alla volta.

- Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (interfaccia a caratteri)
  - 1. Dal menu principale, selezionare Annulla.

- 2. Per visualizzare un elenco degli ambienti di boot disponibili per l'annullamento, premere F2.
- 3. Selezionare l'ambiente di boot in cui annullare l'operazione.

L'operazione non verrà più eseguita all'ora specificata.

## Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (riga di comando)

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:
  - # lucancel

L'operazione non verrà più eseguita all'ora specificata.

### Confronto tra due ambienti di boot

Per identificare le differenze tra l'ambiente di boot attivo e altri ambienti di boot, è possibile usare il menu Compare o il comando lucompare. Per poter eseguire il confronto, l'ambiente di boot inattivo deve essere in stato "complete" e non può avere un'operazione di copia pianificata per l'esecuzione. Vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383.

L'ambiente di boot specificato non può contenere partizioni attivate con lumount o  ${\tt mount}$ .

## ▼ Confrontare due ambienti di boot (interfaccia a caratteri)

- 1. Dal menu principale, selezionare Compare.
- 2. Scegliere se eseguire il confronto con l'ambiente di boot originale o con un ambiente di boot attivo.
- 3. Premere F3.
- 4. Inserire i nomi dell'ambiente di boot originale (attivo) e dell'ambiente di boot inattivo e il percorso di un file:

```
Name of Parent: solaris8
Name of Child: solaris8-1
Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
```

#### 5. Per salvare il file, premere F3.

Il menu Compare presenta i seguenti attributi dei file:

- Modalità.
- Numero di collegamenti.
- Proprietario.
- Gruppo.
- Checksum Il checksum viene calcolato solo se il file dell'ambiente di boot specificato corrisponde alla sua controparte nell'ambiente di boot attivo in tutti i campi descritti in precedenza. Se gli altri attributi sono uguali ma il checksum è diverso, i checksum differenti vengono aggiunti all'output relativo ai file confrontati.
- Dimensioni.
- File presenti in uno solo degli ambienti di boot.
- 6. Per tornare al menu Compare, premere F3.

## Confrontare due ambienti di boot (riga di comando)

1. Eseguire il login come superutente.

#### 2. Digitare:

```
# /usr/sbin/lucompare -i file_input (o) -t -o file_output nome_BE
```

-i file_input	Confronta i file elencati nel file specificato. I file da confrontare devono essere designati con un percorso assoluto. Se viene specificato il nome di una directory, il confronto viene effettuato in modo ricorsivo sul contenuto della directory. Questa opzione è alternativa a -t.
-t	Confronta solo i file non-binari. Questa operazione utilizza il comando file(1) su tutti i file per determinare se siano in formato testo. Questa opzione è alternativa a -i.
-0 file_output	Redirige l'output delle differenze al file specificato.
nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot da confrontare con quello

ESEMPIO 34-2 Confronto tra due ambienti di boot (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot primo\_disco (origine) viene confrontato con secondo\_disco e i risultati vengono inviati ad un file.

```
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out secondo disco
```

## Eliminazione di un ambiente di boot inattivo

È possibile usare il menu Delete o il comando ludelete. Non è possibile eliminare l'ambiente di boot attivo o quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. L'ambiente di boot da eliminare deve essere in stato "complete". Un ambiente di boot viene considerato completo quando non deve subire operazioni che ne possano modificare lo stato. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383. Allo stesso modo, non è possibile eliminare un ambiente di boot i cui file system siano attivati con lumount.

## ▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri)

- 1. Dal menu principale, selezionare Delete.
- 2. Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo che si desidera eliminare

```
Name of boot environment: solaris8
L'ambiente di boot inattivo viene eliminato.
```

## ▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:
  - # ludelete nome\_BE

ESEMPIO 34-3 Eliminazione di un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

In questo esempio, viene eliminato l'ambiente di boot secondo\_disco.

# ludelete secondo\_disco

## Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo

Per visualizzare il nome dell'ambiente di boot corrente è possibile usare il menu Current o il comando lucurr. Se sul sistema non è configurato alcun ambiente di boot, compare il messaggio "Nessun ambiente di boot configurato sul sistema". Si noti che lucurr restituisce solo il nome dell'ambiente di boot corrente, non di quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383.

- ▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (interfaccia a caratteri)
  - Dal menu principale, selezionare Current.

Viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot attivo o il messaggio "Nessun ambiente di boot configurato sul sistema".

- ▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando)
  - Digitare:
    - # /usr/sbin/lucurr

ESEMPIO 34-4 Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando)

In questo esempio, viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot corrente.

# /usr/sbin/lucurr
solaris8

### Rinomina di un ambiente di boot

La rinomina dell'ambiente di boot può essere utile quando occorre aggiornare l'ambiente di boot da una release di Solaris a un'altra. Ad esempio, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo è possibile rinominare l'ambiente di boot da solaris7 a solaris8. Per cambiare nome all'ambiente di boot inattivo, è possibile usare il menu Rename o il comando lurename.

Il nuovo nome deve rispettare i seguenti vincoli.

- Non deve superare i 30 caratteri di lunghezza.
- Può contenere solo caratteri alfanumerici o altri caratteri ASCII che non siano considerati speciali nella shell UNIX. Vedere la sezione "Quoting" della pagina man sh(1).
- Può contenere solo caratteri a 8 bit di un solo byte.
- Deve essere unico nel sistema.

È possibile rinominare solo gli ambienti di boot con stato "complete". Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 383. Non è possibile rinominare un ambiente di boot i cui file system siano stati attivati con lumount o mount.

## ▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri)

- 1. Dal menu principale, selezionare Rename.
- Inserire il nome corrente dell'ambiente di boot da rinominare e quindi il nuovo nome:
- 3. Per salvare le modifiche, premere F3.

## ▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

```
# lurename -e nome_BE -n nuovo_nome
```

-e nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da modificare

-n nuovo\_nome Specifica il nuovo nome da assegnare all'ambiente di boot inattivo

In questo esempio, secondo\_disco viene rinominato in terzo\_disco.

```
# lurename -e secondo disco -n terzo disco
```

## Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot

È possibile associare una descrizione al nome di un ambiente di boot. La descrizione non può sostituire il nome. Mentre per il nome dell'ambiente di boot esistono alcune limitazioni a livello di lunghezza e di caratteri ammessi, la descrizione può avere qualunque lunghezza e accetta qualunque contenuto. La descrizione può essere un semplice testo o un'entità più complessa, ad esempio un file gif. La descrizione può essere creata:

- Durante la creazione dell'ambiente di boot, con il comando lucreate e l'opzione
   -A
- Dopo la creazione dell'ambiente di boot, con il comando ludesc.

Per maggiori informazioni sull'uso dell'opzione -A con lucreate, vedere "Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)" a pagina 337. Per informazioni su come creare la descrizione dopo la creazione dell'ambiente di boot, vedere le procedure descritte qui di seguito o la pagina man ludesc( 1M).

### ▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot in formato testo

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

```
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE 'descrizione_BE'
```

-n nome\_BE 'descrizione\_BE'

Specifica il nome dell'ambiente di boot e la nuova descrizione da associare al nome ESEMPIO 34-5 Aggiunta di una descrizione in formato testo per un ambiente di boot

In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo\_disco. La descrizione è un testo racchiuso tra virgolette singole.

# /usr/sbin/ludesc -n secondo\_disco 'Test di Solaris 9, gennaio 2001.'

### ▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot con un file

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

ESEMPIO 34-6 Aggiunta della descrizione di un ambiente di boot con un file

In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo\_disco. La descrizione è contenuta in un file gif.

```
# /usr/sbin/ludesc -n secondo disco -f rosa.gif
```

### ▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione in formato testo

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'descrizione_BE'

-A 'descrizione_BE' Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione
```

ESEMPIO 34-7 Identificazione dell'ambiente di boot in base alla descrizione

In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo\_disco, viene determinato usando l'opzione -A con la descrizione.

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'Test di Solaris 9, gennaio 2001.'
secondo disco
```

### ▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione contenuta in un file

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:
  - # /usr/sbin/ludesc -f nome\_file
  - -f nome\_file

Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione contenuta nel file specificato

 $\textbf{ESEMPIO 34-8} \ I dentificazione \ di \ un \ ambiente \ di \ boot \ in \ base \ alla \ descrizione \ contenuta \ in \ un \ file$ 

In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo\_disco, viene determinato usando l'opzione -f e il nome del file che contiene la descrizione.

```
# /usr/sbin/ludesc -f rosa.gif
secondo disco
```

### ▼ Determinare la descrizione di un ambiente di boot in base al nome

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:

```
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE
```

-n nome\_BE

Visualizza la descrizione associata al nome dell'ambiente di boot

ESEMPIO 34-9 Identificazione della descrizione dell'ambiente di boot in base al nome

In questo esempio, la descrizione viene determinata usando l'opzione -n con il nome dell'ambiente di boot.

```
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco
Test di Solaris 9, gennaio 2001
```

## Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot

Per visualizzare la configurazione di un ambiente di boot è possibile usare il menu List o il comando lufslist. L'output contiene la slice (il file system) del disco, il tipo di file system e la dimensione del file system per ogni punto di attivazione dell'ambiente di boot.

## ▼ Visualizzare la configurazione degli ambienti di boot inattivi (interfaccia a caratteri)

- 1. Dal menu principale, selezionare List.
- 2. Per visualizzare lo stato di un ambiente di boot, specificarne il nome.

```
Name of Boot Environment: solaris8
```

3. Premere F3.

L'esempio seguente visualizza un elenco.

Filesystem	fstype	size(Mb) Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11 -
/dev/dsk/c0t4d0s3 /dev/dsk/c0t4d0s4	ufs ufs	3738.29 / 510.24 /opt

4. Per tornare al menu List, premere F6.

## ▼ Visualizzare la configurazione di un ambiente di boot (riga di comando)

- 1. Eseguire il login come superutente.
- 2. Digitare:
  - # lufslist

nome\_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera visualizzare i file system.

L'esempio seguente visualizza un elenco.

Capitolo 34 • Manutenzione degli ambienti di boot con Solaris Live Upgrade (procedure)

Filesystem	fstype	size(Mb) Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11 -
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29 /
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24 /opt

## Solaris Live Upgrade (esempi)

Questo capitolo contiene alcuni esempi che illustrano la creazione, l'aggiornamento e l'attivazione di un ambiente di boot eseguiti con l'interfaccia a caratteri e dalla riga di comando. Contiene inoltre alcuni esempi di ripristino dell'ambiente di boot originale.

## Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un nuovo ambiente di boot usando il comando lucreate su un sistema che utilizza la release Solaris 2.6. Il nuovo ambiente di boot viene aggiornato a Solaris 9 con il comando luupgrade. L'ambiente di boot aggiornato viene attivato con il comando luactivate. Viene inoltre fornito un esempio di ripristino dell'ambiente di boot originale.

# Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo

- 1. Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 2. Seguire la procedura appropriata per il supporto utilizzato.
  - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

 Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.

#### % ./installer

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

- 3. Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.
- Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.
- 5. Scegliere il software da installare.
  - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
  - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
- 6. Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.

### Creare un ambiente di boot

L'ambiente di boot di origine viene denominato c0t4d0s0 usando l'opzione -c. L'ambiente di boot di origine deve essere specificato la prima volta che si utilizza Solaris Live Upgrade sul sistema per creare un ambiente di boot. Successivamente, per la creazione di altri ambienti di boot non sarà più necessario usare l'opzione -c.

Il nome del nuovo ambiente di boot è c0t15d0s0. L'opzione -A crea una descrizione che viene associata al nome dell'ambiente di boot.

Il file system radice (/) viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Viene anche creata una nuova slice di swap (non viene condivisa la slice di swap dell'ambiente di boot di origine).

```
# lucreate -A 'descrizione_BE' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

## Aggiornare l'ambiente di boot inattivo

Il nome dell'ambiente di boot inattivo è c0t15d0s0. L'immagine del sistema operativo da usare per l'aggiornamento viene presa dalla rete.

```
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

# Controllare che l'ambiente di boot possa essere avviato

Il comando lustatus indica se la creazione dell'ambiente di boot è stata completata e se l'ambiente può essere avviato.

#### # lustatus

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
c0t4d0s0	yes	yes	yes	-
c0t15d0s0	yes	no	no	_

### Attivare l'ambiente di boot inattivo

L'ambiente di boot c0t15d0s0 viene reso avviabile con il comando luactivate. Il sistema viene quindi riavviato e c0t15d0s0 diventa l'ambiente di boot attivo. L'ambiente di boot c0t4d0s0 è ora inattivo.

- # luactivate c0t15d0s0
- # init 6

## Ripristinare l'ambiente di boot di origine

La procedura di ripristino dipende dallo stato di attivazione del nuovo ambiente di boot:

- L'attivazione è riuscita ma si desidera tornare all'ambiente di boot precedente. Vedere "Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot" a pagina 399.
- L'attivazione non riesce ed è possibile riavviare l'ambiente di boot di origine. Vedere "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente" a pagina 400.
- L'attivazione non riesce e occorre riavviare l'ambiente di boot originale usando un supporto o un'immagine di installazione in rete. Vedere "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete" a pagina 400.

# Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot

In questo esempio, l'ambiente di boot originale c0t4d0s0 viene ripristinato come ambiente di boot attivo nonostante l'attivazione del nuovo ambiente sia andata a buon fine. Il nome del dispositivo è primo\_disco.

```
# /usr/sbin/luactivate primo_disco
# init 6
```

# SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente

In questo esempio, l'avvio del nuovo ambiente di boot non è riuscito. È necessario tornare al prompt OK e quindi riavviare l'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, in modalità monoutente.

```
OK boot net -s
# /sbin/luactivate primo_disco
Eseguire il fallback su (attivare) l'ambiente di boot c0t4d0s0
(sì o no)? yes
# init 6
```

L'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, diventa l'ambiente attivo.

### SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete

In questo esempio, l'avvio del nuovo ambiente di boot non è riuscito. Non è possibile avviare il sistema dall'ambiente di boot originale, perciò occorre usare un supporto o un'immagine di installazione in rete. Il dispositivo è /dev/dsk/c0t4d0s0. L'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, diventa l'ambiente attivo.

```
OK boot net -s

# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0

# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt

# /mnt/sbin/luactivate

# umount /mnt

# init 6
```

## Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)

In questo esempio, viene creato un nuovo ambiente di boot su un sistema che utilizza la release Solaris 2.6. Il nuovo ambiente di boot viene aggiornato a Solaris 9. L'ambiente di boot aggiornato viene quindi attivato.

# Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo

- 1. Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 2. Eseguire il programma di installazione per il supporto utilizzato.
  - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.
    - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris\_9/Tool/Installers
      # ./liveupgrade20

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

- Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.
  - % ./installer

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

- Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.
- Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.
- 5. Scegliere il software da installare.
  - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
  - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
- 6. Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.

#### Creare un ambiente di boot

In questo esempio, l'ambiente di boot di origine è c0t4d0s0. Il file system radice (/) viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Viene anche creata una nuova slice di swap (non viene condivisa la slice di swap dell'ambiente di boot di origine).

- 1. Visualizzare l'interfaccia a caratteri:
  - # /usr/sbin/lu



FIGURA 35-1 Menu principale di Solaris Live Upgrade

2. Dal menu principale, selezionare Create.

Name of Current Boot Environment: c0t4d0s0
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0

3. Premere F3.




FIGURA 35-2 Menu di configurazione di Solaris Live Upgrade

- 4. Dal menu di configurazione, premere F2 per aprire il menu Scelte.
- 5. Scegliere la slice 0 dal disco c0t15d0 per il file system radice (/).
- 6. Dal menu di configurazione, creare una nuova slice per lo swap su c0t15d0 selezionando una slice di swap da dividere.
- 7. Premere F2 per visualizzare il menu Scelte.
- 8. Selezionare la slice 1 del disco c0t15d0 per la nuova slice di swap.
- 9. Premere F3 per creare il nuovo ambiente di boot.

## Aggiornare l'ambiente di boot inattivo

L'immagine del sistema operativo da usare per l'aggiornamento viene presa dalla rete.

1. Dal menu principale, selezionare Upgrade.

```
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0

Package Media: /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s wos
```

2. Premere F3.

### Attivare l'ambiente di boot inattivo

L'ambiente di boot c0t15d0s0 può ora essere avviato. Il sistema viene quindi riavviato e c0t15d0s0 diventa l'ambiente di boot attivo. L'ambiente di boot c0t4d0s0 è ora inattivo.

1. Dal menu principale, selezionare Activate.

```
Name of Boot Environment: c0t15d0s0
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

- 2. Premere F3.
- 3. Premere Return.
- 4. Digitare:
  - # init 6

Se fosse necessario ripristinare l'ambiente di boot originale, usare le procedure descritte nell'esempio precedente: "Ripristinare l'ambiente di boot di origine" a pagina 399.

# Solaris Live Upgrade (riferimenti sui comandi)

L'elenco seguente mostra i comandi che è possibile usare dalla riga di comando al posto delle opzioni dei menu equivalenti. Solaris Live Upgrade include le pagine man per tutte le utility elencate.

TABELLA 36-1 Comandi che è possibile utilizzare con Solaris Live Upgrade

Attività	Comando
Attivare un ambiente di boot inattivo.	luactivate(1M)
Annullare un'operazione di copia o di creazione pianificata.	lucancel(1M)
Confrontare un ambiente di boot attivo con uno inattivo.	lucompare(1M)
Copiare nuovamente i file system per aggiornare un ambiente di boot inattivo.	lucopy
Creare un ambiente di boot.	lucreate(1M)
Assegnare un nome all'ambiente di boot attivo.	lucurr(1M)
Eliminare un ambiente di boot.	ludelete(1M)
Aggiungere una descrizione al nome dell'ambiente di boot.	ludesc(1M)
Elencare i file system di importanza critica degli ambienti di boot.	lufslist(1M)
Abilitare l'attivazione dei file system in un ambiente di boot. Questo comando permette di modificare i file di un ambiente di boot correntemente inattivo.	lumount(1M)
Rinominare un ambiente di boot.	lurename(1M)

 TABELLA 36-1 Comandi che è possibile utilizzare con Solaris Live Upgrade
 (Continua)

Attività	Comando
Visualizzare lo stato degli ambienti di boot.	lustatus(1M)
Abilitare la disattivazione di tutti i file system di un ambiente di boot. Questo comando permette di modificare i file di un ambiente di boot correntemente inattivo.	luumount(1M)
Aggiornare un ambiente operativo o installare un archivio flash in un ambiente di boot inattivo.	luupgrade(1M)

# Riferimenti su Solaris (argomenti)

Questa sezione contiene informazioni di riferimento sui CD, le versioni locali e i package di Solaris.

Capitolo 38	Descrive il DVD e i CD principali inclusi nei media kit di Solaris 9.
Capitolo 39	Contiene un elenco delle piattaforme e dei gruppi di piattaforme hardware.
Capitolo 40	Contiene un elenco dei valori da utilizzare per impostare la parola chiave locale in un profilo o per preconfigurare una versione locale.

# Organizzazione dei supporti di Solaris 9 (riferimenti)

Questo capitolo descrive i DVD e i CD principali inclusi nei media kit di Solaris 9.

# SPARC: Supporti di Solaris 9

La tabella seguente contiene i DVD e i CD principali di Solaris 9. Il prodotto viene distribuito con un media kit multilingue contenente i DVD o i CD per la lingua inglese, le altre lingue e il software per le versioni locali.

TABELLA 38–1 SPARC: DVD multilingue

Titolo del DVD	Descrizione
DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition	<ul> <li>Contiene:         <ul> <li>Il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali</li> <li>La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati</li> <li>Programmi di installazione</li> <li>Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti</li> <li>Le interfacce e i documenti localizzati</li> <li>La documentazione di Solaris in inglese, nelle lingue europee e nelle lingue asiatiche, incluso il giapponese</li> </ul> </li> </ul>
	Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–1

TABELLA 38-2 SPARC: CD multilingue


Titolo del CD	Descrizione
Il prodotto viene distribuito sui seguenti CD:  ■ CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation  ■ CD Solaris 9 Multilingual Installation SPARC Platform Edition	<ul> <li>Contiene gli script e i programmi di installazione necessari per installare Solaris. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–2.</li> <li>Contiene gli script e i programmi di installazione localizzati necessari per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–2.</li> </ul>
CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition	Contiene il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–3.
CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition	<ul> <li>Contiene:</li> <li>Un numero limitato di package che il software può richiedere di installare</li> <li>La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati</li> <li>Programmi di installazione</li> <li>Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti</li> </ul>
	Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–4.
	Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages	Contiene le interfacce e i documenti che sono stati localizzati. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–5.
	Questo CD può essere richiesto dal programma di installazione per il supporto delle lingue di alcune regioni geografiche specifiche.
CD Solaris 9 Documentation 1 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per la lingua inglese e le lingue europee.
CD Solaris 9 Documentation 2 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per le lingue asiatiche, incluso il giapponese.

# SPARC: Organizzazione delle directory nei supporti di Solaris 9

Questa sezione descrive le directory di primo livello dei DVD e dei CD di Solaris 9.

## SPARC: Struttura di directory del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition

La figura seguente mostra la struttura di directory del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition.



#### FIGURA 38-1 DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition


- La slice 0 (s0) contiene le directory Copyright e Solaris\_9. La directory Solaris\_9 contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris 9. La slice 0 contiene le seguenti directory:
  - ExtraValue Contiene due sottodirectory:
    - CoBundled Contiene i prodotti supportati che non fanno direttamente parte dell'ambiente operativo Solaris, tra cui Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 e SunScreen 3.2
    - EarlyAccess Contiene prodotti software in versione preliminare
  - Misc Contiene la directory jumpstart\_sample, che include un file rules, uno script check, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - Patches Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento dell'uscita della release.
  - Product Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - Tools Contiene i tool di installazione di Solaris 9, che includono:
    - La sottodirectory Boot, che contiene la miniroot di Solaris 9.
    - Gli script add\_install\_client, dial, rm\_install\_client e setup install server.
    - La sottodirectory Installer, contenente i programmi di installazione e i file delle classi Java<sup>TM</sup> di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del the CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a

Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 329.

- 1of2 Doc CD Documentazione in lingua inglese e nelle lingue europee
- 2of2\_Doc\_CD Documentazione nelle lingue asiatiche
- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

## SPARC: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 Multilingual Installation SPARC Platform Edition o del CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation.



#### FIGURA 38-2 SPARC: CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation

- La slice 0 (s0) contiene gli script che permettono di installare Solaris e una sottodirectory Boot contenente la miniroot di Solaris. Gli script sono i seguenti:
  - add install client
  - modify\_install\_server
  - rm install client
- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

## SPARC: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software SPARC Platform Edition

Le figure seguenti mostrano la struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software SPARC Platform Edition.




FIGURA 38-3 SPARC: CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition

- La slice 0 (s0) contiene le directory Copyright e Solaris\_9. La directory Solaris\_9 contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare, come configurazione minima, il prodotto Solaris 9 con i gruppi software Core e End User. La slice 0 contiene le seguenti directory:
  - Docs Questa directory è vuota.
  - Misc Contiene la directory jumpstart\_sample, che include un file rules, uno script check, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - Patches Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento della creazione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
  - Product Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - Tools Contiene i tool di installazione di Solaris 9: add\_install\_client, dial, rm\_install\_client e setup\_install\_server.
- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

La figura seguente mostra le directory del CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition.




FIGURA 38-4 SPARC: CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition

La directory sol\_9\_sparc\_2 contiene la directory Copyright, la directory installer per Solaris Web Start e la directory Solaris\_9. La directory Solaris\_9 contiene:

- ExtraValue Contiene due sottodirectory:
  - CoBundled Contiene prodotti Solaris pienamente supportati che non fanno parte direttamente dell'ambiente operativo Solaris
  - EarlyAccess Contiene prodotti software in versione preliminare
- Product Contiene un numero limitato di package per i gruppi software
   Developer Solaris Software, Entire Solaris Software e Entire Solaris Software Plus
   OEM Support
- Tools Contiene i seguenti tool di installazione di Solaris 9:
  - Loscript add to install server.
  - Una sottodirectory Installer che contiene i programmi di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente durante l'installazione di Solaris, ma per usare Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris è prima necessario installare questi package nella release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 329.

## SPARC: Struttura di directory del CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages.




FIGURA 38-5 CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages

La directory sol\_9\_lang\_sparc contiene il programma di installazione Solaris Web Start, usato per installare il software per le lingue e le versioni locali di Solaris. La directory sol\_9\_lang\_sparc contiene le seguenti directory:

- components Contiene i package delle versioni locali in cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, svedese, cinese tradizionale e cinese tradizionale di Hong Kong, oltre a una serie di package comuni a tutte le versioni locali
- Copyright Contiene la pagina di copyright
- installer Contiene il programma di installazione Solaris Web Start
- Tools Contiene lo script add\_to\_install\_server per la creazione di un'immagine di installazione combinata

Per maggiori informazioni sul software delle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

# IA: Supporti di Solaris 9

Le tabelle seguenti elencano i DVD e i CD principali di Solaris 9 *Edizione per piattaforma Intel*. Il prodotto viene distribuito con un media kit multilingue contenente i DVD o i CD per la lingua inglese, le altre lingue e il software per le versioni locali.

TABELLA 38-3 IA: DVD multilingue

Titolo del DVD	Descrizione
DVD Solaris 9 Intel Platform Edition	<ul> <li>Contiene:</li> <li>Il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot.</li> <li>La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati</li> <li>Programmi di installazione</li> <li>Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti</li> <li>Le interfacce e i documenti localizzati</li> <li>La documentazione di Solaris in inglese, nelle lingue europee e nelle lingue asiatiche, incluso il giapponese</li> <li>Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38-6.</li> </ul>
	rer la struttura delle directory, vedere la Figura 38–6.

#### TABELLA 38-4 IA: CD multilingue

Titolo del CD	Descrizione
Il prodotto viene distribuito sui seguenti CD:  CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation  CD Solaris 9 Installation Multilingual Intel Platform Edition	<ul> <li>Contiene gli script e i programmi di installazione necessari per installare Solaris. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–7.</li> <li>Contiene gli script e i programmi di installazione localizzati necessari per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–7.</li> </ul>

TABELLA 38–4 IA: CD multilingue	(Continua)
Titolo del CD	Descrizione
CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition	Contiene il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–8.
CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition	<ul> <li>Contiene:</li> <li>Un numero limitato di package che il software può richiedere di installare</li> <li>La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati</li> <li>Programmi di installazione</li> <li>Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti</li> </ul>
	Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–9.
	Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages	Contiene le interfacce e i documenti che sono stati localizzati. Per la struttura delle directory, vedere la Figura 38–10.
	Questo CD può essere richiesto dal programma di installazione per il supporto delle lingue di alcune regioni geografiche specifiche.
CD Solaris 9 Documentation 1 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per la lingua inglese e le lingue europee.
CD Solaris 9 Documentation 2 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per le lingue asiatiche, incluso il giapponese.

# IA: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9

Questa sezione descrive le directory di primo livello dei DVD e dei CD di Solaris 9.

## Struttura di directory del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition

La figura seguente mostra la struttura di directory del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition.




FIGURA 38-6 DVD Solaris 9 Intel Platform Edition

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 1 (s1) contiene la directory Euro\_Doc\_CD.
- La slice 2 (s2) contiene le directory Copyright e Solaris\_9. La directory Solaris\_9 contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris 9. La slice 0 contiene le seguenti directory:
  - La directory ExtraValue, contenente software supportati e non supportati
  - Programmi di installazione
  - Misc Contiene la directory jumpstart\_sample, che include un file rules, uno script check, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - Patches Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento dell'uscita della release.
  - Product Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - Tools Contiene i seguenti tool di installazione di Solaris 9:
    - La sottodirectory Boot, che contiene la miniroot di Solaris 9.
    - Gli script add\_install\_client, dial, rm\_install\_client e setup install server
    - La sottodirectory Installer, contenente i programmi di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition. Solaris

Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 329.

- Una sottodirectory d1\_image, contenente il software Solaris 9 Device Configuration Assistant che è possibile copiare su un dischetto.
- 1of2 Doc CD Documentazione in lingua inglese e nelle lingue europee
- 2of2 Doc CD Documentazione nelle lingue asiatiche

# IA: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9

La figura seguente mostra le directory contenute nel CD Solaris 9 Installation Multilingual Intel Platform Edition o nel CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation.




FIGURA 38-7 IA: CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation

La directory en\_icd\_sol\_9\_ia contiene gli script da usare per l'installazione di Solaris e la sottodirectory Boot per la miniroot di Solaris 9. Le directory e gli script includono:

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 2 (s2) contiene gli script che permettono di installare Solaris e una sottodirectory Boot contenente la miniroot di Solaris. Gli script sono i seguenti:
  - add\_install\_client
  - modify\_install\_server
  - rm\_install\_client

## IA: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software Intel Platform Edition

Le figure seguenti mostrano la struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software Intel Platform Edition.




FIGURA 38-8 IA: CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 2 (s2) contiene le directory Copyright e Solaris\_9. La directory Solaris\_9 contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare, come configurazione minima, il prodotto Solaris 9 con i gruppi software Core e End User System Support. La directory Solaris\_9 contiene le seguenti directory:
  - Docs Questa directory è vuota.
  - Misc Contiene la directory jumpstart\_sample, che include un file rules, uno script check, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - Patches Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento della creazione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
  - Product Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - Tools Contiene i tool di installazione di Solaris 9: la miniroot boot, add\_install\_client, dial, rm\_install\_client e setup\_install\_server.

La figura seguente mostra le directory del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.




FIGURA 38-9 CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition

La directory sol\_9\_ia\_2 contiene la directory Copyright, la directory installer per Solaris Web Start e la directory Solaris 9. La directory Solaris 9 contiene:

- La directory ExtraValue, contenente software supportati e non supportati
- Programmi di installazione
- Product Contiene un numero limitato di package e i gruppi software Developer System Support, Entire Distribution ed Entire Distribution Plus OEM Support.
- Tools Questa directory contiene:
  - Loscript add\_to\_install\_server.
  - La sottodirectory Installer, contenente un programma di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 329.
  - Una sottodirectory d1\_image, contenente il software Solaris 9 Device Configuration Assistant che è possibile copiare su un dischetto.

## IA: Struttura di directory del CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages.




FIGURA 38–10 CD Solaris 9 Intel Platform Edition Languages

La directory sol\_9\_lang\_ia contiene il programma di installazione Solaris Web Start, usato per installare il software per le lingue e le versioni locali di Solaris. È possibile installare tutte le nove lingue nelle directory predefinite oppure scegliere di installare solo lingue specifiche. La directory sol\_9\_lang\_ia contiene le seguenti directory:

- Components Contiene i package delle versioni locali in cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, svedese, cinese tradizionale e cinese tradizionale di Hong Kong, oltre a una serie di package comuni a tutte le versioni locali
- Copyright Contiene la pagina di copyright
- installer Contiene il programma di installazione Web Start
- Tools Contiene lo script add\_to\_install\_server, usato per la creazione di un server di installazione

Per maggiori informazioni sul software delle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

# Nomi delle piattaforme e gruppi (riferimenti)

L'architettura del sistema (gruppo di piattaforme) è un'informazione necessaria per aggiungere un client a un'installazione in rete, mentre il nome della piattaforma è un'informazione richiesta per la creazione di un file di regole per l'installazione JumpStart personalizzata.

Qui di seguito sono forniti alcuni esempi di piattaforme e gruppi di piattaforme. Per un elenco completo delle piattaforme SPARC valide, vedere il manuale *Solaris 9 Sun Platform Hardware Guide*.

TABELLA 39-1 Esempi di piattaforme e gruppi di piattaforme

Sistema	Nome della piattaforma	Gruppo di piattaforme
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u
IA	i86pc	i86pc

**Nota –** Per conoscere il *nome della piattaforma* di un sistema è possibile usare il comando uname -i, mentre per conoscere il *gruppo di piattaforme* è possibile usare il comando uname -m.

## Versioni locali (riferimenti)

Le tabelle seguenti contengono un elenco dei valori da utilizzare per impostare la parola chiave locale in un profilo o per preconfigurare una versione locale.

La versione locale determina in che modo le informazioni debbano essere visualizzate a seconda della lingua e della regione geografica. Una lingua può comprendere più versioni locali differenziate da alcune varianti regionali, ad esempio da differenze nel formato della data e dell'ora, nelle convenzioni numeriche e monetarie e nell'ortografia. Per maggiori informazioni sulle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

#### TABELLA 40-1 Asia

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
hi_IN.UTF-8	Inglese	India	UTF-8 <sup>1</sup>	Hindi (UTF-8) Unicode 3.1
ja	Giapponese	Giappone	eucJP <sup>2</sup>	Giapponese (EUC)
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
				JIS X 0212-1990
ja_JP.eucJP	Giapponese	Giappone	eucJP	Giapponese (EUC)
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
				JIS X 0212-1990
ja_JP.PCK	Giapponese	Giappone	PCK <sup>3</sup>	Giapponese (PC kanji)

 $<sup>^1</sup>$ UTF-8 comprende il formato UTF-8 definito negli standard ISO/IEC 10646–1:2000 e il formato Unicode 3.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>eucJP designa il set di codici EUC giapponese. La specifica della versione locale ja\_JP. eucJP è conforme all'accordo per l'implementazione degli ambienti giapponesi UI\_OSF (Japanese Environment Implementation Agreement) versione 1.1, mentre la versione locale ja è conforme alla specifica tradizionale usata nelle precedenti release di Solaris.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>PCK è noto anche come Shift\_JIS (SJIS).

TABELLA 40–1 Asia (Continua)

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
ja_JP.UTF-8	Giapponese	Giappone	UTF-8	Giapponese (UTF-8) Unicode 3.1
ko_KR.EUC	Coreano	Corea	1001	Coreano (EUC) KS X 1001
ko_KR.UTF-8	Coreano	Corea	UTF-8	Coreano (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.UTF-8	Inglese	Thailandia	UTF-8	Thailandese (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.TIS620	Inglese	Thailandia	TIS620.2533	Thailandese TIS620.2533
zh_CN.EUC	Cinese semplificato	RPC	gb2312 <sup>4</sup>	Cinese semplificato (EUC) GB2312-1980
zh_CN.GBK	Cinese semplificato	RPC	GBK <sup>5</sup>	Cinese semplificato (GBK)
zh_CN.GB18030	Cinese semplificato	RPC	GB18030-2000	Cinese semplificato (GB18030–2000) GB18030–2000
zh_CN.UTF-8	Cinese semplificato	RPC	UTF-8	Cinese semplificato (UTF-8) Unicode 3.1
zh_HK.BIG5HK	Cinese tradizionale	Hong Kong	Big5+HKSCS	Cinese tradizionale (BIG5+HKSCS)
zh_HK.UTF-8	Cinese tradizionale	Hong Kong	UTF-8	Cinese tradizionale (UTF-8) Unicode 3.1
zh_TW.EUC	Cinese tradizionale	Taiwan	cns11643	Cinese tradizionale (EUC) CNS 11643-1992
zh_TW.BIG5	Cinese tradizionale	Taiwan	BIG5	Cinese tradizionale (BIG5)
zh_TW.UTF-8	Cinese tradizionale	Taiwan	UTF-8	Cinese tradizionale (UTF-8) Unicode 3.1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>gb2312 designa il set di codici EUC per il cinese semplificato, che contiene GB 1988–80 e GB 2312–80.

TABELLA 40–2 Australasia

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_AU.ISO8859-1	Inglese	Australia	ISO8859-1	Inglese (Australia)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>GBK designa le estensioni GB. Queste includono tutti i caratteri GB 2312–80 e i caratteri Han unificati definiti nello standard ISO/IEC 10646–1, nonché i caratteri Hiragana e Katakana giapponesi. Includono inoltre molti caratteri appartenenti ai set cinese, giapponese e coreano definiti nello standard ISO/IEC 10646–1.

#### TABELLA 40–2 Australasia (Continua)

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_NZ.ISO8859-1	Inglese	Nuova Zelanda	ISO8859-1	Inglese (Nuova Zelanda)

#### TABELLA 40-3 America Centrale

Versione locale	Interfaccia utente	e Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
es_CR.ISO8859-1	Spagnolo	Costa Rica	ISO8859-1	Spagnolo (Costa Rica)
es_GT.ISO8859-1	Spagnolo	Guatemala	ISO8859-1	Spagnolo (Guatemala)
es_NI.ISO8859-1	Spagnolo	Nicaragua	ISO8859-1	Spagnolo (Nicaragua)
es_PA.ISO8859-1	Spagnolo	Panama	ISO8859-1	Spagnolo (Panama)
es_SV.ISO8859-1	Spagnolo	El Salvador	ISO8859-1	Spagnolo (El Salvador)

#### TABELLA 40–4 Europa Centrale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
cs_CZ.ISO8859-2	Inglese	Repubblica Ceca	ISO8859-2	Ceco (Repubblica Ceca)
de_AT.ISO8859-1	Tedesco	Austria	ISO8859-1	Tedesco (Austria)
de_AT.ISO8859-15	Tedesco	Austria	ISO8859-15	Tedesco (Austria, ISO8859-15 - Euro)
de_CH.ISO8859-1	Tedesco	Svizzera	ISO8859-1	Tedesco (Svizzera)
de_DE.UTF-8	Tedesco	Germania	UTF-8	Tedesco (Germania, Unicode 3.1)
de_DE.ISO8859-1	Tedesco	Germania	ISO8859-1	Tedesco (Germania)
de_DE.ISO8859-15	Tedesco	Germania	ISO8859-15	Tedesco (Germania, ISO8859-15 - Euro)
fr_CH.ISO8859-1	Francese	Svizzera	ISO8859-1	Francese (Svizzera)
hu_HU.ISO8859-2	Inglese	Ungheria	ISO8859-2	Ungherese (Ungheria)
pl_PL.ISO8859-2	Inglese	Polonia	ISO8859-2	Polacco (Polonia)
pl_PL.UTF-8	Inglese	Polonia	UTF-8	Polacco (Polonia, Unicode 3.1)
sk_SK.IS08859-2	Inglese	Slovacchia	ISO8859-2	Slovacco (Slovacchia)

TABELLA 40–5 Europa Orientale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
bg_BG.IS08859-5	Inglese	Bulgaria	ISO8859-5	Bulgaro (Bulgaria)
et_EE.IS08859-15	Inglese	Estonia	ISO8859-15	Estone (Estonia)
hr_HR.ISO8859-2	Inglese	Croazia	ISO8859-2	Croato (Croazia)
lt_LT.IS08859-13	Inglese	Lituania	ISO8859-13	Lituano (Lituania)
lv_LV.IS08859-13	Inglese	Lettonia	ISO8859-13	Lettone (Lettonia)
mk_MK.ISO8859-5	Inglese	Macedonia	ISO8859-5	Macedone (Macedonia)
ro_RO.ISO8859-2	Inglese	Romania	ISO8859-2	Rumeno (Romania)
ru_RU.KOI8-R	Inglese	Russia	KOI8-R	Russo (Russia, KOI8-R)
ru_RU.ANSI1251	Inglese	Russia	ansi-1251	Russo (Russia, ANSI 1251)
ru_RU.IS08859-5	Inglese	Russia	ISO8859-5	Russo (Russia)
ru_RU.UTF-8	Inglese	Russia	UTF-8	Russo (Russia, Unicode 3.1)
sh_BA.IS08859-2@bosnia	Inglese	Bosnia	ISO8859-2	Bosniaco (Bosnia)
sl_SI.IS08859-2	Inglese	Slovenia	ISO8859-2	Sloveno (Slovenia)
sq_AL.ISO8859-2	Inglese	Albania	ISO8859-2	Albanese (Albania)
sr_YU.IS08859-5	Inglese	Serbia	ISO8859-5	Serbo (Serbia)
tr_TR.ISO8859-9	Inglese	Turchia	ISO8859-9	Turco (Turchia)
tr_TR.UTF-8	Inglese	Turchia	UTF-8	Turco (Turchia, Unicode 3.1)

#### TABELLA 40-6 Medio Oriente

Versione locale	Interfaccia utente	e Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
Не	Inglese	Israele	ISO8859-8	Ebraico (Israele)

#### TABELLA 40–7 Africa Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
ar_EG.UTF-8	Inglese	Egitto	UTF-8	Arabo (Egitto)
Ar	Inglese	Egitto	ISO8859-6	Arabo (Egitto)

#### TABELLA 40–8 America Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_CA.ISO8859-1	Inglese	Canada	ISO8859-1	Inglese (Canada)
en_US.IS08859-1	Inglese	USA	ISO8859-1	Inglese (USA)
en_US.ISO8859-15	Inglese	USA	ISO8859-15	Inglese (USA, ISO8859-15 - Euro)
en_US.UTF-8	Inglese	USA	UTF-8	Inglese (USA, Unicode 3.1)
fr_CA.ISO8859-1	Francese	Canada	ISO8859-1	Francese (Canada)
es_MX.ISO8859-1	Spagnolo	Messico	ISO8859-1	Spagnolo (Messico)

#### TABELLA 40–9 Europa Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
da_DK.ISO8859-1	Inglese	Danimarca	ISO8859-1	Danese (Danimarca)
da_DK.ISO8859-15	Inglese	Danimarca	ISO8859-15	Danese (Danimarca, ISO8859-15-Euro)
fi_FI.ISO8859-1	Inglese	Finlandia	ISO8859-1	Finlandese (Unicode 3.1)
fi_FI.ISO8859-15	Inglese	Finlandia	ISO8859-15	Finlandese (Finlandia, ISO8859–15–Euro)
fi_FI.UTF-8	Inglese	Finlandia	UTF-8	Finlandese (Finlandia)
is_IS.IS08859-1	Inglese	Islanda	ISO8859-1	Islandese (Islanda)
no_NO.ISO8859-1@bokmal	Inglese	Norvegia	ISO8859-1	Norvegese (Norvegia-Bokmal)
no_NO.ISO8859-1@nyorsk	Inglese	Norvegia	ISO8859-1	Norvegese (Norvegia-Nynorsk)
sv_SE.IS08859-1	Svedese	Svezia	ISO8859-1	Svedese (Svezia)
sv_SE.ISO8859-15	Svedese	Svezia	ISO8859-15	Svedese (Svezia, ISO8859–15–Euro)
sv_SE.UTF-8	Svedese	Svezia	UTF-8	Svedese (Svezia, Unicode 3.1)

TABELLA 40–10 America Meridionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
es_AR.ISO8859-1	Spagnolo	Argentina	ISO8859-1	Spagnolo (Argentina)
es_BO.ISO8859-1	Spagnolo	Bolivia	ISO8859-1	Spagnolo (Bolivia)
es_CL.ISO8859-1	Spagnolo	Cile	ISO8859-1	Spagnolo (Cile)
es_CO.ISO8859-1	Spagnolo	Colombia	ISO8859-1	Spagnolo (Colombia)
es_EC.ISO8859-1	Spagnolo	Ecuador	ISO8859-1	Spagnolo (Ecuador)
es_PE.ISO8859-1	Spagnolo	Perù	ISO8859-1	Spagnolo (Perù)
es_PY.ISO8859-1	Spagnolo	Paraguay	ISO8859-1	Spagnolo (Paraguay)
es_UY.ISO8859-1	Spagnolo	Uruguay	ISO8859-1	Spagnolo (Uruguay)
es_VE.ISO8859-1	Spagnolo	Venezuela	ISO8859-1	Spagnolo (Venezuela)
pt_BR.IS08859-1	Inglese	Brasile	ISO8859-1	Portoghese (Brasile)
pt_BR.UTF-8	Inglese	Brasile	UTF-8	Portoghese (Brasile, Unicode 3.1)

TABELLA 40–11 Europa Meridionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
ca_ES.ISO8859-1	Inglese	Spagna	ISO8859-1	Catalano (Spagna)
ca_ES.ISO8859-15	Inglese	Spagna	ISO8859-15	Catalano (Spagna, ISO8859-15 - Euro)
el_GR.ISO8859-7	Inglese	Grecia	ISO8859-7	Greco (Grecia)
es_ES.ISO8859-1	Spagnolo	Spagna	ISO8859-1	Spagnolo (Spagna)
es_ES.ISO8859-15	Spagnolo	Spagna	ISO8859-15	Spagnolo (Spagna, ISO8859-15 - Euro)
es_ES.UTF-8	Spagnolo	Spagna	UTF-8	Spagnolo (Spagna, Unicode 3.1)
it_IT.IS08859-1	Italiano	Italia	ISO8859-1	Italiano (Italia)
it_IT.IS08859-15	Italiano	Italia	ISO8859-15	Italiano (Italia, ISO8859-15 - Euro)
it_IT.UTF-8	Italiano	Italia	UTF-8	Italiano (Italia, Unicode 3.1)
pt_PT.IS08859-1	Inglese	Portogallo	ISO8859-1	Portoghese (Portogallo)
pt_PT.IS08859-15	Inglese	Portogallo	ISO8859-15	Portoghese (Portogallo, ISO8859-15 - Euro)

TABELLA 40–12 Europa Occidentale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_GB.ISO8859-1	Inglese	Gran Bretagna	ISO8859-1	Inglese (Gran Bretagna)
en_IE.IS08859-1	Inglese	Irlanda	ISO8859-1	Inglese (Irlanda)
fr_BE.IS08859-1	Francese	Belgio-	ISO8859-1	Francese (Belgio-Vallone, Unicode 3.1)
		Vallone		
fr_BE.UTF-8	Francese	Belgio-	UTF-8	Francese (Belgio-Vallone, Unicode 3.1)
		Vallone		
fr_FR.ISO8859-1	Francese	Francia	ISO8859-1	Francese (Francia)
fr_FR.UTF-8	Francese	Francia	UTF-8	Francese (Francia, Unicode 3.1)
nl_BE.ISO8859-1	Inglese	Belgio- Fiammingo	ISO8859-1	Olandese (Belgio-Fiammingo)
nl_NL.ISO8859-1	Inglese	Olanda	ISO8859-1	Olandese (Olanda)

## APPENDICE A

## Soluzione dei problemi (procedure)

Questo capitolo descrive i messaggi di errore e i problemi generali che è possibile incontrare durante l'installazione di Solaris 9. Spiega inoltre come procedere per risolverli. Il capitolo è diviso in sezioni che riflettono le fasi del processo di installazione in cui si possono verificare i problemi.

- "Problemi nella configurazione delle installazioni in rete" a pagina 435
- "Problemi nell'avvio di un sistema" a pagina 436
- "Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9" a pagina 444
- "Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9" a pagina 446

**Nota –** La definizione "supporto di boot" designa uno dei seguenti programmi di installazione: programma suninstall di Solaris, Solaris Web Start o metodo JumpStart personalizzato.

## Problemi nella configurazione delle installazioni in rete

Client sconosciuto "nome\_host"

**Causa:** L'argomento *nome\_host* nel comando add\_install\_client non corrisponde a un host del servizio di denominazione.

Aggiungere l'host specificato al servizio di denominazione ed eseguire nuovamente il comando add install client.

## Problemi nell'avvio di un sistema

## Messaggi di errore relativi al boot dai supporti

le0:No carrier - transceiver cable problem
Causa: Il sistema non è collegato alla rete.

**Soluzione:** Se il sistema non deve essere collegato a una rete, ignorare il messaggio. Se il sistema deve essere collegato a una rete, verificare che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

The file just loaded does not appear to be executable **Causa:** Il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per il boot

**Soluzione:** Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione di Solaris 9 dalla rete da un server di installazione. Ad esempio, controllare di avere specificato il gruppo di piattaforme corretto per il sistema.

Oppure, se non erano state copiate le immagini del DVD di Solaris 9, del CD Solaris 9 Software 1 of 2, del CD Solaris 9 Software 2 of 2 e del CD Solaris 9 Languages sul server di installazione, verificare che il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 siano attivati e accessibili dal server di installazione.

boot: impossibile aprire /kernel/unix(solo sistemi SPARC)
 Causa: Questo errore si verifica quando si modifica la posizione di boot -file
impostandola esplicitamente su /kernel/unix.

#### Soluzione:

- Ripristinare boot -file nella PROM su " " (nessun valore)
- Verificare che il parametro diag-switch sia impostato su "off" e "true".

Impossibile eseguire il boot da file/device Causa: Il supporto di installazione non riesce a trovare il supporto di boot.

Soluzione: Verificare che sussistano le seguenti condizioni:

- Il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM è installato correttamente ed è acceso.
- Il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 sono inseriti nel lettore.
- Il disco è pulito e non è danneggiato.

WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (solo sistemi SPARC)

Descrizione: Questo è un messaggio informativo.

Soluzione: Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.

Not a UFS file system (solo sistemi IA)

Causa: Quando Solaris 9 era stato installato (con il programma suninstall di Solaris o con il metodo JumpStart personalizzato), non era stato selezionato un disco di boot. Per avviare il sistema è ora necessario usare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* o modificare il BIOS.

#### Soluzione:

- Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* nell'unità a dischetti del sistema (solitamente l'unità A). Per informazioni sul dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition*, vedere "IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE" a pagina 32.
- Se non è possibile usare questo supporto di boot, accedere al BIOS e impostare il BIOS per l'esecuzione del boot. Per istruzioni, vedere la documentazione del BIOS.

Nessun disco risponde ai criteri definiti nella documentazione di installazione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione. (solo sistemi IA)

**Causa:** Si è cercato di avviare il sistema dal CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation. Il sistema non supporta l'indirizzamento a blocchi logici (LBA) e non è possibile usare il CD di installazione di Solaris 9.

**Soluzione:** Usare un'immagine di rete del CD, un DVD o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.

### Problemi generali relativi al boot dai supporti

Il sistema non si avvia.

**Descrizione:** Durante la configurazione iniziale del server JumpStart, è possibile incontrare problemi di boot senza ricevere messaggi di errore. Per verificare le informazioni sul sistema e le modalità di avvio, eseguire il comando di boot con l'opzione -v. Usando l'opzione -v, il comando di boot visualizza sullo schermo informazioni utili per il debugging.

**Nota** – Senza specificare questo flag, i messaggi vengono ugualmente generati ma l'output viene diretto al file di log del sistema. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man syslogd(1M).

Soluzione: Per i sistemi SPARC, al prompt ok, digitare il comando seguente.

ok boot net -v - install

Per i sistemi IA, quando il programma chiede di selezionare il tipo di installazione, digitare il comando seguente.

b - -v install

Il boot dal DVD non riesce sui sistemi con il DVD-ROM Toshiba SD-M

Se il sistema dispone di un DVD-ROM Toshiba SD-M1401 con revisione del firmware 1007, il sistema non può essere avviato dal DVD di Solaris 9.

**Soluzione:** Applicare la patch 111649–03, o una versione successiva, per aggiornare il firmware del DVD-ROM Toshiba SD-M1401. La patch 111649–03 è inclusa nel CD "Solaris 9 Supplement".

L'installazione non riesce dopo il boot. (*solo sistemi IA*)

Causa: Se si sta eseguendo l'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, la slice radice di Solaris 9 deve trovarsi entro i primi 1024 cilindri del disco.

**Soluzione:** Il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito devono supportare l'indirizzamento a blocchi logici (LBA). L'LBA permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e su più slice dei dischi di Solaris. Per determinare se il sistema supporta l'LBA, vedere la Tabella 2–4. Se il sistema non supporta l'LBA, avviarlo da un'immagine di rete anziché dal CD.

Il sistema si blocca o produce errori di tipo panic quando viene inserita una PC card non di memoria. (solo sistemi IA)

**Causa:** Le schede PCMCIA non di memoria non possono usare le stesse risorse di memoria usate da altri dispositivi.

**Soluzione:** Per risolvere il problema, vedere le istruzioni della scheda PCMCIA e controllare l'ambito di indirizzi consentito.

L'unità disco principale del BIOS IDE non è stata rilevata dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* nella fase di pre-boot. (solo sistemi IA)

#### **Soluzione:**

• Se si utilizzano dispositivi di vecchia produzione, è possibile che non siano supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.

- Verificare che il cavo piatto e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente. Consultare la documentazione del produttore.
- Se al controller è collegato un solo dispositivo, designarlo come unità master impostando i jumper in modo appropriato. Alcuni dispositivi, se usati da soli come master, richiedono un'impostazione dei jumper diversa rispetto a quella richiesta in una configurazione master-slave. Collegare il dispositivo al connettore situato all'estremità del cavo in modo da ridurre i segnali emessi quando il connettore non è collegato.
- Se al controller sono collegati due dispositivi, impostare i jumper del primo in modo da configurarlo come master (o come master operante con uno slave) e i jumper del secondo per configurarlo come slave.
- Se il primo dispositivo è un disco e il secondo è un lettore di CD-ROM, designarne uno come slave impostando i jumper in modo appropriato. La disposizione dei collegamenti tra le unità e i cavi non è rilevante.
- Se il problema persiste con due unità su uno stesso controller, collegare un'unità alla volta per verificare che entrambe funzionino. Impostare i jumper del dispositivo per configurarlo come master o come singolo master e quindi collegarlo usando il connettore all'estremità del cavo piatto IDE. Verificare che ognuno dei due dispositivi funzioni correttamente, quindi impostare i jumper nuovamente in configurazione master-slave.
- Se il dispositivo è un disco rigido, usare l'utility di configurazione del BIOS per verificare che il tipo di disco (indicante il numero di cilindri, testine e settori) sia configurato correttamente. Alcuni BIOS possiedono una funzione in grado di rilevare automaticamente il tipo di disco.
- Se il dispositivo è un lettore di CD-ROM, usare la schermata di configurazione del BIOS per configurare il tipo di unità come lettore di CD-ROM, a condizione che il software offra questa possibilità.
- Su molti sistemi, i lettori di CD-ROM IDE vengono riconosciuti da MS-DOS solo se è stato installato un driver per CD-ROM MS-DOS. Provare a usare un altro dispositivo.

Il disco o il CD-ROM IDE del sistema non è stato rilevato dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition* durante la fase di pre-boot. (solo sistemi IA)

#### **Soluzione:**

- Se i dischi sono disabilitati nel BIOS, per avviare il sistema dal disco rigido occorre usare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition*. Per informazioni sull'accesso al Solaris 9 Device Configuration Assistant, vedere "IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE" a pagina 32.
- Se il sistema è privo di dischi, è possibile che si tratti di un client diskless.

Il sistema si blocca prima di visualizzare il prompt di sistema. ( $solo \, sistemi \, IA$ )

**Soluzione:** Il sistema comprende dispositivi hardware non supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.

### Messaggi di errore relativi al boot dalla rete

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).

**Descrizione:** Questo errore si verifica quando nella rete vi sono due o più server che rispondono alla richiesta di boot di un client. Il client di installazione si connette al server di boot sbagliato e l'installazione si blocca. Questo errore può essere causato da due ragioni specifiche:

**Causa:** Causa 1: È possibile che vi siano due file /etc/bootparams su server diversi con una voce per quel client di installazione.

**Soluzione:** *Causa 1:* Verificare che i server della rete non contengano più voci per il client di installazione nel file /etc/bootparams. Se sono presenti più voci, rimuovere quelle relative al client dal file /etc/bootparams di tutti i server di installazione e di boot ad eccezione di quello che il client dovrà usare.

**Causa:** *Causa 2:* È possibile che esistano più voci per quel client di installazione nelle directory /tftpboot o /rplboot.

**Soluzione:** *Causa 2:* Verificare che i server della rete non contengano più voci per il client di installazione nelle directory /tftpboot o /rplboot. Se sono presenti più voci, rimuovere quelle relative al client dalle directory /tftpboot o /rplboot di tutti i server di installazione e di boot ad eccezione di quello che il client dovrà usare.

Causa: Causa 3: È possibile che esista una voce per il client di installazione nel file /etc/bootparams di un server e una seconda voce in un altro file /etc/bootparams che abilita tutti i sistemi ad accedere al server dei profili. Tale voce può avere la forma seguente:

\* install\_config=server\_profili:percorso

L'errore può essere causato anche da una riga simile alla precedente nella tabella bootparams di NIS o NIS+.

**Soluzione:** Causa 3: Se esiste una voce "jolly" nella mappa o nella tabella bootparams del servizio di denominazione (ad esempio, \* install\_config=), eliminarla e aggiungerla al file /etc/bootparams del server di boot.

Server di boot non presente. Impossibile installare il sistema. Vedere le istruzioni di installazione. (solo sistemi SPARC)

**Causa:** Questo errore si verifica sui sistemi che si cerca di installare dalla rete. Il sistema non è configurato correttamente.

**Soluzione:** Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione in rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

prom panic: Could not mount file system(solo sistemi SPARC)

Causa: Questo errore si verifica quando si cerca di installare Solaris 9 dalla rete ma il software di boot non riesce a trovare:

- Il DVD di Solaris 9, come DVD effettivo o come copia dell'immagine del DVD sul server di installazione
- L'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2, direttamente sul CD Solaris 9
   Software 1 of 2 o in una copia dell'immagine del CD sul server di installazione

Soluzione: Verificare che il software di installazione sia attivato e condiviso.

- Se si sta installando Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM del server di installazione, verificare che il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 siano inseriti nel sistema, siano attivati e siano condivisi nel file /etc/dfs/dfstab.
- Se l'installazione viene eseguita da una copia dell'immagine del DVD di Solaris
   9 o del CD Solaris
   9 Software
   1 of
   2 sul disco del server di installazione,
   verificare che il percorso della copia sia condiviso nel file /etc/dfs/dfstab.

Vedere la pagina man di install\_server.

Timeout waiting for ARP/RARP packet... (solo sistemi SPARC)

**Causa:** *Causa 1:* Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete, ma non riesce a trovare un sistema che lo riconosca.

**Soluzione:** Causa 1: Verificare che il nome host del sistema sia presente nel servizio di denominazione NIS o NIS+. Inoltre, controllare l'ordine di ricerca di bootparams nel file /etc/nsswitch.conf del server di boot.

Ad esempio, la riga seguente nel file /etc/nsswitch.conf indica che JumpStart o il programma suninstall di Solaris inizieranno la ricerca delle informazioni di bootparams nelle mappe NIS. Se non vengono trovate informazioni, il programma JumpStart o il programma suninstall di Solaris le cercano nel file /etc/bootparams del server di boot.

bootparams: nis files

Causa: Causa 2: L'indirizzo Ethernet del client non è corretto

**Soluzione:** *Causa 2:* Verificare che l'indirizzo Ethernet del client nel file /etc/ethers del server di installazione sia corretto.

Causa: Causa 3: In un'installazione JumpStart personalizzata, il comando add install client specifica il gruppo di piattaforme che dovrà usare un determinato server come server di installazione. Se viene usato un valore sbagliato per l'architettura dei sistemi, viene generato questo errore. Ad esempio, il sistema da installare ha un'architettura sun4u mentre è stata specificata l'architettura

Soluzione: Causa 3: Rieseguire add install client con il valore corretto per l'architettura.

ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (solo sistemi IA)

Causa: Questo messaggio di errore compare quando si avvia un sistema con una scheda token ring. Il multicast Ethernet e il multicast token ring non operano allo stesso modo. Il driver restituisce questo messaggio di errore perché ha ricevuto un indirizzo multicast non valido.

Soluzione: Ignorare questo messaggio di errore. Se il multicast non funziona, IP utilizza più livelli di broadcast e consente il completamento dell'installazione.

Requesting Internet address for indirizzo Ethernet (solo sistemi IA) Causa: Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete, ma non riesce a trovare un sistema che lo riconosca.

Soluzione: Verificare che il nome host del sistema sia presente nel servizio di denominazione. Se il nome host è presente nel servizio di denominazione NIS o NIS+ e il sistema continua a generare questo messaggio, provare a eseguire nuovamente il boot.

RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (solo sistemi IA)

Causa: Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete ma non trova un sistema con una voce appropriata nel file /etc/bootparams del server di installazione.

Soluzione: Usare add install client sui server di installazione. L'uso di questo comando aggiunge la voce appropriata al file /etc/bootparams, consentendo al client di avviarsi dalla rete.

Still trying to find a RPL server... (solo sistemi IA)

Causa: Il sistema sta cercando di eseguire il boot dalla rete ma il server non è configurato per avviarlo.

Soluzione: Sul server di installazione, eseguire add install client per il sistema da installare. Il comando add install client crea una directory /rplboot contenente il programma necessario per il boot dalla rete.

## Problemi generali relativi al boot dalla rete

Il sistema si avvia dalla rete, ma da un sistema diverso dal server di installazione specificato.

Causa: È presente una voce per il client nel file /etc/bootparams e nel file /etc/ethers di un altro sistema.

**Soluzione:** Sul name server, aggiornare la voce relativa al sistema da installare in /etc/bootparams. Usare la sintassi seguente:

```
sistema_inst root=server_boot:percorso install=server_inst:percorso
```

Inoltre, verificare che all'interno della sottorete esista una sola voce per il client di installazione nel file bootparams.

Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione di Solaris 9 dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete. (solo sistemi SPARC)

Causa: È possibile che tftpd non sia in esecuzione sul server di installazione.

**Soluzione:** Verificare che il daemon tftpd sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:

```
# ps -ef | grep tftpd
```

Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon tftpd è in esecuzione, aprire il file /etc/inetd.conf e rimuovere il carattere di commento (#) dalla riga seguente:

```
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
-s /tftpboot
```

Una volta effettuata questa modifica, riprovare ad avviare il sistema.

Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete. (solo sistemi IA)

**Causa:** È possibile che il daemon rpld non sia in esecuzione sul server di installazione.

**Soluzione:** Verificare che il daemon rpld sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:

```
# ps -ef | grep rpld
```

Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon rpld è in esecuzione, eseguire il comando seguente:

```
# /usr/sbin/rpld
```

Una volta effettuata questa modifica, riprovare ad avviare il sistema.

## Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9

L'installazione iniziale non riesce

**Soluzione:** Se l'installazione di Solaris non riesce, è necessario riavviare il processo. Per riavviare l'installazione, avviare il sistema dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o dalla rete.

Non è possibile disinstallare Solaris dopo che il software è stato installato parzialmente. È necessario ripristinare il sistema da una copia di backup o ricominciare il processo di installazione di Solaris.

/cdrom/Solaris\_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe **Descrizione:** Questo messaggio di errore non ha effetto sull'installazione.

**Soluzione:** Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.

WARNING: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT PREDEFINITO (solo sistemi IA) Causa: Questo è un messaggio informativo. Il dispositivo di boot impostato nel BIOS del sistema richiede l'uso del dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition per avviare il sistema.

**Soluzione:** Continuare con l'installazione e, se necessario, cambiare il dispositivo di boot predefinito nel BIOS dopo aver installato Solaris su un dispositivo che non richiede il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *Intel Platform Edition*.

#### ▼ IA: Controllare i blocchi di un disco IDE

Diversamente dagli altri dischi supportati da Solaris, i dischi IDE non mappano automaticamente i blocchi danneggiati. Prima di installare Solaris 9 su un disco IDE, è consigliabile eseguire un'analisi della superficie del disco. Per eseguire un'analisi della superficie su un disco IDE, procedere come segue.

1. Avviare il supporto di installazione in modalità monoutente.

# b -s

- 2. Avviare il programma di formattazione.
  - # format
- 3. Specificare il disco IDE su cui si desidera eseguire l'analisi della superficie.

# cxdy

cx È il numero del controller

dy È il numero del dispositivo

#### 4. È necessaria una partizione fdisk.

- Se esiste già una partizione fdisk Solaris, passare al Punto 5.
- Se non è presente una partizione fdisk Solaris, usare il comando fdisk per creare una partizione Solaris sul disco.

format> fdisk

#### 5. Digitare:

format> analyze

#### 6. Digitare:

analyze> config

Vengono visualizzate le impostazioni correnti per l'analisi della superficie.

#### a. Per modificare le impostazioni visualizzate, digitare:

analyze> setup

#### 7. Digitare:

analyze> tipo\_di\_analisi\_superficie

tipo\_di\_analisi\_superficie

È possibile usare la modalità di lettura, scrittura o confronto

Se format individua dei blocchi danneggiati, li rimappa.

#### 8. Digitare:

analyze> quit

#### 9. Si desidera specificare i blocchi da rimappare?

- In caso negativo, passare al Punto 10.
- In caso affermativo, digitare:

format> repair

#### 10. Digitare:

quit

Il programma format viene chiuso.

#### 11. Per riavviare il supporto in modalità multiutente, digitare:

## Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9

### Messaggi di errore relativi all'aggiornamento

No upgradable disks

Causa: Una voce di swap nel file /etc/vfstab impedisce l'esecuzione corretta dell'aggiornamento.

**Soluzione:** Commentare le righe seguenti nel file /etc/vfstab:

- Tutti i file e le slice di swap sui dischi da non aggiornare
- I file di swap non più presenti
- Tutte le slice di swap non utilizzate

usr/bin/bzczt not found

Causa: Solaris Live Upgrade si interrompe perché richiede un cluster di patch.

**Soluzione:** È richiesta una patch per installare Solaris Live Upgrade. Accedere a http://sunsolve.sun.com per scaricare la patch.

Sono stati rilevati alcuni dispositivi radice di Solaris aggiornabili, tuttavia non è presente nessuna partizione per ospitare il software di installazione di Solaris. Non è possibile effettuare l'aggiornamento con questo programma. Provare ad eseguire l'aggiornamento con il CDROM 1 di 2 di Solaris. (solo sistemi IA)

**Causa:** Non è possibile eseguire l'aggiornamento con il CD Solaris 9 Intel Platform Edition Installation perché lo spazio disponibile è insufficiente.

**Soluzione:** Per aggiornare il sistema, è possibile creare una slice di swap di almeno 512 Mbyte oppure usare un altro metodo di aggiornamento, ad esempio:

- Il programma Solaris Web Start dal DVD di Solaris 9 o da un'immagine di installazione in rete
- Il programma suninstall di Solaris dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
- Il metodo JumpStart personalizzato

### Problemi generali relativi all'aggiornamento

L'opzione di aggiornamento non viene presentata anche se sul sistema è presente una versione aggiornabile di Solaris.

Causa: Causa 1: La directory /var/sadm è un collegamento simbolico o è attivata da un altro file system.

**Soluzione:** Causa 1: Spostare la directory /var/sadm nel file system radice (/) o nel file system /var.

Causa: Causa 2: Il file /var/sadm/softinfo/INST RELEASE non è presente.

Soluzione: Causa 2: Creare un nuovo file INST RELEASE usando il seguente template:

OS=Solaris VERSION = xREV=0

È la versione di Solaris presente sul sistema

Causa: Causa 3: Il package SUNWusr non è presente in /var/sadm/softinfo

Soluzione: Causa 3: È necessario eseguire un'installazione iniziale. L'installazione di Solaris non è aggiornabile.

Impossibile arrestare o inizializzare il driver md

#### **Soluzione:**

- Se il sistema non è un mirror, commentare la voce corrispondente nel file
- Se il sistema è un mirror, dividere il mirror e ripetere l'installazione.

L'aggiornamento non riesce perché il programma di installazione di Solaris non può attivare un file system.

Causa: Durante l'aggiornamento, lo script cerca di attivare tutti i file system elencati nel file /etc/vfstab del sistema nel file system radice (/) aggiornato. Se lo script di installazione non riesce ad attivare un file system, si interrompe.

Verificare che tutti i file system elencati nel file /etc/vfstab del sistema possano essere attivati. Commentare nel file /etc/vfstab i file system che non possono essere attivati o che potrebbero causare il problema, in modo che il programma suninstall di Solaris non cerchi di attivarli durante l'aggiornamento. I file system che contengono software da aggiornare (ad esempio, /usr) non possono essere commentati.

L'aggiornamento non riesce

**Descrizione:** Lo spazio disponibile sul sistema non è sufficiente per l'aggiornamento.

**Causa:** Leggere il Capitolo 5 per informazioni sullo spazio richiesto e determinare se il problema possa essere risolto senza usare la configurazione automatica per riallocare lo spazio.

Problemi nell'aggiornamento dei file system radice in mirroring Soluzione: Se si utilizzano file system radice in mirroring con Solaris Volume Manager e si incontrano problemi di aggiornamento, vedere la sezione "Troubleshooting Solaris Volume Manager" in Solaris Volume Manager Administration Guide.

## ▼ Continuare l'aggiornamento dopo un'interruzione del processo

L'aggiornamento non riesce e il sistema non può essere avviato via software. L'interruzione si è verificata per una causa non controllabile, ad esempio un'interruzione di corrente o un errore nella connessione di rete.

- 1. Riavviare il sistema dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o dalla rete.
- 2. Scegliere l'opzione di aggiornamento anziché un'installazione iniziale. Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema è stato parzialmente aggiornato e continua il processo.

## Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm

Se si utilizza Solaris Live Upgrade per eseguire un aggiornamento e si utilizzano volumi Veritas VxVM, il sistema non riesce a riavviarsi. In questo caso, usare la procedura seguente. Il problema si verifica se i package non sono conformi agli standard di packaging avanzati di Solaris.

- 1. Creare un ambiente di boot inattivo. Vedere "Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 331.
- 2. Prima di aggiornare l'ambiente di boot inattivo, disabilitare il software Veritas presente in tale ambiente di boot.
  - a. Attivare l'ambiente di boot inattivo.
    - # lumount ambiente\_di\_boot\_inattivo punto\_attivazione

Ad esempio:

- # lumount solaris8 /.alt.12345
- b. Spostarsi nella directory che contiene il file vfstab, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

c. Creare una copia del file vfstab dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cp vfstab vfstab.501
```

d. Nella copia del file vfstab, commentare tutte le voci relative ai file system Veritas, ad esempio:

```
# sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\/dsk/s/^/#/g'</pre>
```

Il primo carattere di ogni riga è stato cambiato in #, ad indicare che la riga è commentata. Si noti che questo tipo di commento è diverso da quello usato nei file di sistema.

e. Copiare il file vfstab modificato, ad esempio:

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

f. Spostarsi nella directory dei file di sistema dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

g. Creare una copia del file di sistema dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cp system system.501
```

h. Commentare tutte le voci "forceload:" che includono drv/vx.

```
# sed '/forceload: system.novxfs> system < drv\/vx/s/^/*/'</pre>
```

Il primo carattere di ogni riga è stato cambiato in \*, ad indicare che la riga è commentata. Si noti che questo tipo di commento è diverso da quello usato nei file vfstab.

 i. Spostarsi nella directory del file install-db nell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

j. Creare il file install-db di Veritas, ad esempio:

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

- k. Disattivare l'ambiente di boot inattivo.
  - ${\tt \#\ lumount\ } \textit{ambiente\_di\_boot\_inattivo\ } \textit{punto\_attivazione}$
- 3. Aggiornare l'ambiente di boot inattivo. Vedere il Capitolo 33.

- 4. Attivare l'ambiente di boot inattivo. Vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 370.
- 5. Arrestare il sistema.

# init 0

6. Avviare l'ambiente di boot inattivo in modalità monoutente:

OK boot -s

Vengono visualizzati diversi messaggi di errore riferiti a "vxvm" o "VXVM". Ignorare questi messaggi. L'ambiente di boot inattivo diventa attivo.

- 7. Aggiornare Veritas.
  - a. Rimuovere il package VRTSvmsa di Veritas dal sistema, ad esempio:

# pkgrm VRTSvmsa

b. Spostarsi nella directory dei package di Veritas.

# cd /posizione\_software\_Veritas

c. Aggiungere gli ultimi package di Veritas al sistema:

#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev

8. Ripristinare il file vfstab e i file di sistema originali:

```
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
# cp /etc/system.original /etc/system
```

9. Riavviare il sistema.

# init 6

# Installazione o aggiornamento remoto (procedure)

Questa appendice spiega come usare il programma Solaris Web Start per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio privi di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.

**Nota –** Se occorre installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un server multidominio, prima di iniziare il processo di installazione consultare la documentazione relativa al controller o all'SSP del sistema.

## SPARC: Uso di Solaris Web Start per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto

Se si desidera installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio che non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, è possibile utilizzare un lettore collegato a un altro sistema. I due sistemi devono far parte della stessa sottorete. Per eseguire l'installazione, procedere come segue.

## SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto

**Nota** – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

Nella procedura seguente, il sistema remoto con il DVD-ROM o il CD-ROM è identificato come *sistema remoto*. Il sistema client da installare è identificato come *sistema client*.

- 1. Identificare un sistema dotato di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM che esegua l'ambiente operativo Solaris.
- 2. Sul sistema remoto con il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation.

La gestione dei volumi attiva il disco.

- 3. Sul sistema remoto, spostarsi nella directory del DVD o del CD in cui si trova il comando add install client.
  - Per il DVD, digitare:

sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools

■ Per il CD, digitare:

sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0

- 4. Sul sistema remoto, aggiungere il sistema che si desidera installare come client.
  - Per il DVD, digitare:

```
sistema remoto# ./add_install_client \
nome_sistema_client arch
```

■ Per il CD, digitare:

```
sistema remoto# ./add_install_client -s nome_sistema_remoto: \
/cdrom/cdrom0/s0 nome_sistema_client arch
```

nome\_sistema\_remoto È il nome del sistema a cui è collegato il lettore di DVD-ROM o di

CD-ROM

nome\_sistema\_client È il nome del sistema da installare

arch

È il gruppo di piattaforme del sistema da installare, ad esempio sun4u. Sul sistema da installare, determinare il gruppo di piattaforme a cui appartiene l'host usando il comando uname -m.

5. Avviare il sistema client da installare.

sistema client: ok boot net

Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.

- 6. Se necessario, seguire le istruzioni per inserire le informazioni di configurazione del sistema.
  - Se si utilizza un DVD, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Non occorre eseguire altre operazioni.
  - Se si utilizza un CD, il sistema viene riavviato e ha inizio il programma di installazione di Solaris. Dopo la schermata di benvenuto, compare la schermata "Selezione del supporto" con l'opzione "File system NFS" selezionata. Passare al Punto 7.
- 7. Nella schermata "Selezione del supporto", fare clic su Avanti.

Compare la schermata "Percorso del file system di rete" con il campo di testo contenente il percorso di installazione.

indirizzo\_ip\_sistema\_client:/cdrom/cdrom0/s0

8. Sul sistema remoto su cui è attivato il DVD o il CD, spostarsi nella directory radice (/).

sistema remoto# cd /

9. Sul sistema remoto, individuare il percorso della slice che è stata condivisa.

sistema remoto# share

10. Sul sistema remoto, disabilitare la condivisione del DVD di Solaris 9 o del CD di installazione di Solaris 9 usando il percorso individuato al Punto 9. Se vengono individuati i percorsi di due slice, usare unshare per disabilitare la condivisione di entrambe le slice.

sistema remoto# unshare percorso\_assoluto

percorso\_assoluto

È il percorso assoluto restituito dal comando share

In questo esempio, viene disabilitata la condivisione delle slice 0 e 1.

sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0 sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1

11. Espellere il CD di installazione di Solaris 9.

- 12. Sul sistema remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM.
- 13. Sul sistema remoto, esportare il CD Solaris 9 Software 1 of 2.

```
sistema remoto# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
```

- 14. Sul sistema client da installare, continuare l'installazione di Solaris facendo clic su Avanti.
- 15. Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 e esportare e installare il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
- 16. Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris 9 Languages, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris 9 Software 2 of 2 e esportare e installare il CD Solaris 9 Languages.

Quando si esporta il CD Solaris 9 Languages, compare una finestra del programma di installazione sul sistema su cui è attivato il CD-ROM. Ignorare la finestra e procedere con l'installazione del CD Solaris 9 Languages. Terminata l'installazione del CD, chiudere la finestra del programma di installazione.

# Altri requisiti per i package SVR4 (riferimenti)

Questa appendice è destinata agli amministratori di sistema che intendano usare il programma JumpStart personalizzato o Solaris Live Upgrade per installare o rimuovere i package, in particolare i package di terze parti. Le indicazioni qui fornite permettono di eseguire l'installazione JumpStart personalizzata in modo automatico e di non modificare il sistema attualmente in uso, in modo da poter eseguire un aggiornamento con Solaris Live Upgrade.

## Requisiti per i package

I seguenti documenti di riferimento forniscono informazioni generali sui requisiti per i package.

- Perché il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade funzionino correttamente, è necessario che i package soddisfino i requisiti imposti da SVR4. La Application Packaging Developer's Guide contiene informazioni più specifiche sui requisiti per la creazione dei package e riferimenti sulla terminologia. Vedere in particolare il capitolo: "Advanced Package Creation Techniques" in Application Packaging Developer's Guide
- Per informazioni di riferimento sull'aggiunta e la rimozione dei package e sul file di amministrazione dell'installazione, vedere la sezione "Managing Software (Overview)" in *System Administration Guide: Basic Administration*. Vedere anche le pagine man dei singoli comandi.
- Per informazioni dettagliate sui comandi citati in questa appendice, vedere le pagine man dircmp(1), fssnap(1M), ps(1) o truss(1).

La Tabella C–1 contiene informazioni riguardanti sia Solaris Live Upgrade che il programma JumpStart personalizzato.

TABELLA C-1 Informazioni sui requisiti

Metodo di installazione	Requisiti documentati	
Solaris Live Upgrade	<ul> <li>Vedere i requisiti per i package richiesti da SVR4 nel manuale Application Packaging Developer's Guide</li> <li>Vedere "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 456.</li> <li>Vedere "Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade" a pagina 458.</li> </ul>	
Programma JumpStart personalizzato	<ul> <li>Vedere i requisiti per i package richiesti da SVR4 nel manuale Application Packaging Developer's Guide</li> <li>Vedere "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 456.</li> <li>Vedere "Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato" a pagina 460.</li> </ul>	

## Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade

Un ambiente di boot inattivo è una copia dell'ambiente operativo, non il sistema correntemente in uso. I package utilizzati da Solaris Live Upgrade o dal programma JumpStart personalizzato devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Devono consentire un'installazione o un aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato senza bisogno dell'interazione dell'utente
- Non devono modificare il sistema attualmente in uso, condizione necessaria per l'uso di Solaris Live Upgrade

Qui di seguito sono elencati i requisiti di conformità per l'ambiente di boot inattivo.

 Perché l'installazione del sistema operativo venga eseguita correttamente, i package devono riconoscere e rispettare gli specificatori dell'ambiente di boot inattivo.

I package possono includere percorsi assoluti nel file pkgmap (mappa dei package). Questi file, se presenti, vengono scritti in modo relativo all'opzione - R del comando pkgadd. I package che contengono sia percorsi assoluti che percorsi relativi possono essere installati anche in un file system radice (/) alternativo. È necessario anteporre \$PKG\_INSTALL\_ROOT sia ai file con percorso assoluto che a

quelli con percorso relativo, in modo che tutti i percorsi vengano risolti correttamente durante l'installazione con pkgadd.

■ I package installati con l'opzione -R di pkgadd o quelli rimossi con l'opzione -R di pkgrm non devono modificare il sistema attualmente in uso.

Gli script procedurali eventualmente inclusi nei package installati con il comando pkgadd e l'opzione -R o in quelli rimossi con il comando pkgrm e l'opzione -R non devono modificare il sistema attualmente in uso. Negli script di installazione eventualmente utilizzati, tutte le directory e i file referenziati devono essere preceduti dalla variabile \$PKG\_INSTALL\_ROOT. Il package deve scrivere tutte le directory e i file con il prefisso \$PKG\_INSTALL\_ROOT. Il package non deve rimuovere le directory che non siano precedute dalla variabile \$PKG\_INSTALL\_ROOT. La Tabella C-2 fornisce alcuni esempi di sintassi corretta per gli script.

TABELLA C-2 Esempi di sintassi per gli script di installazione

Tipo di script	Sintassi corretta	Sintassi errata
Frammenti di istruzioni "if" per la Bourne shell	<pre>if [ -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf ] ; then</pre>	<pre>if [ -f /etc/prodotto.conf ] ; \   then</pre>
Rimozione di un file	<pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf</pre>	/bin/rm -f /etc/prodotto.conf
Modifica di un file	<pre>echo "test=no"&gt; \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf</pre>	echo "test=no"> \ /etc/prodotto.conf

## Differenze tra \$PKG INSTALL ROOT e \$BASEDIR

\$PKG\_INSTALL\_ROOT designa la posizione del file system radice (/) del sistema a cui viene aggiunto il package. La posizione viene impostata dall'argomento -R del comando pkgadd. Ad esempio, se viene eseguito il seguente comando, il valore di \$PKG\_INSTALL\_ROOT diventa /a nell'installazione del package.

#### # pkgadd -R /a SUNWvxvm

\$BASEDIR punta alla directory base *relativa* in cui vengono installati gli oggetti dei package. In questa posizione vengono installati solo oggetti "riposizionabili", cioè con percorso relativo. Gli oggetti designati con un percorso *assoluto* nel file pkgmap vengono sempre installati relativamente all'ambiente di boot inattivo, ma non relativamente alla variabile \$BASEDIR impostata. I package che non contengono oggetti riposizionabili vengono detti *assoluti*; in questi package, la variabile \$BASEDIR non è definita e non è disponibile per gli script procedurali.

Ad esempio, si supponga che il file pkgmap contenga due righe:

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

E che il file pkginfo contenga una specifica per \$BASEDIR:

BASEDIR=/opt

Se il package viene installato con il seguente comando, 1s viene installato in /a/opt/sbin/1s, ma 1s2 viene installato in /a/sbin/1s2.

# pkgadd -R /a SUNWtest

## Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade

Quando si utilizza Solaris Live Upgrade e si crea un nuovo ambiente di boot, è consigliabile seguire le indicazioni qui fornite.

- Gli script procedurali per la gestione dei package devono essere indipendenti dall'ambiente operativo correntemente attivo. Gli script procedurali definiscono le azioni da eseguire in determinati momenti durante l'installazione o la rimozione dei package. È possibile creare quattro script procedurali con i seguenti nomi predefiniti: preinstall, postinstall, preremove e postremove. Gli script procedurali per la gestione dei package devono essere indipendenti dall'ambiente operativo corrente perché l'uso di Solaris Live Upgrade potrebbe attivare un ambiente di boot inattivo.
  - Questi script non devono avviare o arrestare processi, né devono dipendere dall'output di comandi come ps o truss, che a loro volta dipendono dal sistema operativo e restituiscono informazioni sul sistema correntemente in uso.
  - Gli script procedurali possono invece utilizzare liberamente altri comandi UNIX standard, come expr, cp, ls o altri comandi che facilitano la scrittura degli script per le shell. L'ambiente di boot inattivo non deve tuttavia essere modificato, se non seguendo le regole illustrate nella sezione "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 456.
  - Tutti gli script devono essere scritti nella Bourne shell (/bin/sh). La Bourne shell è l'interprete usato dal comando pkgadd per eseguire gli script procedurali.
  - Gli script procedurali dei package *non* devono richiamare comandi che siano stati aggiunti nelle release 2.6 e successive. Ad esempio, non devono richiamare il comando pgrep. Dopo la release 2.6, molti comandi sono stati arricchiti con l'aggiunta di nuove funzioni. Gli script procedurali per la gestione dei package non devono usare le opzioni dei comandi che non esistevano nella release 2.6.

Ad esempio, l'opzione -f del comando umount è stata introdotta nella release Solaris 7. Per verificare che un determinato comando o che una certa opzione siano supportati nella release Solaris 2.6, vedere il *Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook* su http://docs.sun.com.

■ Tutti i package devono superare la verifica con pkgchk. Prima di installare un package di nuova creazione, è necessario verificarlo con il comando seguente.

```
# pkgchk -d directory package
```

```
directory

Specifica il nome della directory in cui si trova il package

package

Specifica il nome del package
```

Ad esempio, se un package si trova in /export/SUNWvxvm, occorre eseguire il comando seguente.

```
# pkgchk -d /export SUNWvxvm
```

Il comando non dovrebbe restituire errori.

I package di nuova creazione devono essere provati con un'installazione in un ambiente di boot inattivo usando l'opzione -R *directory* di pkgadd. Dopo l'installazione del package, è necessario verificarne la correttezza usando pkgchk, come nell'esempio seguente.

```
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
# pkgchk -R /a SUNWvxvm
```

Il comando non dovrebbe restituire errori.

Inoltre, i package non devono eseguire comandi forniti dal package stesso. Questa condizione ha lo scopo di mantenere la compatibilità dei client diskless e di evitare l'esecuzione di comandi che potrebbero richiedere librerie condivise non ancora installate.

Questi requisiti per la creazione, la modifica e l'eliminazione dei file possono essere verificati usando diversi comandi. Ad esempio, è possibile usare i comandi diremp o fssnap per verificare il comportamento corretto dei package. Oppure, è possibile usare il comando ps per provare la conformità dei daemon e verificare che nessun daemon venga arrestato o avviato dal package. I comandi truss, pkgadd -v e pkgrm possono verificare la conformità dell'installazione dei package runtime, ma non funzionano in tutte le situazioni. Nell'esempio seguente, il comando truss non considera gli accessi in sola lettura a directory diverse da \$TEMPDIR e restituisce solo gli accessi di altro tipo alle directory che non risiedono nell'ambiente di boot inattivo specificato.

```
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1> /dev/null | grep -v O RDONLY | grep -v \
```

#### 'open("'\${TEMPDIR}

Per maggiori informazioni sui comandi citati in questa sezione, vedere le pagine man dircmp(1), fssnap(1M), ps(1), truss(1), pkgadd(1M), pkgchk(1M) o pkgrm(1M).

# Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato

La conformità ai requisiti relativi al programma JumpStart personalizzato assicura che i package possano essere aggiunti e rimossi all'interno delle tradizionali utility di installazione di Solaris, vale a dire:

- Il programma JumpStart personalizzato
- Il programma suninstall di Solaris
- Il metodo di installazione Solaris Web Start

Assicura inoltre che i package possano essere inclusi negli aggiornamenti di Solaris. Per soddisfare i requisiti del programma JumpStart personalizzato, i package devono essere conformi anche ai requisiti per l'ambiente di boot inattivo descritti in "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 456.

Per un uso efficiente del programma JumpStart personalizzato, i package devono essere aggiunti o rimossi in modo automatico, senza richiedere informazioni all'utente. Per evitare che sia richiesta l'interazione dell'utente, occorre configurare un nuovo file di amministrazione con il comando pkgadd e l'opzione -a. L'opzione -a definisce un file di amministrazione dell'installazione da usare al posto del file predefinito. Usando il file predefinito, è possibile che all'utente vengano richieste esplicitamente alcune informazioni. Per evitare che questo accada, si può creare un file di amministrazione che indichi a pkgadd di tralasciare questi controlli e di installare il package senza la conferma dell'utente. Per maggiori dettagli, vedere le pagine man admin(4) o pkgadd(1M).

L'esempio seguente spiega come usare il file di amministrazione per pkgadd.

 Se non viene specificato alcun file di amministrazione, pkgadd utilizza /var/sadm/install/admin/default. L'uso di questo file non esclude l'interazione con l'utente.

#### # pkgadd

Se viene specificato un file di amministrazione relativo, pkgadd cerca il file in /var/sadm/install/admin e lo utilizza. In questo esempio, viene specificato il file di amministrazione relativo nocheck e pkgadd ricerca /var/sadm/install/admin/nocheck.

#### # pkgadd -a nocheck

 Se viene specificato un file con percorso assoluto, pkgadd usa il percorso specificato. In questo esempio, pkgadd ricerca in /tmp il file di amministrazione nocheck.

#### # pkgadd -a /tmp/nocheck

L'esempio seguente mostra un file di amministrazione dell'installazione che richiede una minima interazione dell'utente con l'utility pkgadd. A meno che il package non richieda più spazio di quello disponibile sul sistema, l'utility pkgadd utilizza questo file e installa il package senza richiedere all'utente altre informazioni.

mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
confiict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

## APPENDICE D

# Installazione di una release di aggiornamento di Solaris (procedure)

Questo capitolo contiene le istruzioni da seguire per controllare le patch prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

# Installazione di una release di aggiornamento di Solaris

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate patch singole, l'installazione di una release di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella release di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella release di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

Il software di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno eventualmente rimosse installando la release di aggiornamento di Solaris 9. Questa funzione è disponibile nei seguenti formati.

- Se si esegue l'aggiornamento con Solaris Web Start, compare automaticamente la finestra di dialogo per l'analisi delle patch. Selezionare Sì per eseguire l'analisi.
- Se si utilizza il programma suninstall di Solaris, selezionare Analizza nella finestra di dialogo di analisi delle patch.
- Se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Live Upgrade, utilizzare lo script analyze\_patches per eseguire l'analisi. Per istruzioni dettagliate, vedere "Eseguire lo script analyze\_patches" a pagina 464.

Al termine dell'analisi, per informazioni sull'interpretazione dei risultati, vedere "Esaminare i risultati dell'analisi delle patch" a pagina 464.

## ▼ Eseguire lo script analyze\_patches

**Nota** – Lo script analyze\_patches deve poter accedere al sistema installato e al DVD di Solaris 9, ai Solaris 9 o all'immagine di rete del software via NFS o attraverso un supporto attivato localmente.

#### 1. Spostarsi nella directory Misc.

■ SPARC: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:

```
# cd /cdrom/sol_9_Aggiornamento_sparc/s0/Solaris_9/Misc
```

In questo comando, Aggiornamento è l'identificativo della release di aggiornamento.

■ IA: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:

```
# cd /cdrom/sol_9_Aggiornamento_ia/s2/Solaris_9/Misc
```

In questo comando, Aggiornamento è l'identificativo della release di aggiornamento.

■ Se l'immagine si trova in un file system NFS, digitare:

```
# cd /directory_attivazione_NFS/Solaris_9/Misc
```

#### 2. Eseguire lo script analyze patches:

```
# ./analyze_patches [-R dir_radice] [-N dir_rete] [-D dir_database]
```

-R dir\_radice dir\_radice è la radice del sistema installato. La directory predefinita è /.

-N dir\_rete è il percorso della directory radice dell'immagine dell'OS da

installare. La directory predefinita è /cdrom/cdrom0. dir\_rete è il percorso della directory che contiene la directory solaris\_9. Questa opzione deve essere usata se patch\_analyzer viene eseguito da un

punto di attivazione NFS.

-D dir\_database Se lo script viene eseguito da una directory diversa da Misc/

nell'immagine dell'OS, il programma non riesce a trovare il database da utilizzare per l'analisi delle patch. Per specificare il percorso del database, usare l'opzione -D. Senza questo database, situato in Solaris 9/Misc/database nell'immagine dell'OS, lo script non può

essere eseguito correttamente.

### ▼ Esaminare i risultati dell'analisi delle patch

Al termine dell'analisi, procedere come segue per esaminare i risultati.

1. Esaminare l'output dello script di analisi delle patch.

Lo script produce l'elenco delle patch che verranno rimosse, retrogradate, accumulate o rese obsolete da altre patch. L'accumulazione è simile a un aggiornamento delle patch. La patch accumulata viene rimossa e le correzioni in essa contenute vengono fornite da un'altra patch. L'output mostra messaggi simili ai seguenti:

```
La patch 105644-03 verrà rimossa.
La patch 105925 verrà retrogradata da -02 a -01.
La patch 105776-01 verrà accumulata/resa obsoleta dalla patch 105181-05.
```

Se il programma di analisi delle patch non produce un elenco di questo tipo, significa che non verrà eseguita alcuna operazione sulle patch precedentemente installate sul sistema.

#### 2. Valutare se le operazioni di sostituzione ed eliminazione siano accettabili.

- In caso affermativo, aggiornare il sistema.
- In caso negativo, non eseguire l'aggiornamento.

Per le release di aggiornamento, è possibile usare le speciali utility di manutenzione di Solaris 9 per applicare solo le patch al sistema.

**Nota** – Queste utility sono disponibili sul CD o possono essere scaricate dal Web. Per istruzioni sull'applicazione delle patch, vedere il documento *Solaris 9 Maintenance Update Installation Guide*.

## APPENDICE **E**

## IA: Preparazione del boot dal Solaris 9 Device Configuration Assistant o dalla rete (procedure)

Questa appendice descrive le seguenti procedure.

- "IA: Copia del software di boot su un dischetto" a pagina 467
- "IA: Boot in rete con PXE" a pagina 469

## IA: Copia del software di boot su un dischetto

Solaris Device Configuration Assistant è un programma che permette di svolgere diverse operazioni di configurazione hardware e di boot. L'immagine di Solaris 9 Device Configuration Assistant si trova nella directory Tools del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition. Per copiare l'immagine di boot su un dischetto da 3,5 pollici, procedere come segue.

**Nota –** Il boot può essere eseguito direttamente dal DVD o dal CD oppure usando un'immagine di rete con PXE. Per informazioni sui metodi di boot, vedere "IA: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE" a pagina 32.

## ▼ IA: Copiare il software di boot su un dischetto

**Nota** – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

- Eseguire il login come superutente su un sistema IA a cui è collegata un'unità a dischetti.
- Sul sistema con il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition.
   La gestione dei volumi attiva il disco.
- 3. Spostarsi nella directory che contiene l'immagine di boot.
  - Per il DVD, digitare:

```
# cd /cdrom/sol_9_ia/s2/Solaris_9/Tools
```

■ Per il CD, digitare:

```
# cd /cdrom/sol_9_ia/Solaris_9/Tools
```

- 4. Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.
- 5. Controllare i nuovi supporti con la gestione dei volumi.
  - # volcheck
- 6. Formattare il dischetto.



**Avvertenza** – La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

- # fdformat -d -U
- 7. Copiare il file sul dischetto.

```
# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
```

8. Espellere il dischetto digitando eject floppy nella riga di comando ed espellere manualmente il dischetto dall'unità.

### IA: Boot in rete con PXE

Il boot con PXE viene eseguito direttamente dalla rete. Non è richiesto alcun supporto di boot sul sistema client. Il boot in rete con PXE è disponibile solo per i dispositivi che implementano la specifica Intel Preboot Execution Environment. Per determinare se il sistema supporta il boot in rete con PXE, consultare la documentazione fornita dal produttore dell'hardware.

Per i sistemi che non supportano questa funzione è comunque disponibile il dischetto di boot di Solaris. L'immagine del dischetto può essere scaricata da http://soldc.sun.com/support/drivers/dca\_diskettes.

Abilitare il boot in rete con PXE sul sistema client usando il programma di configurazione del BIOS residente nel BIOS di sistema, nel BIOS della scheda di rete o in entrambi. Su alcuni sistemi è anche necessario modificare la priorità del dispositivo di boot anteponendo il boot in rete all'avvio del sistema da altri dispositivi. Vedere la documentazione del produttore relativa al programma di configurazione oppure seguire le istruzioni per l'accesso al programma di configurazione visualizzate durante il boot.

Alcune schede di rete che supportano PXE dispongono di una funzione che permette di eseguire questo tipo di boot digitando una particolare combinazione di tasti in risposta a un breve prompt visualizzato durante il boot. Questa soluzione è ideale quando si utilizza PXE per eseguire un boot di installazione su un sistema che normalmente viene avviato dal disco perché non richiede la modifica delle impostazioni per PXE. Se la scheda di rete non dispone di questa funzione, disabilitare PXE nella configurazione del BIOS quando il sistema si riavvia dopo l'installazione. In questo modo, il boot verrà eseguito dal disco.

Alcune vecchie versioni del firmware PXE non possono essere usate per il boot dei sistemi Solaris. Se si dispone di una di queste versioni, il sistema potrà leggere il programma necessario per il boot in rete con PXE da un server di boot, ma il processo di boot non riuscirà a trasmettere i pacchetti. In questo caso, aggiornare il firmware PXE sulla scheda. Informarsi sulla procedura di aggiornamento del firmware sul sito Web del produttore della scheda. Per maggiori informazioni, vedere le pagine man elx1(7D) e iprb(7D).

## Aggiornamenti di Solaris 9

Questa appendice descrive le modifiche apportate a questo manuale per le versioni di aggiornamento di Solaris 9.

### Solaris 9 9/02.

Sono state inserite alcune correzioni al contenuto.

## Solaris 9 12/02.

Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la release Solaris 9 12/02.

- Quando si utilizza la funzione di installazione Solaris Flash, sono disponibili nuove procedure ed esempi.
  - Il comando flar create permette di creare un archivio Solaris Flash. Questo comando è stato arricchito di nuove opzioni che permettono di definire con maggiore flessibilità il contenuto degli archivi da creare. Ora è possibile escludere più file o directory. Dalle directory escluse è inoltre possibile ripristinare una sottodirectory o un file. Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera escludere file di dati di grandi dimensioni che non si desidera clonare. Per informazioni sull'uso di queste opzioni, vedere "Personalizzazione dei file e delle directory degli archivi Solaris Flash" a pagina 162.

- Sono state aggiunte nuove procedure per la divisione, l'unione o l'estrazione delle informazioni sull'archivio. Per informazioni su queste procedure, vedere "Amministrazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 174.
- I programmi di installazione di Solaris supportano ora i profili LDAP Versione 2, che permettono di configurare il sistema per l'uso di un certo livello di credenziali sul proxy. Nei programmi di installazione Solaris Web Start o nel programma suninstall di Solaris è possibile specificare il nome distinto del bind proxy LDAP e la relativa password. Con qualunque metodo di installazione, è possibile preconfigurare LDAP usando le parole chiave proxy\_dn e proxy\_password nel file sysidcfg. Per informazioni su come preconfigurare questi profili, vedere "Preconfigurazione con il file sysidcfg" a pagina 59.
- Nell'utilizzo di Solaris Live Upgrade, sono state aggiunte nuove procedure ed esempi per le seguenti operazioni:
  - Creazione di un profilo
  - Prova del profilo
  - Uso del profilo per l'aggiornamento o l'installazione di un archivio Solaris Flash

Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 33.

- Questo manuale contiene ora una serie di procedure e descrizioni relative alla versione Intel Architecture (IA).
- Sono state inserite alcune piccole correzioni al contenuto.

### Glossario

aggiornamento Opzione presentata dal programma Solaris Web Start e dal programma

suninstall di Solaris. La procedura di aggiornamento combina la nuova versione di Solaris con i file già presenti sui dischi. Salva inoltre il maggior numero possibile di modifiche locali apportate dall'ultima

installazione di Solaris.

**ambiente di boot** Insieme di file system obbligatori (slice del disco e punti di

attivazione) essenziali per il funzionamento dell'ambiente operativo Solaris. Le slice possono trovarsi sullo stesso disco o essere distribuite

tra più dischi.

L'ambiente di boot attivo è quello correntemente utilizzato per l'avvio del sistema. Il sistema può essere avviato da un solo ambiente di boot attivo. Un ambiente di boot inattivo non viene attualmente utilizzato per l'avvio del sistema ma può essere in attesa di essere attivato al

reboot successivo.

**analisi delle patch** Script che è possibile eseguire manualmente o all'interno del

programma suninstall di Solaris o di Solaris Web Start. Il software di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno eventualmente rimosse installando la release di aggiornamento di

Solaris 9.

archivio File contenente tutti i file copiati da un sistema master. Il file contiene

anche le informazioni di identificazione dell'archivio, ad esempio il nome e la data di creazione. Quando si sceglie di installare un archivio

su un sistema, quest'ultimo conterrà esattamente la stessa configurazione del sistema master usato per creare l'archivio.

attivazione Processo che designa l'accesso a una directory da un disco locale che

effettua la richiesta di attivazione o da un disco remoto della rete. Per attivare un file system sono richiesti un punto di attivazione sul sistema locale e il nome del file system da attivare (ad esempio, /usr).

boot Processo che carica il software di sistema nella memoria e lo avvia.

**checksum** Risultato della somma di un gruppo di dati usati per il controllo del

gruppo. I dati possono essere numeri o stringhe di caratteri

considerate come numeri durante il calcolo del checksum. Il valore di checksum verifica che la comunicazione tra due dispositivi operi

correttamente.

client Nel modello di comunicazione client-server, il client è un processo che

accede alle risorse di un server remoto, ad esempio alla potenza di

elaborazione o alla memoria del server.

client diskless Client di una rete la cui capacità di memorizzazione risiede

interamente su un server.

**cluster** Raggruppamento logico di package (moduli software). Il software di

Solaris 9 è diviso in *gruppi software*, formati a loro volta da cluster e

package.

collegamento fisico Voce di una directory che fa riferimento a un file presente sul disco. È

possibile che più voci di una directory facciano riferimento allo stesso

file fisico.

**DHCP** DHCP, o *Dynamic Host Configuration Protocol*, è un protocollo a livello

delle applicazioni che permette ai singoli computer, o client, di una rete TCP/IP di estrarre l'indirizzo IP e altre informazioni di configurazione da uno o più server designati e amministrati centralmente. Questa utility riduce il carico di lavoro associato alla manutenzione e all'amministrazione di una rete IP di grandi

dimensioni.

directory JumpStart Quando si utilizza un dischetto dei profili per un'installazione

JumpStart personalizzata, la directory JumpStart è la directory radice del dischetto, in cui sono contenuti i file essenziali per l'installazione. Quando si utilizza un server dei profili per un'installazione JumpStart personalizzata, la directory JumpStart è la directory del server che

contiene i file essenziali per l'installazione.

**disattivazione** Processo che rimuove l'accesso a una directory residente su un disco

del sistema locale o di un sistema remoto.

dischetto dei profili Dischetto che contiene i file essenziali per l'installazione JumpStart

personalizzata nella directory radice (directory JumpStart).

disco Piatto o serie di piatti rotondi di materiale magnetico organizzati in

settori e tracce concentriche per la memorizzazione dei dati, ad

esempio di file. Vedere anche disco ottico.

disco ottico Disco di materiale ottico, non magnetico; Ad esempio, i CD-ROM e i

DVD-ROM sono dischi ottici.

**dominio** Parte della gerarchia di denominazione di Internet. Il dominio

rappresenta un gruppo di sistemi di una rete locale che condividono

gli stessi file amministrativi.

**EISA** 

Acronimo di Extended Industry Standard Architecture. Designa un tipo di bus sui sistemi IA. Gli standard EISA dei bus sono "più intelligenti" di quelli dei sistemi ISA. I dispositivi collegati possono essere rilevati automaticamente se vengono configurati con il programma "EISA configurator" fornito insieme al sistema. Vedere anche ISA.

/etc

Directory che contiene i file di configurazione e i comandi di manutenzione fondamentali per il sistema.

/export

File system di un server OS che viene condiviso con altri sistemi di una rete. Ad esempio, il file system /export può contenere il file system radice e lo spazio di swap per i client diskless e le directory home per gli utenti della rete. I client diskless richiedono il file system /export di un server OS per l'avvio e l'esecuzione del sistema operativo.

fallback

Ripristino dell'ambiente utilizzato in precedenza. La funzione di fallback viene usata quando l'ambiente di boot designato per l'avvio del sistema non funziona o presenta un comportamento indesiderato.

File di configurazione dei dischi

file che rappresenta la struttura di un disco (ad esempio, la suddivisione in byte/settore, i flag, le slice). I file di configurazione dei dischi permettono di usare il comando pfinstall da un unico sistema per provare i profili riferiti a dischi di diverse dimensioni.

file probes personalizzati Il file probes è uno script della Bourne shell situato nella stessa directory JumpStart del file rules che contiene due tipi di funzioni: dichiarative e comparative. Le funzioni dichiarative acquisiscono le informazioni richieste, o svolgono le operazioni corrispondenti, e impostano la variabile d'ambiente SI\_ definita dall'utente. Queste funzioni diventano parole chiave non operative. Le funzioni comparative chiamano una funzione dichiarativa corrispondente, confrontano l'output della funzione dichiarativa con lo stato del sistema e restituiscono 0 se la condizione definita viene soddisfatta o 1 se non viene soddisfatta. Le funzioni comparative diventano parole chiave delle regole. Vedere anche *file rules*.

file rules

File di testo che contiene una regola per ogni sistema o gruppo di sistemi che si desidera installare automaticamente. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Il file rules collega ogni gruppo a un profilo, cioè a un file di testo che definisce in che modo Solaris 9 dovrà essere installato sui sistemi di quel gruppo. Il file delle regole vengono usate dal metodo di installazione JumpStart personalizzato. Vedere anche *profilo*.

File rules.ok

Versione generata del file rules. Il file rules. ok è richiesto dal software di installazione JumpStart per abbinare i sistemi ai profili. Per creare il file rules. ok è necessario usare lo script check.

file server

Server che fornisce il software e lo spazio di memorizzazione dei file ai sistemi di una rete.

Glossario 475

file system

Nel sistema operativo SunOS<sup>TM</sup>, struttura ad albero di file e directory.

file system condivisibili

File system definiti dall'utente, ad esempio /export/home e /swap. Quando si utilizza Solaris Live Upgrade, questi file system vengono condivisi tra l'ambiente di boot attivo e quello inattivo. I file system condivisibili contengono lo stesso punto di attivazione nel file vfstab dell'ambiente di boot attivo e di quello inattivo. Di conseguenza, l'aggiornamento dei file condivisi nell'ambiente di boot attivo si riflette anche sui dati dell'ambiente di boot inattivo. I file system condivisibili sono già condivisi nella configurazione predefinita, ma è possibile specificare una slice di destinazione in cui copiare i file system.

file system di importanza critica File system richiesti dall'ambiente operativo Solaris. Quando si utilizza Solaris Live Upgrade, questi file system sono punti di attivazione separati nella tabella vfstab nell'ambiente di boot attivo e in quello inattivo. Alcuni esempi sono il file system radice (/), /usr, /var o /opt. Questi file system vengono sempre copiati dall'ambiente originale all'ambiente di boot inattivo.

file system radice (/)

In una struttura gerarchica, elemento da cui discendono tutti gli altri. L'elemento radice è il primo livello della gerarchia. Nel caso delle directory, / è la directory base da cui hanno origine tutte le altre, direttamente o indirettamente. La directory radice contiene le altre directory e i file di importanza critica per il funzionamento del sistema, ad esempio il kernel, i driver e i programmi utilizzati per avviare il sistema.

formattare

Inserire i dati in una struttura o dividere un disco in settori per prepararlo alla ricezione dei dati.

fuso orario

Una delle 24 divisioni longitudinali della superficie della terra alle quali è assegnata un'ora standard.

Gestione consumi

Software che salva automaticamente lo stato di un sistema e lo spegne dopo 30 minuti di inattività. Se Solaris viene installato su un sistema conforme alla Versione 2 delle direttive Energy Star della U.S. Environmental Protection Agency — ad esempio i sistemi SPARC sun4u — il software di gestione dei consumi viene installato automaticamente. Dopo il reboot, viene chiesto se si desidera abilitare o disabilitare la funzione di risparmio energetico.

Le direttive Energy Star prevedono che i sistemi o i monitor entrino automaticamente in uno stato "dormiente" (con consumi non superiori ai 30 Watt) se vengono lasciati inattivi.

gruppo di piattaforme

Raggruppamento di piattaforme hardware definito dal produttore ai fini della distribuzione di software specifici. Alcuni esempi di gruppi di piattaforme valide sono i86pc e sun4u.

gruppo software

Raggruppamento logico di software di Solaris (cluster e package). Durante l'installazione di Solaris, è possibile scegliere uno dei seguenti gruppi software: Core, End User Solaris Software, Developer Solaris Software o Entire Solaris Software e, per i soli sistemi SPARC, Entire Solaris Software Group Plus OEM Support.

gruppo software Core

Gruppo software contenente il software minimo richiesto per l'avvio e l'esecuzione dell'ambiente operativo Solaris. Include il software di rete e i driver richiesti per l'esecuzione del desktop Common Desktop Environment (CDE). Non include tuttavia il software del CDE.

gruppo software Developer

Gruppo software che contiene il gruppo End User più le librerie, i file include, le pagine man e i tool di programmazione necessari per lo sviluppo del software.

gruppo software End User

Gruppo software che contiene il gruppo Core più il software consigliato per l'utente finale, inclusi il Common Desktop Environment (CDE) e il software DeskSet.

gruppo software Entire **Solaris** 

Gruppo software che contiene l'intera release di Solaris 9.

gruppo software Entire **Solaris Plus OEM** Support

Gruppo software che contiene l'intera release di Solaris 9 più il supporto hardware per dispositivi OEM. Questo gruppo software è consigliato per l'installazione di Solaris sui server SPARC.

Acronimo di Hypertext Transfer Protocol. Protocollo Internet che richiama oggetti ipertestuali da un host remoto. Questo protocollo è basato su TCP/IP.

immagini del DVD o dei CD di Solaris 9

Software di Solaris 9 che viene installato su un sistema, disponibile sul DVD o sui CD di Solaris 9 o sul disco rigido di un server di installazione su cui sono state copiate le immagini del DVD o dei CD.

indirizzo IP

**HTTP** 

Indirizzo del protocollo Internet. Nelle reti TCP/IP, è un numero unico a 32 bit che identifica ogni host della rete. Ogni indirizzo IP è formato da quattro numeri separati da punti (ad esempio, 192.9.9.1). In genere, ogni parte dell'indirizzo IP è un numero compreso tra 0 e 225; tuttavia, il primo numero deve essere inferiore a 224 e l'ultimo deve essere diverso da 0.

Gli indirizzi IP sono divisi a livello logico in due parti: la rete (simile al prefisso telefonico) e il sistema locale (simile al numero di telefono). Ad esempio, i numeri degli indirizzi IP di classe A rappresentano i componenti "rete.sistema.sistema.sistema", mentre i numeri degli indirizzi IP di classe C rappresentano "rete.rete.rete.sistema". "

Classe	Ambito ( $xxx$ è un numero compreso tra 0 e 255)	Numero di indirizzi IP disponibili
Classe A	1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx	Oltre 16 milioni
Classe B	128.0. <i>xxx</i> . <i>xxx</i> - 191.255. <i>xxx</i> . <i>xxx</i>	Oltre 65.000

Classe	Ambito ( $xxx$ è un numero compreso tra 0 e 255)	Numero di indirizzi IP disponibili
Classe C	192.0.0. <i>xxx</i> - 223.255.255. <i>xxx</i>	256

#### installazione in rete

Metodo per l'installazione del software attraverso la rete da un sistema con un lettore di CD-ROM o di DVD-ROM a un sistema non provvisto di lettore. Le installazioni in rete richiedono un name server e un server di installazione.

#### installazione iniziale

Opzione presentata da Solaris Web Start e dal programma suninstall di Solaris che sovrascrive i dischi con una nuova versione di Solaris. L'opzione di installazione iniziale viene presentata anche per i sistemi che possono essere aggiornati. Tuttavia, scegliendo questa opzione, i dischi che contengono la vecchia versione di Solaris (incluse le modifiche locali) vengono sovrascritti.

#### installazione JumpStart

Tipo di installazione in cui Solaris 9 viene installato automaticamente sul sistema usando il software JumpStart preconfigurato.

#### installazione JumpStart personalizzata

Tipo di installazione in cui Solaris 9 viene installato automaticamente sul sistema in base a un profilo definito dall'utente. È possibile creare profili personalizzati per diversi tipi di utenti e sistemi. Un'installazione JumpStart personalizzata è un'installazione JumpStart creata dall'utente.

IPv6

IPv6 è una versione (versione 6) del protocollo Internet (IP), progettata come evoluzione di IPv4 (versione 4). L'installazione di IPv6 con i meccanismi di transizione definiti non produce ripercussioni sulle operazioni in corso. Inoltre, IPv6 fornisce una piattaforma per le nuove funzionalità Internet.

Per informazioni dettagliate su IPv6, vedere la sezione "IPv6 (Overview)" in System Administration Guide: IP Services.

**ISA** 

Acronimo di Industry Standard Architecture. Tipo di bus usato nei sistemi IA. I sistemi con bus ISA sono asincroni e non offrono un meccanismo per la rilevazione e la configurazione automatica dei dispositivi. Vedere anche EISA.

Kerberos

Protocollo di autenticazione della rete basato su un meccanismo di crittografia a chiave segreta che permette a un client e a un server di identificarsi attraverso un collegamento di rete non protetto.

lavoro

Attività definita dall'utente che viene eseguita dal computer. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo

**LDAP** 

standard per l'accesso alle directory usato dai client e dai server del

servizio di denominazione LDAP per comunicare tra loro.

maschera di sottorete Maschera usata per selezionare i bit di un indirizzo Internet per

l'indirizzamento alle sottoreti. La maschera ha una lunghezza di 32 bit e seleziona la parte di rete dell'indirizzo Internet e 1 o più bit della

parte locale.

media server Vedere server di installazione.

metadevice Vedere volume.

miniroot File system radice (root) di Solaris della dimensione minima richiesta

per l'avvio del sistema. Una miniroot contiene un kernel e il software minimo sufficiente per l'installazione di Solaris su un disco rigido. La miniroot è il file system che viene copiato su un sistema durante

l'installazione iniziale.

**name server** Server che fornisce un servizio di denominazione ai sistemi di una

rete.

NIS Acronimo di Network Information Service; servizio di denominazione

usato da SunOS™ 4.0 (o release successive). Si tratta di un database di rete distribuito che contiene informazioni importanti sui sistemi e gli utenti della rete. Il database NIS è memorizzato sul server master e su

tutti i server slave.

NIS+ Acronimo di Network Information Service Plus; servizio di

denominazione usato da SunOS 5.0 (o release successive). NIS+ sostituisce il NIS, il servizio di denominazione usato da SunOS 4.0 (o

release successive).

**nome del dominio** Nome assegnato a un gruppo di sistemi di una rete locale che

condividono gli stessi file amministrativi. È richiesto per il corretto funzionamento del database del servizio di denominazione NIS (*Network Information Service*). Il nome di un dominio è formato da una

sequenza di componenti separati da punti (ad esempio:

tundra.mpk.ca.us). Leggendo il nome del dominio da sinistra a destra, i componenti identificano aree amministrative sempre più

generali (e solitamente remote).

nome della piattaforma Corrisponde all'output del comando uname -i. Ad esempio, il nome

della piattaforma per il sistema Ultra 60 è SUNW,Ultra-60.

**nome host** Nome con cui un sistema viene identificato e distinto dagli altri sistemi

della rete. Questo nome deve essere unico all'interno del dominio (equivalente, di solito, alla rete di un'organizzazione). Il nome host può contenere qualunque combinazione di lettere, numeri e trattini (-),

ma non può iniziare o terminare con un trattino.

/opt File system che contiene i punti di attivazione per i prodotti software

di terze parti o venduti separatamente.

package Insieme di software raggruppato in una singola entità per

l'installazione modulare. Il software di Solaris 9 è diviso in *gruppi* 

software, formati a loro volta da cluster e package.

pannello Contenitore usato per organizzare il contenuto di una finestra, di una

finestra di dialogo o di un'applet. Il pannello può ricevere e

confermare gli input dell'utente. I pannelli possono essere usati dai wizard e seguire una determinata sequenza per eseguire una certa

operazione.

parola chiave non

operativa

Elemento sintattico che estrae le informazioni sugli attributi del sistema quando viene utilizzato il metodo di installazione JumpStart personalizzato. A differenza delle regole, queste parole chiave non richiedono la definizione di una condizione e l'esecuzione di un profilo. Vedere anche *regola*.

partizione fdisk Partizione logica di un disco dedicata a un determinato sistema

operativo su un sistema IA. Per installare Solaris su un sistema IA è necessario configurare almeno una partizione fdisk Solaris 9. I sistemi IA permettono di configurare fino a quattro diverse partizioni fdisk sullo stesso disco. Queste partizioni possono essere usate per contenere sistemi operativi differenti. Ogni sistema operativo deve trovarsi in una propria partizione fdisk. Ogni sistema può contenere

una sola partizione fdisk Solaris per disco.

profilo File di testo che definisce le modalità di installazione di Solaris con il

> metodo JumpStart personalizzato. Ad esempio, il profilo può definire quali gruppi software debbano essere installati. Ogni regola specifica un profilo che stabilisce in che modo il sistema conforme a quella regola debba essere installato. In genere, si crea un profilo differente per ogni regola. È possibile, tuttavia, usare lo stesso profilo in più

regole. Vedere anche file rules.

profilo derivato Profilo che viene creato dinamicamente da uno script iniziale durante

un'installazione JumpStart personalizzata.

Solaris

programma suninstall di Script interattivo eseguibile dalla riga di comando che permette di

configurare un sistema e di installarvi Solaris 9.

punto di attivazione Directory di una workstation su cui viene attivato un file system

residente su un sistema remoto.

regola Serie di valori che assegnano uno o più attributi a un profilo. Le regole

vengono usate dal metodo di installazione JumpStart personalizzato.

riga di comando Stringa di caratteri che inizia con un comando, spesso seguito da

argomenti, opzioni, nomi di file e altre espressioni, e che viene

terminata con un carattere di fine riga.

script finale Script della Bourne shell definito dall'utente e specificato nel file

rules che esegue una serie di operazioni dopo l'installazione di

Solaris ma prima del riavvio del sistema. Gli script finali possono

essere utilizzati con il metodo di installazione JumpStart

personalizzato.

script iniziale Script della Bourne shell definito dall'utente e specificato nel file

rules che esegue una serie di operazioni prima dell'installazione di Solaris. Gli script iniziali possono essere utilizzati solo con il metodo di

installazione JumpStart personalizzato.

**server** Dispositivo di rete che gestisce le risorse e fornisce servizi a un client.

server di boot Sistema server che fornisce ai sistemi client della stessa sottorete i

programmi e le informazioni necessarie per l'avvio. Il server di boot è richiesto per l'installazione in rete se il server di installazione si trova

in una sottorete diversa da quella dei sistemi da installare.

server di installazione Server che fornisce le immagini dei DVD o dei CD di Solaris 9 da cui

gli altri sistemi di una rete possono eseguire l'installazione (noto anche come *media server*). Un server di installazione può essere creato copiando le immagini del DVD o dei CD di Solaris 9 dal disco rigido

del server.

denominazione

server di profili Server che contiene i file essenziali per l'installazione JumpStart

personalizzata in una directory JumpStart.

Server OS Sistema che fornisce servizi ad altri sistemi di una rete. Per servire i

client diskless, il server OS deve disporre di uno spazio su disco riservato per il file system radice e lo spazio di swap (/export/root,

/export/swap) di ogni client.

servizio di Database di rete distribuito che contiene informazioni importanti su

tutti i sistemi della rete per consentirne la comunicazione. Con un servizio di denominazione, è possibile mantenere, gestire e accedere alle informazioni sui sistemi a livello di rete. Senza un servizio di denominazione, ogni sistema deve mantenere la propria copia delle informazioni di configurazione (nei file /etc locali). Sun supporta i

seguenti servizi di denominazione: LDAP, NIS e NIS+.

sistema clone Sistema installato usando un archivio Solaris Flash. Il sistema clone

presenta la stessa configurazione del sistema master.

sistema master Sistema utilizzato per creare un archivio Solaris Flash. La

configurazione del sistema viene salvata nell'archivio.

sistemi in rete Gruppo di sistemi (o host) collegati via hardware e software in modo

da poter comunicare e condividere le informazioni; tale gruppo di sistemi si definisce una rete locale (LAN). Per il collegamento in rete

dei sistemi sono in genere richiesti uno o più server.

sistemi non in rete Sistemi che non sono collegati a una rete o che non richiedono altri

sistemi per le normali operazioni.

slice Unità in cui il software divide lo spazio su disco.

**Solaris Flash** Funzione di installazione di Solaris che permette di creare un archivio

dei file di un sistema, noto come sistema master. L'archivio può quindi essere usato per installare altri sistemi con una configurazione identica

a quella del sistema master. Vedere anche archivio.

Solaris Live Upgrade Metodo di aggiornamento che permette di aggiornare una copia

dell'ambiente di boot mentre è in uso l'ambiente di boot attivo, eliminando i tempi di inattività dell'ambiente di produzione.

Solaris Web Start Interfaccia utente grafica o programma eseguibile dalla riga di

comando che guida l'utente passo per passo nell'installazione di

Solaris 9 e di altri prodotti software di terze parti.

sottorete Schema di lavoro che divide una stessa rete logica in più reti fisiche

più piccole per semplificare il routing.

spazio di swap Slice o file occupati temporaneamente dal contenuto di un'area di

memoria finché quest'ultima non può caricare nuovamente quei dati. È

detto anche file system / swap o swap.

**standalone** Computer che non richiede il supporto di altri sistemi.

sysidcfg File in cui viene specificata una serie di parole chiave speciali che

permettono di preconfigurare un sistema.

tasti freccia I quattro tasti direzionali presenti sul tastierino numerico.

tasto funzione I dieci o più tasti denominati F1, F2, F3, ecc. cui sono assegnate

determinate funzioni.

/usr File system di un server o di un sistema standalone che contiene molti

dei programmi standard di UNIX. La condivisione del file system /usr con un server, rispetto all'uso di una copia locale, riduce lo spazio su disco necessario per l'installazione e l'esecuzione di Solaris 9.

utility Programma standard, solitamente fornito gratuitamente con l'acquisto

di un computer, che provvede alla manutenzione del sistema.

/var File system o directory (sui sistemi standalone) che contiene i file

soggetti a modifica o ad espansione nel ciclo di vita del sistema. Tali file includono i log di sistema, i file di vi, i file di messaggi e i file

uucp.

versione locale Area o comunità geografica o politica che condivide la stessa lingua e

le stesse convenzioni culturali (la versione locale inglese per gli Stati

Uniti è en\_US, mentre quella per la Gran Bretagna è en\_UK).

volume Gruppo di slice fisiche configurate come un singolo dispositivo logico

a fini di concatenazione, striping, mirroring, configurazione di volumi RAID5 o di dispositivi di logging fisici. Una volta creati, i volumi vengono usati come slice. Il volume mappa l'indirizzo logico a blocchi

sulla posizione corretta di uno dei dispositivi fisici. Il tipo di mappatura dipende dalla configurazione specifica del volume. Nella terminologia UNIX standard, i volumi sono detti anche pseudodispositivi o dispositivi virtuali.

Volume Manager

Programma che offre un meccanismo per amministrare e ottenere l'accesso ai dati contenuti su DVD-ROM, CD-ROM e dischetti.

# Indice analitico

Numeri e simboli

Numeri e simboli  #  in rules, file, 207  nei profili, 210  ! (punto esclamativo), campo di una regola, 208  = (segno uguale) nel campo del profilo, 222  && (e commerciale), campo di una regola, 208  (/) file system  valore impostato da JumpStart, 295	aggiornamento a una release di aggiornamento di Solaris, 463 con il metodo JumpStart personalizzato, 74 con Live Upgrade, panoramica, 311 con riallocazione dello spazio su disco, 74 con Solaris Live Upgrade, 354 confronto con l'installazione iniziale, 27, 73 confronto tra i metodi, 35 file di log, 134, 142, 148, 149, 154, 155 installazione JumpStart personalizzata, 243 interruzione del processo, 447
abbinamento ordine delle regole, 209, 243, 248 profili derivati, 222 valori di rootdisk, 295 add_install_client, descrizione, 127 add_install_client, comando accesso alla directory JumpStart, 200 configurazione del server di installazione con un CD, 123 con un DVD, 94 esempio con DHCP per i DVD, 125 con DHCP per un CD, 124 con DHCP per un DVD, 95, 96 server di boot per un DVD, 96 stessa sottorete con un CD, 124 esempio per un CD multipiattaforma, 125 add_to_install_server, descrizione, 127	metodi, 28, 73 parole chiave nei profili, 282, 293 parole chiave per i profili, 289 post-aggiornamento, 142, 156 requisiti di sistema, 29 ripristino in caso di problemi con Solaris Live Upgrade, 375 sommario delle attività, 25 spazio su disco consigliato, 41 aggiunta configurazione del server di installazione con un CD, 123 di client dataless con un CD, 122 con un DVD, 93 di cluster durante l'aggiornamento, 282 di file con uno script finale, 224 di informazioni di configurazione al server di installazione con un DVD, 94 di package ai gruppi software, 293

aggiunta (Continua)	avvio
di package dai gruppi software, 361	del daemon rpld, 443
di package e patch con uno script finale, 224	del daemon tftpd, 443
di regole al file rules, 207	script check, 219
di sistemi dalla rete, 84, 98	•
voci della tabella locale.org_dir, 67	
ambiente di boot, visualizzazione dello	
stato, 395	В
ambiente di boot per Live Upgrade,	-b, opzione del comando
problemi, 315	setup_install_server, 258
ambiente radice, personalizzazione con uno	backup_media, parola chiave, 75
script finale, 226	backup_media, parola chiave, 277
analisi delle patch, 463	banner, comando, 128
analisi superficiale dei dischi IDE, 444	barra retroversa nei file rules, 207
AND logico, campo di una regola, 208	begin.log, file, 222
annullamento di un'operazione di Solaris Live	blocchi danneggiati, 444
Upgrade, 386	boot: cannot open /kernel/unix,
any	messaggio, 437
, parola chiave nelle regole	boot del sistema, ripristino dei terminali e della
descrizione e valori, 265	visualizzazione, 128
parola chiave nelle regole	boot_device, parola chiave, 278
descrizione e valori, 300	bootparams, file
parola chiave non operativa	abilitazione dell'accesso alla directory
descrizione e valori, 300	JumpStart, 201
arch, parola chiave nelle regole, 265, 300	aggiornamento, 443
arch, parola chiave non operativa, 300	Bourne shell, script nelle regole, 208
archive_location, parola chiave, 272	
archivio	
Vedere Solaris Flash	
ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO	С
DI BOOT PREDEFINITO, 444	-c, opzione
attivazione	comando add_install_client, 124, 262
avvertenza sugli script iniziali, 222	-c opzione, comando pfinstall, 217
file system remoti, 285	cambiamento di directory
dall'installazione di Solaris 9, 223	immagine di Solaris 9 Edizione per piattaforma
visualizzazione dei file system attivati, 127	Intel sul disco locale, 205
attivazione di un ambiente di boot per Live	immagine di Solaris 9 Édizione per piattaforma
Upgrade, introduzione, 313	SPARC sul disco locale, 203
auto_install_sample, directory	nell'immagine di Solaris 9 sul disco
copia dei file nella directory JumpStart, 199	locale, 199
copia di file nella directory JumpStart, 203,	nella directory JumpStart, 219, 241
205	campo dello script finale nelle regole,
script check, 219, 241	descrizione, 208
script finale set_root_pw, 226, 227	campo dello script iniziale nelle regole,
autorizzazioni	descrizione, 208
directory JumpStart, 197, 201	Can't boot from file/device, messaggio, 437
script finali, 223	cannot open /kernel/unix, messaggio, 437
script iniziali, 222	the state of the first of the state of the s

check, script	archivi Solaris Flash (Continua)
creazione del file custom_probes.ok, 241	pianificazione, 162
creazione del file rules.ok, 218	procedure, 168
profili derivati, 223	sezioni, 163
prova delle regole, 219, 242	file /etc/locale, 66
verifica del file custom probes, 241,242	del file custom_probes.ok, 241
verifica del file rules, 242	del file rules, 206
verifica del file rules, 218, 219	del file rules.ok, 241
client_arch, parola chiave, 280	di un ambiente di boot pre Live
client diskless	Upgrade, 306, 331
piattaforme, 280	di un file di configurazione dei dischi, 230
spazio di swap, 280	di un server di boot in una sottorete
client_root, parola chiave nei profili, 280	con un CD, 120
Client sconosciuto, messaggio di errore, 435	procedure, CD, 98
clock gained xxx days, messaggio, 437	procedure, DVD, 84
cluster, parola chiave nei profili	di un server di boot nella sottorete con un
descrizione e valori, 281, 282	DVD, 91
esempi, 211	di un server di installazione, 88
collegamento con linea tip e installazione	di un server di installazione con un CD, 98,
JumpStart personalizzata, 246, 250	99, 104
comandi di Solaris Live Upgrade, 405	di un server di installazione con un CD
commenti	multipiattaforma, 113, 118
nei file rules, 207	di un server di installazione con un
nei profili, 210	DVD, 83, 85
condivisione della directory JumpStart, 198,	directory JumpStart
259	server, 197
configurazione	file rules.ok, 218
creazione di un file di configurazione dei	file sysidcfg, 63
dischi, 230	file system locali, 286
file system di Solaris Live Upgrade, 333	profili
confronto tra ambienti di boot Live	derivati, 222
Upgrade, 387	descrizione, 210
continuazione delle righe nei file rules, 207	UFS, 202
copia	criteri di sicurezza, preconfigurazione, 58
dei file di installazione JumpStart, 203, 205	.cshrc, file, 226
dischetto Solaris 9 Device Configuration	custom_probes, file
Assistant Intel Platform Edition, 204	denominazione, 238
file della directory JumpStart, 224	prova di custom_probes, 242
file di installazione JumpStart, 199	requisiti, 238
file Solaris system di Live Upgrade, 384	verifica con check, 242
Core Solaris, gruppo software, 281	verifica con lo script check, 241
CPU (processori)	custom_probes.ok, file
parole chiave nelle regole, 265, 300	creazione, 241
parole chiave non operative, 300	descrizione, 241
creazione	
archivi Solaris Flash	
introduzione, 161	
personalizzazione, 163	

D	JumpStart (Continua)
-d, opzione, comando add_install_client, 123	creazione della directory, 259
daemon, 443	creazione per sistemi IA, 201
data e ora, preconfigurazione, 58	esempio di file rules, 207
dd, comando, 204	spostamento
Developer, gruppo software, esempio di profilo, 211	nell'immagine di Solaris 9 sul disco locale, 199
Developer Solaris, gruppo software, 281	nella directory JumpStart, 219, 241
dfstab, file, 198, 259	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),	directory JumpStart
preconfigurazione, 58	aggiunta di file con uno script finale, 224 autorizzazioni, 197
dimensione	condivisione, 259
disco rigido	
spazio disponibile, 86, 89, 100, 105, 111,	copia dei file
116, 121	file di installazione, 199
spazio di swap	copia di file
-	uso di uno script finale, 224
dimensione minima per Solaris Web Start, 30	creazione
esempi di profili, 194	esempio, 259
dimensioni	server, 197
	sharing, 197
disco rigido	dischetti
parole chiave nelle regole, 266, 270, 300, 301	accesso alla directory JumpStart, 200
	copia del dischetto Solaris 9 Device
parole chiave non operative, 300, 301	Configuration Assistant Intel Platform
spazio di root, 280	Edition, 204
file system locale, 286	directory JumpStart
finestra tip, 246, 250	creazione per sistemi IA, 201
memoria, 268, 300	formattazione, 202, 205, 468
partizioni fdisk, 284	dischetto Solaris 9 Device Configuration
spazio di swap	Assistant Intel Platform Edition, 204
client diskless, 280	dischi rigidi
dimensione massima, 281	analisi della superficie dei dischi IDE, 444
dimensioni dello schermo,	attivazione, 285
preconfigurazione, 59	dimensione
directory	parole chiave nelle regole, 266
cambiamento	spazio disponibile, 89, 100, 105, 111, 116,
immagine di Solaris 9 Edizione per	121
piattaforma Intel sul disco locale, 205	dimensioni
immagine di Solaris 9 Edizione per	parole chiave nelle regole, 270, 300, 301
piattaforma SPARC sul disco locale, 203	parole chiave non operative, 300, 301
JumpStart 200	spazio di root, 280
abilitazione dell'accesso, 200	spazio disponibile, 86
aggiunta di file, 224	partizionamento
autorizzazioni, 197, 201	designazione per partitioning default, 296
condivisione della directory, 198, 259	esclusione per il partizionamento, 283
copia dei file di installazione, 199, 203,	esempi, 211
205	parola chiave nei profili, 293
copia di file, 224	parota chave her promi, 200

dischi rigidi (Continua)	F
spazio di swap	fdformat, comando, 202, 205, 468
allocazione dello spazio di swap, 43	fdisk, comando, 232
client diskless, 280	fdisk, parola chiave nei profili, descrizione e
dimensione massima, 281	valori, 283
esempi di profili, 194	fdisk, parola chiave nei profili, esempio, 211
esempi di profilo, 211	file della versione locale, 66
valori di rootdisk, 295	file di configurazione dei dischi
disco rigido	creazione
spazio di swap	sistemi IA, 232
dimensione richiesta per Solaris Web	sistemi SPARC, 230
Start, 30	descrizione, 214, 230
disks, parola chiave non operativa, descrizione	file di log
e valori, 300	aggiornamento, 134, 142, 148, 149, 154, 155
disksize, parola chiave nelle regole	output degli script finali, 223
descrizione e valori, 266, 300	output degli script iniziali, 222
dispositivo di puntamento,	file di output
preconfigurazione, 59	log degli script finali, 223
divisione di un archivio Solaris Flash, 174	log degli script iniziali, 222
domainname, parola chiave nelle regole, 266,	log di aggiornamento, 134, 142, 148, 149,
300	154, 155
domainname, parola chiave non operativa, 300	file e file system
domini	attivazione di file system remoti, 285
parola chiave nelle regole, 266, 300	condivisione dei file system in Live Upgrade,
parola chiave non operativa, 300	panoramica, 325
dontuse, parola chiave nei profili, 283, 296	copia
	dei file di installazione JumpStart, 203,
	205
	di file della directory JumpStart con uno
E	script finale, 224
e commerciale (&&), campo di una regola, 208	di un file system condivisibile per Solaris
eliminazione	Live Upgrade, 347
di cluster durante l'aggiornamento, 282	dischetto Solaris 9 Device Configuration
di package dai gruppi software, 293	Assistant Intel Platform Edition, 204
di un ambiente di boot Live Upgrade, 389	file di installazione JumpStart, 199
End User Solaris, gruppo software, 281	creazione di file system locali, 286
Entire Solaris, gruppo software, 281	creazione di un file system UFS, 202
Entire Solaris Plus OEM Support, gruppo	output degli script finali, 223
software, 281	output degli script iniziali, 222
errore di timeout RPC, 442	panoramica per Live Upgrade, 306, 307
/etc/bootparams, file	personalizzazione per Live Upgrade, 333
abilitazione dell'accesso alla directory	visualizzazione dei file system attivati, 127
JumpStart, 201, 443	file system /export, 42
/etc/dfs/dfstab, file, 198, 259	file system condivisibili, definizione, 306
/etc/locale, file, 66	file system di importanza critica,
/etc/mnttab, file, 202	definizione, 306
	file system di swap
	calcolo della dimensione, 281

file system di swap (Continua) esempi di profili, 194 panoramica per Solaris Live Upgrade, 307 personalizzazione per Live Upgrade (interfaccia a	gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support descrizione, 42 dimensioni, 43
caratteri), 336 per Live Upgrade (riga di comando), 343 quantità di memoria, 281 spazio di swap dei client diskless, 280 file system radice (/), esempio di profilo, 194 file system radice (/), package richiesti per un ambiente di boot inattivo, 456 file system remoti, attivazione, 285 filesys, parola chiave, 286 filesys, parola chiave nei profili descrizione e valori, 285 esempi, 211 finish.log, file, 223 flar create comando, 182	H hostaddress, parola chiave nelle regole, 266, 300 hostaddress, parola chiave non operativa, 300 hostname, parola chiave nelle regole descrizione e valori, 267, 300 esempio, 265 hostname, parola chiave non operativa, descrizione e valori, 300
Flash  Vedere Solaris Flash formattazione di un dischetto, 202 fuso orario, preconfigurazione, 58	impostazioni predefinite gruppo software installato, 282 nome del profilo derivato, 223 partizionamento, 294 designazione dei dischi, 296 esclusione di un disco, 283
geo, parola chiave, 288 Gestione consumi, 59, 68 getfile: RPC failed: error 5: RPC Timed out, messaggio, 201 gruppi software aggiornamento, 29, 73, 282 descrizione, 43 dimensioni, 43 esempi di profilo, 211 per i profili, 281, 282 selezione dei package, 293 gruppo software Developer descrizione, 42 dimensioni, 43 gruppo software End User descrizione, 42 dimensioni, 43 gruppo software Entire Solaris descrizione, 42 dimensioni, 43	variabile SI_CONFIG_DIR, 224 indirizzamento a blocchi logici, 31 indirizzi IP  designazione del router predefinito, 48, 55 parola chiave nelle regole, 266, 300 parola chiave non operativa, 300 preconfigurazione, 58 preconfigurazione del router predefinito, 58 informazioni sul sistema, visualizzazione, 128 install_config, comando, 201 install server, on subnet, 87 install_type, parola chiave, 289 install_type, parola chiave nei profili esempi, 211 prova dei profili, 215, 217 requisiti, 210, 211 installazione confronto con l'aggiornamento, 27 confronto tra i metodi, 35 requisiti di sistema, 29 sommario delle attività, 25 spazio su disco consigliato, 41

490

installazione in rete	interfaccia IDE
con DHCP, 81	analisi superficiale, 444
con un CD, 99, 104, 120	mappatura dei blocchi danneggiati, 444
con un DVD, 84, 92	interruzione dell'aggiornamento, problemi di
descrizione, 79	riavvio, 447
installazione JumpStart personalizzata	IPv6, preconfigurazione, 58
esempio, 193	isa_bits, parola chiave, 290
preparazione, 79	
requisiti, 79	
uso di un supporto multipiattaforma, 109	
installazione JumpStart personalizzata, 243	J
aggiornamento, 74	JumpStart, directory
avvio e installazione, 243	autorizzazioni, 201
collegamento con linea tip, 246, 250	copia dei file
confronto con altri metodi di	file di installazione, 203, 205
installazione, 36	creazione
descrizione, 194	di un dischetto per sistemi IA, 204, 468
esempi, 255, 263	di un dischetto per sistemi SPARC, 202
avvio e installazione, 263	su un dischetto per sistemi IA, 201
configurazione dei sistemi di	esempio di file rules, 207
marketing, 258, 263	
configurazione dei sistemi di	
progettazione, 261	1/
configurazione del sito, 255, 256	K
creazione di prof_marketing, 260	karch, parola chiave nelle regole, 267, 300
creazione di prof_prog, 259	karch, parola chiave non operativa, 300
directory JumpStart, 259	Kerberos
modifica del file rules, 260, 261	informazioni per la configurazione, 47
script check, 261	preconfigurazione, 58
sistemi in rete, 193	
sistemi non in rete, 190	
sistemi standalone, 190	L
funzioni opzionali, 221	<del>-</del>
introduzione, 221	layout_constraint, parola chiave, 75
programmi di installazione	layout_constraint, parola chiave, 290
personalizzati, 235	LBA
script finali, 223, 227	Vedere indirizzamento a blocchi logici
script iniziali, 221, 223	le0: No carrier - transceiver cable problem,
introduzione, 193	messaggio, 437
preparazione, 194, 219	lingua e layout della tastiera,
Solaris Flash, esempio di profilo, 214	preconfigurazione, 59
installazione JumpStart predefinita, confronto	Live Upgrade <i>Vedere</i> Solaris Live Upgrade
con gli altri metodi di installazione, 38	1.0
installed, parola chiave nelle regole	livello IRQ, preconfigurazione, 59
descrizione e valori, 267, 300	locale, parola chiave, 292
installed, parola chiave non operativa,	locale.org_dir, aggiunta di voci alla tabella, 67
descrizione e valori, 300	
interfaccia di rete, preconfigurazione, 58	

M	nomi/denominazione (Continua)
Makefile, file, 65	nomi dei profili derivati, 223
mappatura dei blocchi danneggiati dei dischi	Not a UFS filesystem, messaggio, 437
ÎDE, 444	num_clients, parola chiave nei profili, 292
maschera di rete, preconfigurazione, 58	numero di rete, 268, 300
memoria	
dimensioni dello spazio di swap, 281	
parola chiave nelle regole, 268, 300	
parola chiave non operativa, 300	0
memsize, parola chiave nelle regole	ora e data, preconfigurazione, 58
descrizione e valori, 268, 300	organizzazione
memsize, parola chiave non operativa,	CD Solaris 9 Intel Platform Edition
descrizione e valori, 300	Installation, 419
microprocessori	CD Solaris 9 Intel Platform Edition
parole chiave nelle regole, 265, 300	Languages, 421
parole chiave non operative, 300	CD Solaris 9 Software Intel Platform
mnttab, file, 202	Edition, 420
model, parola chiave nelle regole	CD Solaris 9 Software SPARC Platform
descrizione e valori, 268, 300	Edition, 412
model, parola chiave non operativa, descrizione	CD Solaris 9 SPARC Platform Edition
e valori, 300	Installation, 412
MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT	CD Solaris 9 SPARC Platform Edition
PREDEFINITO, messaggio, 444	Languages, 414
modify_install_server, descrizione, 127	DVD Solaris 9 Intel Platform Edition, 418
mount, comando, 127	DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition, 411
	osname, parola chiave nelle regole, 269, 300
	osname, parola chiave non operativa, 300
N	
name server, preconfigurazione, 58	
network, parola chiave nelle regole	P
descrizione e valori, 268, 300	-p, opzione dello script check, 219, 242
network, parola chiave non operativa,	package
descrizione e valori, 300	aggiunta con chroot, 225
nistbladm, comando, 67, 68	aggiunta con Live Upgrade,
No carrier - transceiver cable problem,	panoramica, 356
messaggio, 437	aggiunta con uno script finale, 224
nome_client, descrizione, 124	file di amministrazione, 221
nome del dominio, preconfigurazione, 58	requisiti
nome host, preconfigurazione, 58	per l'uso del programma JumpStart e di
nomi/denominazione	Solaris Live Upgrade, 455
determinazione della piattaforma del	per un ambiente di boot inattivo con
sistema, 128	Solaris Live Upgrade, 456, 458
file custom_probes, 238	package, parola chiave nei profili, descrizione e
file rules, 207	valori, 293
gruppi software, 282	parola_chiave, campo di una regola, 208
modelli dei sistemi, 268, 300	parole chiave
nome host, 124, 267, 300	file sysidcfg, 61

parole chiave (Continua)	any (Continua)
installazione JumpStart personalizzata	descrizione e valori<, 265
Solaris Flash archivi, 272	arch, 265, 300
non operative, 237	disksize
parole chiave dei profili, 270, 296	descrizione e valori, 266, 300
backup_media, 277	domainname, 266, 300
boot_device, 278	hostaddress, 266, 300
client_arch, 280	hostname, 265, 267, 300
client_root, 280	installed
client_swap, 280	descrizione e valori, 267, 300
cluster	karch, 267, 300
descrizione e valori, 282	memsize, 268, 300
dontuse	model, 268, 300
descrizione e valori, 283	network, 268, 300
e usedisk, 296	osname, 269,300
fdisk	probe, 269
descrizione e valori, 283	totaldisk, 270, 301
filesys	
descrizione e valori, 285	parole chiave nei profili
file system locali, 286	backup_media, 272
file system remoti, 285	cluster
geo	descrizione e valori, 281, 361
descrizione e valori, 288	esempi, 211
install_type	fdisk
requisiti, 210	esempio, 211
isa bits	filesys
descrizione e valori, 290	esempi, 211
layout_constraint	install_type
descrizione e valori, 290	esempi, 211
locale	requisiti, 211
descrizione e valori, 292	partizionamento
maiuscole e minuscole, 270	esempi, 211
num_clients, 292	system_type
package	esempi, 211
descrizione e valori, 293	parole chiave non operative
partitioning	arch, 300
descrizione e valori, 293	disks, 300
designazione dei dischi, 296	domainname, 300
partizionamento	hostaddress, 300
esclusione di un disco, 283	hostname, 300
root_device, 294	installed, 300
system_type	karch, 300
descrizione e valori, 296	memsize, 300
usedisk	model, 300
	network, 300
descrizione e valori, 296	osname, 300
parole chiave delle regole, 265	rootdisk, 300
any descrizione e valori, 300	totaldisk, 301
gescrizione e vaioti. 300	•

parole chiave per i profili	piattatorme (Continua)
install_type	parole chiave non operative, 300
descrizione e valori, 289	posizione della slice radice, 438
parole chiave per i profili dei cluster,	preconfigurazione delle informazioni sul
descrizione e valori, 361	sistema
partitioning	Gestione consumi, 68
parola chiave nei profili, 293, 296	scelta del metodo, 58
partitioning, parola chiave, 293	uso del file sysidcfg, 59
partizionamento	uso di un servizio di denominazione, 59,65
esclusione di un disco, 283	vantaggi, 57
esempi, 211	versione locale, NIS, 65
partizioni fdisk, 283	versione locale, NIS+, 67
partizionifdisk, 211	preparazione per l'installazione
posizione della slice radice, 438	informazioni richieste prima
password di root, 227	dell'aggiornamento, 52
preconfigurazione, 58	informazioni richieste prima
password di root, impostazione con uno script	dell'installazione, 46
finale, 226	installazione JumpStart personalizzata, 194
patch, 51	219
aggiunta con chroot, 225	preconfigurazione delle informazioni sul
aggiunta con Live Upgrade,	sistema
panoramica, 356	metodi, 58
aggiunta con uno script finale, 224	vantaggi, 57
percorsi	preparazione del sistema per
script check, 219, 241	l'aggiornamento, 51
pfinstall, comando, 74, 214	preparazione del sistema per
pianificazione	l'installazione, 45
confronto tra i metodi di installazione, 35	probe, parola chiave nelle regole, descrizione e
confronto tra installazione iniziale e	valori, 269
aggiornamento, 27	problemi di aggiornamento, problemi di
di un'installazione Solaris Flash, 160	reboot, 448
installazione in rete, 31	problemi di attivazione dell'ambiente di boot
per Solaris Live Upgrade, 319	per Live Upgrade, 315
requisiti di sistema, 29	processori
requisiti di sistema per Live Upgrade, 319	parole chiave nelle regole, 265, 300
sommario delle attività, 25	parole chiave non operative, 300
spazio su disco, 41	prof_marketing, esempio di profilo, 260
piattaforme	prof_prog, esempio di profilo, 259
abbinamento degli attributi del sistema ai	profili
profili, 243, 248	abbinamento ai sistemi, 243, 248
abbinamento dei profili agli attributi dei	campo di una regola, 208
sistemi, 209	commenti, 210
client diskless, 280	creazione, 210
configurazione del server di	denominazione, 211, 360
installazione, 124	derivati, 222
determinazione del nome, 128	descrizione, 210
modelli dei sistemi, 268, 300	
parole chiave nelle regole. 267, 300	esempi, 211 prof marketing, 260
Darote Chave helle regule, 207, July	DIOI Hairemig. 400

esempi (Continua)	regole (Continua)
prof_prog, 259	profili derivati, 222, 223
Solaris Flash, 213, 214	prova di validità, 219, 242
profili derivati, 223	regole su più righe, 207
prova, 74, 215, 217	sintassi, 207
requisiti, 207, 210	uso di rootdisk, 295
ricerca dei sistemi corrispondenti, 209	release di Solaris 9
profili derivati, 223	osname, parola chiave nelle regole, 269
profondità dei colori, preconfigurazione, 59	parola chiave installed, 267, 300
programma suninstall di Solaris	parola chiave non operativa installed, 300
confronto con altri metodi di	parola chiave non operativa osname, 300
installazione, 36	parola chiave osname, 300
modalità di esecuzione, 145	requisiti
programmi di installazione alternativi, 235	custom_probes, file, 238
programmi di installazione personalizzati, 235	installazione in rete
prova	server, 79
dei profili, 74	memoria, 30
profili, 214, 215, 217, 363	per l'uso di Live Upgrade, 319
verifica dei file custom_probes	per l'uso di Solaris Web Start, 30, 31
con check, 241	profili, 207, 210
prova di custom_probes, 242	spazio di swap, 30
verifica dei file rules	spazio su disco, 41
con check, 219	reset, comando, 128
esempio di installazione JumpStart	righe multiple nei file rules, 207
personalizzata, 261	rinomina di un ambiente di boot con Solaris
profili derivati, 223	Live Upgrade, 391
prova delle regole, 219	ripristino della visualizzazione e del terminale
verifica del file rules	dopo un problema di I/O, 128
con check, 242	risoluzione dello schermo,
verifica del file rules	preconfigurazione, 59
con check, 218	root_device, parola chiave, 294
proxy Web, preconfigurazione, 58	rootdisk
prtvtoc, comando	definizione, 295
IA: creazione di un file di configurazione dei	valore della slice per filesys, 286
dischi, 232	valore impostato da JumpStart, 295
SPARC: creazione di un file di	RPC failed: error 5: RPC Timed out,
configurazione dei dischi, 230	messaggio, 201
punto esclamativo (!), campo di una regola, 208	RPC Timed out, messaggio, 201, 442
	rules, file
	aggiunta di regole, 207
В	commenti, 207
R	creazione, 206
-r, opzione dello script check, 219, 242	denominazione, 207
regole	descrizione, 206
descrizione dei campi, 207, 208	esempio, 207
esempi, 209	esempio di installazione JumpStart
ordine, 243, 248	personalizzata, 260, 261
ordine di abbinamento, 209	prova delle regole, 219

regole su più righe, 207 sintassi, 207 verifica con check, 219 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 261 profili derivati, 223 rules ok, file creazione, 218 descrizione, 218 ordine delle regole, 243, 248 ordine delle regole, 263 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di troot, 280 server di boot  creazione in una sottorete con un CD, 120 creazione in una sottorete con un CD, 120 creazione in una sottorete con un CD, 120 creazione in una sottorete con un DVD, 90 descrizione, 80 requisiti per l'installazione in rete con un CD, 123 creazione con un CD multipiattaforma, 103 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 94 t	rules, file (Continua)	server di boot (Continua)
ssintassi, 207 verifica con check, 219 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 261 profili derivati, 223 rules.ok, file creazione, 218 descrizione, 218 ordine delle regole, 243, 248 ordine di abbinamento delle regole, 209  S  S  S  scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazioni, 222 creazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione dell'installazione personalizzarione dell'installazione personalizzarione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD pinstallazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di rot, 280 server di boot  con un DVD, 91 creazione con un CD, 123 creazione con un CD multipiattaforma, 133, 118 creazione con un DVD, esempio, 103, 108 creazione con un DV		
creazione in una sottorete con un DVD, 90 descrizione, 80 requisiti per l'installazione in rete, 80 server di installazione in rete, 99 server di installazione in rete, 80 server di installazione in rete, 90 server di installazione in rete con un CD, sempio, 103, 108 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 reazione con un cD multipiattaforma, 190 se sottoreti, 90, 103, 108, 113, 1	sintassi, 207	con un DVD, 91
personalizzata, 261 profili derivati, 223 rules.ok, file creazione, 218 descrizione, 218 ordine delle regole, 243,248 ordine delle regole, 243,248 ordine delle regole, 249 ordine di abbinamento delle regole, 209  **s, opzione del comando add_install_client, 262 scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 59 set_root_pw, script finale, 226, 227 set_up_install_ server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 10 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 slacenter d'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD multipiattaforma, esempio, 113, 119 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 59 set_root_pw, script finale, 226, 227 set_up_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 10 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 slice se	verifica con check, 219	creazione in una sottorete con un CD, 120
requisiti per l'installazione in rete, 80 server di bota dell'enstallazione in rete, 80 server di bota dell'enstallazione in rete, 80 server di installazione in rete con un CD, 99, 104 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD,	esempio di installazione JumpStart	creazione in una sottorete con un DVD, 90
requisiti per l'installazione in rete, 80 server di installazione configurazione dell'installazione in rete con un CD, 123 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, esempio, 113, 119 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set root_pw, script finale, 226, 227 setup install server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 128 setupo de diffinate di installazione in rete con un DVD creazione con un DVD, sesmpio, 113, 119 creazione c	-	descrizione, 80
rules.ok, file creazione, 218 ordine delle regole, 243, 248 ordine delle regole, 243, 248 ordine di abbinamento delle regole, 209  soript della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di file, 224 aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot serverize de loor serverize con un CD, 99, 104 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD, seempio, 103, 108 creazione con un CD multipiattaforma, 103, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 89 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 89, 104 creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD, 9, 103, 108, 113, 119 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 89 creazione con un DVD, 94 tip id sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 59 server di bora servizio di denominazione, preconfigurazione, 59 server di della directory JumpStart, 198 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 89 creazione c		requisiti per l'installazione in rete, 80
creazione, 218 descrizione, 218 ordine delle regole, 243, 248 ordine di abbinamento delle regole, 209  S sorpi dello mando add_install_client, 262 scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot creazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un supporto multipiattaforma, 199 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un supporto multipiattaforma, 199 e esottoreti, 90, 103, 108 treazione con un CD multipiattaforma, esempio, 113, 119 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con		server di installazione
ordine delle regole, 243, 248 ordine di abbinamento delle regole, 209  reazione con un CD, 99, 104 creazione con un CD, esempio, 103, 108 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, esempio, 113, 119 creazione con un DVD, 85, 88	creazione, 218	
creazione con un CD, esempio, 103, 108 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 91 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 94 tip di sistema, 79 servicio di denominazione, previzio di d		
creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118  s, opzione del comando add_install_client, 262 scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  creazione con un CD multipiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88, 90, 91 creazione con un DVD, 85, 88, 90, 91 creazione con un DVD, 85, 88, 90, 91 creazione con un DVD, 91 tipidiattaforma, 113, 118 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 91 creazione con un DVD, 92, 91 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 91 creazione con un DVD, 92, 91 creazione con un DVD, 91 tipidiattaforma, 126 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 91 tipidiattaforma, 126 creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 91 tipidiattaforma, 126 creazione con un DVD, 85, 88		
s, opzione del comando add_install_client, 262 scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot server in DVD comprise, 82 server di boot server mu DVD comprise, 82 server di boot server mu DVD comprise, 82 server di boot server mu DVD comprise, 82 server configurazione dell'installazione, 59 server di boot server di boot server di boot server mu DVD comprise, 82 server configurazione, 59 server di boot s		creazione con un CD multipiattaforma, 113,
-s, opzione del comando add_install_client, 262 scheda grafica, preconfigurazione, 59 script della Bourne shell nelle regole, 208 script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot creazione con un DVD, 85, 88 creazione con un DVD, 85, 88, creazione con un DVD, 85, 88, creazione con un DVD, 91 creazione con un DVD, 91 un DVD, 91 un DVD, 91 un DVD, 92 scripti iniziali aggiunta di file, 224 saggiunta di file, 224 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 shareall, comando, 198, 259 sictema master vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	S	
scheda grafica, preconfigurazione, 59 script script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  creazione con un DVD, esempio, 87, 88, 90, 91 creazione con un supporto multipiattaforma, 109 e sottoreti, 90, 103, 108, 113, 118 preparazione per l'installazione in rete con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw. script finale, 226, 227 setup_install _server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistemi amaster  Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		
script della Bourne shell nelle regole, 208 script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  creazione con un supporto multipiattaforma, 109 e sottoreti, 90, 103, 108, 113, 118 preparazione per l'installazione in rete con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	scheda grafica, preconfigurazione, 59	creazione con un DVD, esempio, 87, 88, 90,
script iniziali, 223 script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  multipiattaforma, 109 e sottoreti, 90, 103, 108, 113, 118 preparazione per l'installazione in rete con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sistema master  Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	=	creazione con un supporto
script finali aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  socitoreti, 90, 103, 108, 113, 118 preparazione per l'installazione in rete con un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definit dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		
aggiunta di file, 224 aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  previzio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		e sottoreti, 90, 103, 108, 113, 118
aggiunta di package e patch, 224 impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  reversione cen un DVD, ecompia, 92  un DVD, 94 tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set _root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 slareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master  Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	=	preparazione per l'installazione in rete con
impostazione della password di root del sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot tipi di sistema, 79 servizio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 slareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		un DVD, 94
sistema, 226 nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di denominazione, preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 setup_install_server, descrizio		tipi di sistema, 79
nelle regole, 208 personalizzazione dell'ambiente radice, 226 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  preconfigurazione, 58 set_root_pw, script finale, 226, 227 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		servizio di denominazione,
set_root_pw, script finale, 226, 227 script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  set_root_pw, script finale, 226, 227 setup_install_server, descrizione, 127 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sistemzza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		
script iniziali autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  reserviene son un DVD esempio, 93 server di boot  reserviene son un DVD esempio, 93 server di boot  reserviene son un DVD esempio, 93 server di boot  reserviene son un DVD esempio, 93 server di boot  reserviene son un DVD esempio, 93 server di profilo, 211 sezione definita dall'utente, archivi Solaris Flash, descrizione, 164 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		set_root_pw, script finale, 226, 227
autorizzazioni, 222 creazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  server di profili derivati, 222, 223 shareall, comando, 198, 259 slice esempi di root, 226, 227 sistema master  Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		
reazione di profili derivati, 222, 223 introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  recezione di profili derivati, 222, 223 share, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	•	
introduzione, 221 nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  grazzione con un DVD esempia, 93 snare, comando condivisione della directory JumpStart, 198 259 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		Flash, descrizione, 164
nelle regole, 208 programmi di installazione personalizzati, 235 server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  creazione della directory JumpStart, 197 seempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211 esempio di profilo, 211		
programmi di installazione personalizzati, 235  server configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greezzione den un DVD esempia, 93 server di boot  greezzione gen un DVD esempia, 93 shareall, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
personalizzati, 235 server  configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  greezzione den un DVD esempia, 93 sinareali, comando, 198, 259 SI_CONFIG_DIR, variabile, 224 SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 223 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		
server  configurazione dell'installazione in rete con un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greezione gen un DVD esempia, 93 server di boot  greezione gen un DVD esempia, 93 server di profilo, 211 esempi di profilo, 211 esempi di profilo, 211 slice esempi di profilo, 211		
un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greezione della DVD, esempia, 93 server di boot  greezione gen un DVD, esempia, 93 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	•	
un CD installazione standalone, 122 configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greazione gen un DVD, esempia, 93 sicurezza password di root, 226, 227 sistema master Vedere Solaris Flash sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	configurazione dell'installazione in rete con	. <del>-</del>
configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot server di boot server di personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211 esempi di profilo, 211 slice esempi di profilo, 211	<u> </u>	
configurazione dell'installazione in rete con un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot server di boot server di personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211 esempi di profilo, 211 slice esempi di profilo, 211	installazione standalone, 122	=
un DVD installazione standalone, 93 creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot  greezione gen un DVD, esempia, 93 sistemi standalone esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	configurazione dell'installazione in rete con	
creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greazione standalone, 93 esempi di profilo, 211 esempio di installazione JumpStart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
creazione della directory JumpStart, 197 requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280 server di boot greezione con un DVD, ecompia, 93 sempi di profilo, 211 esempi di profilo, 211 esempi di profilo, 211	installazione standalone, 93	
requisiti per l'installazione in rete, 79 spazio di root, 280  server di boot  greezione con un DVD, ecompia, 93  esempio di installazione jumpstart personalizzata, 190 slice esempi di profilo, 211		· ·
spazio di root, 280 server di boot slice esempi di profilo, 211	<b>y</b> · <b>x</b>	
server di boot esempi di profilo, 211		
esempi di profilo, 211	±	
	creazione con un DVD, esempio, 93	indicazioni per Live Upgrade, 323

slice (Continua)	Solaris Flash (Continua)
personalizzazione dei file system per Live	sezioni
Upgrade, 334	cookie, descrizione, 163
posizione della slice radice, 438	descrizione, 163
slices	identificazione dell'archivio,
parola chiave nelle regole, 267, 300	descrizione, 163
parola chiave non operativa, 300	sistema master
valori di filesys, 286	descrizione, 160
Solaris	metodi di installazione, 168
release o versione	periferiche, 161
parola chiave non operativa osname, 300	Solaris Live Upgrade
parola chiave osname, 269, 300	aggiornamento di un ambiente di boot, 354
Solaris 9	
	aggiornamento non riuscito, 375
gruppi	annullamento di un'operazione, 386
esempi di profilo, 211	arresto, 330
gruppi software, 281, 282	attivazione di un ambiente di boot, 370
aggiornamento, 282	avvio, 330
selezione dei package, 293	comandi, 405
release o versione	configurazione dei file system, 333
parola chiave installed, 267, 300	confronto tra ambienti di boot, 387
parola chiave non operativa installed, 300	copia
Solaris Flash	di un file system condivisibile, 347
amministrazione, 174	creazione
confronto con altri metodi di	di un ambiente di boot, 331
installazione, 37	creazione di un ambiente di boot, 306
creazione di un archivio, 168	eliminazione di un ambiente di boot, 389
descrizione, 159	installazione
esempio di profilo JumpStart, 214	di un archivio Solaris Flash, 364
flar create, comando, 182	di un archivio Solaris Flash con un
installazione	profilo, 368, 369
in un ambiente di boot Live Upgrade, 364	package, 329
metodi di installazione, 165, 173	introduzione, 306
metodo JumpStart personalizzato, 245	mappa delle attività per
programma suninstall di Solaris, IA, 154	l'aggiornamento, 354
programma suninstall di Solaris,	rinomina di un ambiente di boot, 391
SPARC, 148	slice dei file system, 334
Solaris Web Start, IA, 141	stampa su file, 334
Solaris Web Start, 177, 141 Solaris Web Start, SPARC, 133	visualizzazione del nome dell'ambiente di
JumpStart, esempio di profilo, 213	boot, 390
	visualizzazione della configurazione di un
parole chiave	
identificazione della sezione, 180	ambiente di boot, 395
installazione JumpStart	Solaris Web Start
personalizzata, 272	confronto con altri metodi di
section_begin e section_end, 179	installazione, 35
personalizzazione	esecuzione dalla riga di comando, 130
introduzione, 163	interfaccia utente grafica (GUI), 130
pianificazione dell'installazione, 165	modalità di esecuzione, 129
richiamo di informazioni, 176	programma di installazione, 129

Solaris Web Start (Continua)	U
requisiti	UFS, 202
LBA sui sistemi IA, 31	uguale (=), nel campo del profilo, 222
spazio di swap, 30	uname, comando, 128
soluzione dei problemi	unione di un archivio Solaris Flash, 175
avvio dal server sbagliato, 443	upgrade_log, file, 134, 142, 148, 149, 154, 155
problemi di installazione generali, 438	usedisk, parola chiave nei profili, descrizione e
boot del sistema, 443	valori, 296
sottorete	/usr/sbin/rpld, comando, 443
creazione di un server di boot con un	•
CD, 120	
creazione di un server di boot con un	
DVD, 91	V
server di installazione, 90, 113, 118	valore, campo di una regola, 208
spazio su disco	valore di partizionamento esistente, 294
pianificazione, 41	valore di partizionamento esplicito, 294
requisiti per i gruppi software, 43	/var/sadm/begin.log, file, 222
stato, di un ambiente di boot, 383	/var/sadm/finish.log, file, 223
stty, comando, 45, 51, 246, 250	/var/sadm/install_data/upgrade_log,
SUNWCall, gruppo software, 281	file, 148, 149, 154, 155
SUNWCprog, gruppo software, 281	/var/yp/make, comando, 67
SUNWCreq, gruppo software, 281	/var/yp/Makefile, 65
SUNWCuser, gruppo software, 281	variabili
SUNWCXall, gruppo software, 281	SI CONFIG DIR, 224
swap, file system, allocazione dello spazio di	SI_PROFILE, 223
swap, 43	SYS MEMSIZE, 216
sysidcfg, file	verifica
creazione, 63	dei file custom_probes
criteri d'uso e requisiti, 59	prova, 242
parole chiave, 61	dei file rules
sintassi, 60	con check, 242
system_type, parola chiave nei profili	del file custom_probes
descrizione e valori, 296	con check, 242
esempi, 211	file rules, 261
	con check, 218, 219
	profili derivati, 223
_	prova delle regole, 219
T	profili, 215
tftpd, daemon, 443	versione di Solaris
tipo di monitor, preconfigurazione, 59	parola chiave installed, 300
tipo di terminale, preconfigurazione, 58	parola chiave non operativa installed, 300
token ring, errore di boot, 442	parola chiave non operativa osname, 300
totaldisk, parola chiave nelle regole, 270, 301	parola chiave osname, 269,300
totaldisk, parola chiave non operativa, 301	versione di Solaris 9, parola chiave
transceiver cable problem, messaggio, 437	installed, 267
	visualizzazione
	collegamento con linea tip e installazione
	JumpStart personalizzata, 246, 250

visualizzazione (Continua)
del nome dell'ambiente di boot Live
Upgrade, 390
file system attivati, 127
informazioni sul sistema, 128
nome della piattaforma, 128
volcheck, comando, 205
volcheck, comando, 202, 204
Volume Manager
copia, 202, 205
dell'immagine del Device Configuration
Assistant di Solaris 9, 205
dischetto Solaris 9 Device Configuration
Assistant Intel Platform Edition, 204

#### W

WARNING: clock gained xxx days, messaggio, 437